


THE INTENSIVIST

ICU BASIC PRACTICAL NOTES



FIRST
EDITION

MOHAMED H. EID

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

The

INTENSIVIST

ICU Basic Practical Notes

Demonstrator

Mohamed Hesham Eid

Critical Care and Emergency Nursing Department

Faculty of Nursing – Mansoura University

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

2018 / 21909

**حقوق الطبع والنشر محفوظة
للمؤلف وأى نقل أو نسخ
بدون موافقة كتابية من المؤلف
يعرض صاحبه للمساءلة القانونية**

كلمة المؤلف

إن كتاب (The Intensivist) هو كتاب طبي يختص بشرح الأساسيات العملية

لوحدة الرعاية المركزة (ICU) دون التعقيدات النظرية ؛ وقد تمت صياغته

بالأسلوب الشفهي " العامي " لتبسيط فهم المعلومة وتطبيقها في أرض الواقع .

وأرجو من قارئ هذا الكتاب أن يعلم بأن (The Intensivist)

هو بمثابة (حجر الأساس) لحياته العملية ونواة معلوماته النظرية

فلا يتوقف عنده كمصدر لحياته المهنية بل يجب عليه التوسع في البحث والقراءة

لتعزيز معرفته وتطوير ذاته .

شكر خاص

تمت مراجعة هذا الكتاب بواسطة نخبة من الأساتذة الأفاضل
فخالص الشكر والتقدير لهم وأخص بالشكر كلاً من :

أ.د / محمود بكر العشماوى أستاذ الكيمياء الدوائية كلية الصيدلة - جامعة المنصورة	أ.د / محمد أحمد سلطان أستاذ التخدير والرعاية المركزة كلية الطب - جامعة المنصورة
أ.د / محمد هشام دبا أستاذ الفارماكولوجيا الإكلينيكية كلية الطب - جامعة المنصورة	أ.د / عادل عبد السلام البسطويسى أستاذ الباطنة والروماتيزم والمناعة كلية الطب - جامعة المنصورة
أ.م.د / إيمان سعيد عبد الخالق مدير برنامج الصيدلة الإكلينيكية كلية الصيدلة - جامعة المنصورة	أ.د / حمدى فؤاد مرزوق أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية كلية الطب - جامعة المنصورة
د / هالة أحمد عبد الرحمن مدرس تمريض العناية الحرجة والطوارئ كلية التمريض - جامعة المنصورة	د / هناء حسين السيد مدرس تمريض العناية الحرجة والطوارئ كلية التمريض - جامعة المنصورة
د / محمد حسن الخولى دكتور الصيدلة الإكلينيكية البورد الأمريكى فى العناية المركزة البورد الأمريكى فى الفارماكوثيرابى	د / هانى إبراهيم جاد الله استشارى التحاليل الطبية البورد الأمريكى فى التحاليل الطبية مدير معامل ميدلاب للتحاليل الطبية

Index

Chapter 1 : Parenteral Solutions

▪ Introduction	1
▪ Ringer's Solutions	2
▪ Saline Solutions	7
▪ Glucose Solutions	12
▪ Voluven	15
▪ Mannitol	16
▪ PK merze	17
▪ Kidmin	18
▪ Aminoleban	19
▪ Amiparen	20
▪ Panamin G	21
▪ Dipeptiven	22
▪ Smoflipid	23
▪ Fresubin	24
▪ IV Administration Set	25
▪ Peripheral Venous Cannula	31
▪ Infusion / Syringe Pump	33
▪ IV Fluid Flow Rate Calculation	34

Chapter 2 : ICU Drugs

▪ Refrigerator Drugs	36
▪ Antibiotics in ICU	53
▪ Emergency Drugs	63
▪ Narcotics	72
▪ Drugs Preparation	73
▪ Patient's 10 Rights	75
▪ Routes of Drug Administration	76
▪ Notes on Insulin Injection	87
▪ Lidocaine in ICU	90
▪ Mixing Drugs	92
▪ Drugs Abbreviations	94

Chapter 3 : ECG Interpretation

▪ History of ECG	95
▪ ECG Procedure	99
▪ Conductive System of the Heart	101
▪ Basic Principles of ECG Interpretation	103
▪ Heart Rhythm	105
▪ Heart Rate	109
▪ Cardiac Voltage	113
▪ Position of the Heart	114
▪ Cardiac Axis	115
▪ P Wave	118
▪ P-R Interval	120
▪ QRS Complex	123
▪ ST Segment	127
▪ T Wave	131
▪ QT Interval	134
▪ Professional Notes on ECG	136

Chapter 4 : Arterial Blood Gases

▪ ABG Procedure	139
▪ Basic Concepts of ABG	141
▪ Elements of ABG	145
▪ ABG Interpretation	146
▪ Anion Gap	158
▪ GAB GAB	161
▪ Base Excess	162
▪ Delta Ratio	162

Chapter 5 : Mechanical Ventilation

▪ Mechanical Ventilator Basic Concepts	163
▪ Indications of Mechanical Ventilation	166
▪ Types of Mechanical Ventilation	167
▪ Humidification System	169

▪ Modes of Mechanical Ventilations	170
▪ Care of Ventilator Dependent Patient	181
▪ Ventilator Alarms	186
▪ Failure to Tolerate the Ventilator	188
▪ Weaning of Mechanical Ventilation	189

Chapter 6 : Lab Investigations

▪ CBC	192
▪ Liver Function Test	194
▪ Renal Function Test	195
▪ Thyroid Function Test	195
▪ Cardiac Enzymes	196
▪ Lipid Profile	197
▪ Coagulation Profile	198
▪ Arterial Blood Gases	198
▪ Common Tumor Markers	199
▪ Electrolytes	200
▪ Body Mass Index (BMI)	200
▪ Miscellaneous	201
▪ Test Precautions	202
▪ Others	206
▪ Sampling	208

Chapter 7 : ICU Procedures

▪ Oropharyngeal Airways	216
▪ Nasopharyngeal Airways	219
▪ Endotracheal Intubation	221
▪ Tracheal Suctioning	225
▪ Oxygen Therapy	230
▪ Nebulization	233
▪ Incentive Spirometry	235
▪ Arterial Puncture	238
▪ Arterial Catheter Insertion	241

▪ CVP Measurement	244
▪ Cardiac Monitor	249
▪ Pulse Oximeter	251
▪ Capnograph	254
▪ Bispectral Index	257
▪ Electrocardiogram	259
▪ Cardiopulmonary Resuscitation	263
▪ Pericardial Shock	267
▪ Blood Transfusion	270
▪ NGT Insertion	273
▪ Enteral Feeding	277
▪ TPN	281
▪ Enema	282
▪ Urinary Catheter Insertion	285
▪ Hot and Cold Application	289

Chapter 8 : Miscellaneous

▪ Glasgow Coma Scale	291
▪ Pain Scale	293
▪ Revised Trauma Scale	295
▪ Bundles	296
▪ Maximum Duration	297
▪ Crash Cart	298
▪ Bed Sores	300
▪ Patient's Position in the bed	306
▪ Chest Physiotherapy	311
▪ Diagnosis of Death	315
▪ Units and Conversions	316
▪ ICU Abbreviations	317

Chapter 1

Parenteral Solutions

Solutions

" In clinical matters, ignorance can be dangerous
but ignorance of ignorance can be fatal "

- P.L.M -

Introduction

« جسم الانسان البالغ يتكون من حوالى 60% مياه
« والستات فيها حوالى 55% لأن فيهم دهون كثير
« أما الأطفال فجسمهم حوالى 75% منه مياه

« والستات فيها حوالى 55% لأن فيهم دهون كثير

« أما الأطفال فجسمهم حوالى 75% منه مياه

المياه دى بتتوزع داخل الخلايا

- intravascular (plasma)

interstitial

أو بينهم هما الاثنتين الى بنسبهما

العالم (Thomas graham) قسم المحاليل التي بنستخدمها بناءً على قدرتهم على النفاذية (Permeability) من داخل جدران الأوعية الدموية (intravascular) إلى الخلايا (intracellular) إلى نوعين :

النوع الاول حاجة إسمها (**Crystalloid**) يعنى ايه ؟؟؟

دى محاليل فيها (Crystals) والكريستالات دى حجمها صغير جداً لدرجة أن لها القدرة إنها تعدى من خلال جدران الأوعية الدموية وتروح لخلايا وأنسجة الجسم " سواء هتدخل داخل الخلية مباشرة زى الجلوكوز أو هتفضل خارج الخلايا زى الرنجر والملح " وبالتالي الـ Crystalloid مش بتقعد فى البلازما فترة طويلة ودى بتشمل : الملح والرنجر والجلوكوز وغيرها .

دى محاليل فيها (Crystals) والكريستالات دى حجمها صغير جداً لدرجة أن لها القدرة إنها تعدى من خلال جدران الأوعية الدموية وتروح لخلايا وأنسجة الجسم " سواء هتدخل داخل الخلية مباشرة زى الجلوكوز أو هتفضل خارج الخلايا زى الرنجر والملح " وبالتالي الـ Crystalloid مش بتقعد فى البلازما فترة طويلة ودى بتشمل : الملح والرنجر والجلوكوز وغيرها .

النوع الثاني حاجة إسمها (**Colloid**) يعنى ايه ؟؟؟

دى محاليل الجزيئات بتاعتها حجمها كبير شوية ومش بتقدر إنها تعدى من خلال جدران الأوعية الدموية وتفضل مدة كبيرة فى البلازما وتزود حجم الدم الموجود داخل الأوعية الدموية وكمان لها القدرة على سحب مواد تانية من خارج الوعاء الدموى لداخله وبتشمل : الدم ومشتقاته والألبومين والفولفن (الهستيريل) وغيره .

دى محاليل الجزيئات بتاعتها حجمها كبير شوية ومش بتقدر إنها تعدى من خلال جدران الأوعية الدموية وتفضل مدة كبيرة فى البلازما وتزود حجم الدم الموجود داخل الأوعية الدموية وكمان لها القدرة على سحب مواد تانية من خارج الوعاء الدموى لداخله وبتشمل : الدم ومشتقاته والألبومين والفولفن (الهستيريل) وغيره .

في الـ Chapter دا إحنا هنتكلم عن كل أنواع المحاليل اللي ممكن نشوفها في الـ ICU واستخدامات كل نوع منهم


Ringer's solutions

ال Ringer من أكثر المحاليل اللي بنستعملها فى ال ICU


مبدئياً هو اتسمى بالإسم دا نسبةً إلى المبتكر الإنجليزي (Sydney Ringer)
اللى اخترعه سنة 1885

فيه عندنا 3 أنواع من محاليل ال Ringer

Ringer's Injection






Ringer Lactate



Ringer Acetate





(1) Ringer's Injection



المقصود بيه محلول " plain " Ringer بدون أى إضافات

(Na^+ : 147.5 mEq/L)

ده عبارة عن صوديوم

(Cl^- : 156 mEq/L)

كلورايد

(K^+ : 4 mEq/L)

بوتاسيوم

(Ca^{++} : 4.5 mEq/L)

كالسيوم

وكل الخليط ده يذاب فى ماء مقطر

ويعطيك Osmolarity قيمتها 312 mOsm/L

الإستخدام؟؟

1- الاستخدام الأهم ليه هو Volume Expander بمعنى إنه بيزود حجم الدم .. طب إيه الفائدة؟؟
فى حالات الحوادث لو حصل نزيف والمريض فقد دم كتير بياخد رنجر على ما ننقله دم عشان ميحصلش
Circulatory Collapse والمريض يدخل فى Shock وتقلب Coma وممكن بعد كذا Death لقدر الله .

2- بنستخدمه فى حالات الـ Sever Vomiting وحالات الـ Sever Diarrhea والـ Burn عشان نحافظ على
الـ Electrolyte Balance فى الجسم و تركيز الأيونات فى الدم ونعوض الأملاح اللى المريض فقدوها.

3- بنستخدمه فى حالات الـ Dehydration لأنه بيحتوى على معادن زى محاليل الجفاف بتاع الأطفال
(واللى بتحتوى برضه على معادن) .


4- بنستخدمه فى تفريغ الصديد Arthroscopic Lavage فى حالات الـ Septic Arthritis .

5- يستخدم أيضاً فى حفظ الأعضاء والأنسجة حية خارج الجسم For Laboratory Experiments

6- طبعاً ممكن نعتمد عليه لتخفيف الـ Antibiotics عموماً بإستثناء مجموعة الـ Cephalosporin عموماً
وخاصةً الـ Ceftriaxone لأنه بيترسب داخل الرئة والكلية.

ممنوع منعاً باتاً تعطى Ceftriaxone مع الـ Ringer ودا لأنهم بيتفاعلوا مع بعض ويكونوا
كلوريد الكالسيوم (CaCl_2) ودا بيترسب فى صورة Crystals لونها أبيض ودى مادة Fatal
وخصوصاً بالنسبة لـ New Born Infants .

(2) Ringer Lactate (Hartmann's solution)



(Alexis Hartmann) اللي ابتكره كان العالم

(Na^+ : 130 mEq/L)
(Cl^- : 108.7 mEq/L)
(K^+ : 4 mEq/L)
(Ca^{++} : 2.7 mEq/L)

مكوناته هي نفس مكونات
الـ ringer العادي

وتمت إضافة مجموعة الـ Na Lactate الصوديوم لأكثيت
(28 mEq/L) وكل الخليط ده يذاب في ماء مقطر

بإختصار كانت الـ Acidosis مشكلة منتشرة جدا
وإبتكاره كان محاولة لحلها

طب فكرته ايه ???

هو أضاف للرنجر العادي مجموعة Lactate ؟

اللاكتيت دي مادة بتروح على الـ Liver بيحصلها Metabolism
فتتكسر وتتحول إلى Bicarbonate وبالتالي تعالج الحموضة (Mild Acidosis)

ولكن للأسف ظهرت منه مشاكل كثيرة ؟

أولاً : مجموعة الـ Lactate زي ما قولنا لازم تروح الكبد فتتحول لـ Bicarbonate وبالتالي لما كان مريض
الكبد بياخذه مش بيحصله أصلاً Metabolism وبيتراكم في جسمه ويضره .

ثانياً : معروف ان الـ Lactate بيرفع السكر (بيعمل Hyperglycemia) وبالتالي مريض السكر لما كان بياخذه
كانت نسبة السكر بتزيد عنده وبيدخل في مشاكل كثير .

ثالثاً : احنا بنعطيه عشان نعالج الحموضة بس فيه نوع من الحموضة إسمها Lactic Acidosis
ودي حموضه سببها أصلاً هو زيادة الـ Lactate وبالتالي مينفعش نعطي Lactate تاني
عشان مش نزود الحالة سوء .

نتيجة للأسباب دي إستخدام الـ Ringer Lactate قليل في الـ ICU واستخداماته محدودة زي حالات
الـ Severe Diarrhea وحالات الـ Poly Trauma والـ Burn .

لو هنعوض مريض الـ Burn بمحاليل بستعمل الـ Ringer Lactate بمعادلة Parkland

In first 24 hour : the total amount of fluid is

* $4 \text{ ml Ringer Lactate} \times \text{wt in kg} \times \text{percent of TBSA burned}$

▪ Half of the amount given in the first 8 hour and

▪ The remaining half given over the next 16 hour

* In the next 24 hour $2 \text{ ml Ringer Lactate} \times \text{wt in kg} \times \text{percent of TBSA}$

(3) Ringer Acetate



هو أفضل أنواع الـ Ringer على الإطلاق

(Na^+ : 130.6 mEq/L)
 (Cl^- : 109.3 mEq/L)
 (k^+ : 4 mEq/L)
 (Ca^{++} : 2.7 mEq/L)

مكوناته هي نفس مكونات
 الـ ringer العادى

وتمت إضافة مجموعة الـ Na^+ Acetate الصوديوم أسيتات
 (28 mEq/L) وكل الخليط ده يذاب فى ماء مقطر

فكرته هي نفس فكرة الـ Lactate برضه الـ Acetate هيتحول
 فى الجسم لـ Bicarbonate فيعالج الـ Acidosis

بس كانت مشكلة الـ Lactate انه لازم يحصله Metabolism فى الـ Liver عشان يتحول إلى بيكارب
 وبالتالي مريض الكبد مينفعش ياخده إنما الـ Acetate بقى عادى

All tissue and organs has the enzyme that converts acetate to bicarbonate especially
 liver, muscles , myocardium and renal cortex.

وبالتالى حتى لو مريض كبد أخده مفيش مشكلة لأن أى organ تانى هيحولة لـ Bicarbonate
 وبرضه يعالج الـ Acidosis .

حالات الـ Lactic Acidosis اللي كنا مينفعش نعطي فيها لاكتيت لأنه بيزود الحالة سوء دلوقتى أصبح
 من الممكن نعطيها Acetate وبرضه هتعالج الـ Acidosis ومن غير ما تضر المريض .


كانت مشكلة اللاكتيت مع مرضى السكر إنه بيرفع مستوى السكر (بيعمل Hyperglycemia)
 إنما الـ Acetate مش بيعمل كدا وبالتالي حتى الـ Diabetic Patient ممكن ياخده عادى مفيش مشكلة .

وأخيراً إن عملية تحويل الـ Acetate لـ Bicarbonate أسرع بكثير من عملية
 تحويل الـ Lactate لـ Bicarbonate ودا بيخلي الـ Ringer Acetate أفضل أنواع الرنجر على الإطلاق .

فيه ميزة كمان للـ Acetate وهي إنه بيمسك فى أيونات الكالسيوم Bind to Calcium Ions
 على عكس الـ Lactate مش بيعمل كدا وبكدا ممكن استخدم الـ Acetate عشان أقلل خروج الكالسيوم من الجسم
 . Reduction of Calcium Excretion

Warning for all Ringer's Solutions

- 1- ممنوع استخدام أمبولات الـ Ceftriaxone مع أى نوع من أنواع الرنجر ودأ لأنه هتفاعل مع الكالسيوم الموجود فى الرنجر ويكون كلوريد كالسيوم CaCl_2 ويترسب فى صورة Crystals لونها أبيض ودى مادة Fatal وخصوصاً بالنسبة لـ New Born Infants .
- 2- نستخدمهم بحذر لو هتضيف عليهم أمبولات بوتاسيوم لأنهم أصلاً فيهم بوتاسيوم .
- 3- بسبب البوتاسيوم اللى موجود فيهم بنستخدمهم بحذر تام مع مدرات البول اللى بتحفظ البوتاسيوم (Potassium (K^+) Sparing Diuretics as (Triamterene – Spironolactone – Amiloride)
- 4- لازم طبعا نستعملهم بحذر مع الـ Renal Patient خوفاً من زيادة نسبة البوتاسيوم عنده واللى ممكن يعمل Dysrhythmia و Cardiac Arrest لقدر الله .
- 5- ممنوع تركبه أثناء عملية الـ Blood Transfusion لان المادة المانعة للتجلط (Citrate) الموجودة فى كيس الدم ممكن تتفاعل مع الـ Ca^{++} الموجود فى الرنجر وتكون Particles .



Saline Solutions

طبعاً محلول الملح هو أكثر محلول ممكن بنستعمله في شغلنا عموماً مش بس في الـ ICU


فيه عندنا 3 أنواع من محاليل الملح

Hypotonic Saline



محلول الملح النصفى
(0.45 %)

Isotonic Saline





محلول الملح الطبيعي (العادى)
(0.9 %)


Hypertonic Saline



محلول الملح الثلاثى (triple)
(3 %)



(1) Isotonic Saline (Normal)



اسم الشائع هو محلول ملح 0.9 % أو الـ Normal Saline

مع ان ناس كثير معترضة على التسمية دي ومنهم Paul Marino لما جه يتكلم عنه ابتدئ كلامه بانه قال

However, it is called Normal saline, This Solution is NOT normal neither Chemically nor Physiologically.

(Na^+ : 150 mEq/L)

التر بيحتوى على 9 جرام

(Cl^- : 150 mEq/L)

صوديوم كلورايد

الإستخدام؟؟

اول حاجة طبعا فى حالات هبوط الضغط كأول حاجة بلجأ لها هي الـ Normal Saline عشان يرفعلى الضغط

بستعمله كمان فى حالات النزيف عشان أعوض الـ Fluid Loss خاصة لو نتيجة

Electrolyte Disturbance - Sever Vomiting and Diarrhea

هو سائل معقم ممكن تغسل بيه الجروح والحروق

بستعمله كمان فى حالات الـ Mild Hyponatremia لو مستوى الصوديوم قليل بنسبة بسيطة مثلاً 120-130

طبعا هو المحلول رقم واحد اللي ممكن تحل بيه الأدوية بتاعتك باستثناء بعض الأدوية

الـ Stability بتاعتها بتبقى أفضل مع الجلوكوز وهنذكرها قدام شوية

بستعمله فى حالات الـ Shock

هو المحلول الوحيد اللي ممكن تعطيه مع الـ Blood Products يعنى لو انت مركب Packed RBCs وهتمشى معاها محلول يبقى Normal Saline بتمشيهم الاتنين مع بعض فى كانيولا واحدة بوصلة ثلاثية Stopcock وتظبط بقى أقل معدل من الملح مع أعلى معدل من الدم

(2) Hypertonic Saline (Triple)



طبعاً اسمه الشائع هو محلول الملح الثلاثي أو الـ Triple Saline

والمقصود بيه هو أى محلول ملح نسبة الصوديوم فيه أعلى من

الـ 0.9 NaCl والاسم الشائع له هو الملح الثلاثي 3%

فيه منه تركيزات تانية

زى الـ 5% - 7% بس الـ 3% هو الشائع عندنا فى مصر

(Na^+ : 513 mEq/L)

التر بيحتوى على 30 جرام

(Cl^- : 513 mEq/L)

صوديوم كلورايد

الإستخدام؟؟

بستعمله فى عمل جلسات Nebulization خصوصاً للأطفال فى حالات إلتهاب الشعبيات الهوائية
Bronchiolitis عشان يسحب الـ Edema الموجودة والمخاط .

بستعمله كمان فى حالات الـ Sever Hyponatremia

لو الصوديوم عندنا من 120 - 130 ممكن نستعمل ملح عادى وخلص إنما لو أقل من 120 بستعمل
الـ (" Triple " Hypertonic Saline) عشان أعوض بيه المريض .

بس خلى بالك لو انت هتستعمل الـ Triple Saline عشان تعوض بيه صوديوم لمريض Hyponatremia
خللى بالك اوى من الـ Rate اللي هتمشيه بيه لازم يكون قليل جداً ودى أكبر مشكلة بتخلى الناس كلها
بتخاف من إستخدامه وهى إنك لو اعطيته للمريض بمعدل سريع بيسبب حاجة إسمها

Central Pontine Mylenolysis (CPM) يعنى ايه؟؟؟

لما بتعطى الملح الثلاثي لعيان Hyponatremia بمعدل سريع باختصار هيعمل حاجتين :
الحاجة الأولى : هيعملك Brain Edema .

الحاجة الثانية : بيروح على منطقة الـ Central Pontine ودى منطقة موجودة فى جذع المخ (Brainstem)
وبياكل الغلاف اللي حوالها Myelin Sheath ويعملها Demyelination وللأسف الـ Prognosis
بتاعها صعب جداً والمريض بيدخل فى Quadriparesis وللأسف الشديد Death is Common .

مش عاوز من الملح الثلاثي غير النقطة دى بس لو قالك مريض عنده Hyponatremia والصوديوم بتاعه
أقل من 120 و هتعوضه بالملح الثلاثي خللى بالك دايماً من إن المعدل بتاعه يكون بطئ جداً
لا يتعدى 30 مل / ساعة عشان تتجنب حدوث الـ (CPM) وللأسف الغلطة دى منتشرة ولو بحثت عنها
هتلاقى إن أشهر أسبابها هو الـ Aggressive Correction of Hyponatremia

More Scientific CPM Occur if Serum Sodium Increases more than 12 mEq over 24 hr.

(3) Hypotonic Saline (Half)



طبعاً اسمه الشائع هو محلول الملح النصفى أو الـ Half Saline

والمقصود بيه هو أى محلول ملح نسبة الصوديوم فيه أقل من الـ 0.9 NaCl والاسم الشائع له هو الملح النصفى 0.45 % فيه منه تركيزات ثانية

زى الـ 0.33 % و 0.2 % بس الـ 0.45 % هو الشائع عندنا فى مصر

(Na⁺ : 75 mEq/L)

(Cl⁻ : 75 mEq/L)

التر بيحتوى على 4.5 جرام
صوديوم كلورايد

الإستخدام؟؟

مريض عنده جفاف وفقد منه بس فيفضل الـ Half Saline لأنه هيعوض الميه دى من غير ما يزود نسبة الملح

أى حالة مرضيه ممكن تسبب جفاف لخلايا الجسم Intracellular Dehydration

زى الـ Hypernatremia – DKA – Hyperosmolar Hyperglycemic State

خللى بالك منه بس إنك متستعملوش فى حالات الـ Liver Disease – Burn لان دا ممكن يعملك
Depletion of Intravascular Fluid Volume بمعنى إنه هيقال الميه الموجودة داخل الأوعية الدموية
ويزودها حوالين الخلايا وبكدا بيساعد فى تكوين Ascites

لو قابلت Hopotonic Saline تركيز 0.2 or 0.33 % دول مينفعش تعطيه IV لوحدهم
والقاعدة هنا اننا مينفعش نعطى Osmolarity أقل من 150

فيه عندنا أدوية بالنسبة لنا كـ ICU Community مش بنحلها على محلول ملح زى

Amiodarone	Nor adrenaline (levophed)	Valium
Amphotericin B	Oxaliplatin	Sodium Nitroprusside

الأدوية دى فيه معظمها بيتحل على محلول ملح عادى أو جلوكوز ولكن الـ stability بتاعتها
مع الجلوكوز بتبقى أفضل من الملح عشان كدا بنحلها علطول على جلوكوز 5%

Warning for All Saline Solutions

Hyperchloremic Metabolic Acidosis بنستعملها بحذر شديد فى حالات الـ

لأن سبب حدوثها هو زيادة الكلور وبالتالي مش هينفع نعطي Saline تانى لأنه هيزود الكلور ويزود الحالة سوء

بنستعملهم بحذر مع مرضى

- 1- Renal Diseases as (Renal Artery Stenosis – Nephrosclerosis).
- 2- Liver Disease (liver cirrhosis) "to avoid edema and ascites".
- 3- Cardiopulmonary Disease (Congestive Heart Failure – Pulmonary Edema).
- 4- Patient Receive Salt Retaining Steroids/Corticosteroids.
- 5- Hypernatremia, Cerebral Edema or Preeclampsia.
- 6- Primary – Secondary Hyperaldosteronism, Hypertension.

لو هتعطى Sodium Bicarbonate إعطيها على Glucose مش Saline ودا لأن

Sodium Bicarbonate + Normal Saline = Hypertonic Saline

Glucose Solutions

طبعاً من المحاليل الغنية عن التعريف (الكلاكوز 😊😊)

فيه عندنا 3 أنواع من محاليل الجلوكوز

Glucose 5 %




يعنى الـ 500 ml فيه 25 جرام
جلوكوز ويعطونى 85 كالورى

Glucose 10 %



يعنى الـ 500 ml فيه 50 جرام
جلوكوز ويعطونى 170 كالورى

Glucose 25 %



يعنى الـ 500 ml فيه 125 جرام
جلوكوز ويعطونى 425 كالورى

فيه عندنا أدوية بالنسبة لنا كـ ICU Community مش بنحلها على جلوكوز زى

Lasix

Ferosac

بنحلهم على محلول ملح أفضل من الجلوكوز

Glucose Solutions

الإستخدام؟؟

طبعا مش محتاجة كلام أكيد فى حالات نقص السكر Hypoglycemia

طب لو عندك حالة Hypoglycemia هتتعامل معاها ازاي؟؟؟؟

باختصار إحنا بنعطى 25 جرام Glucose قلو عندك جلوكوز 25 % هنعطى منه 100 مل
طب لو عندك 10% Glucose هنعطى منه 250 مل طب لو مفيش إلا 5% Glucose ودا أبعد الاحتمالات
هنعطى إزازه محلول كاملة (25 جرام) مع مراعاة إن أول 40 مل هتسحبهم وتعطيههم ب Syringe
كدا One Shot (Bolus) وطبعا الـ 25 جرام دول مش قيمة ثابتة ولكن بتزيد على حسب الـ Severity
بتاع الـ Hypoglycemia دى وعلى حسب الـ Patient بتاعك.

طبعا بنستعملهم كـ Nutrients فى حالة إن المريض بتاعنا NPO لأنها Glucose

بيتحرق ويطلع ATP اللى هو الطاقة اللى بتستهلكها الخلايا.

لو عندنا عيان Appendicitis ومعدوش شهية أصلاً للأكل بنعوضه برضه بالـ Glucose.

مرضى الـ Hepatic Coma دايمًا بيحصلهم

Secondary Hyper Aldosteronism with Salt and Water Retention

وبالتالى لو هياخدوا محاليل يفضل الـ Dextrose بلاش الملح لأنه متراكم أصلاً (عنده Salt Retention).

فيه أدوية كتير يفضل دايمًا نحلها على جلوكوز 5% اللى هى الـ CNN

("Levophed" Norepinephrine, Nitroglycerine, Cordarone)

ودا لأن الـ Stability بتاعته فى الجلوكوز أعلى من الملح.

أدوية الأطفال معظمها بيفضل حلها على 5% Glucose أفضل من الـ Normal Saline.

فى حالات الـ Hyperkalemia يعنى البوتاسيوم عالى فى الدم بنعطى جلوكوز ومعا 5 وحدات أنسولين مائى طب ليه؟؟

لأن الأنسولين وهو بيدخل جلوكوز للخلايا بيدخل معاها بوتاسيوم وعشان كدا لو عندك بوتاسيوم عالى فى الدم بنعطى

جلوكوز وأنسولين عشان الأنسولين يدخل الجلوكوز ويدخل معاها البوتاسيوم داخل الخلايا وبالتالي يقل فى الدم

وبالتالى لنفس النقطة لو هتعالج حالات الـ Hypokalemia لو هنعطى أمبولات بوتاسيوم

إعطيهما على saline أو Ringer بحذر بس بلاش Glucose

يمنع تماماً إعطاء الجلوكوز مع الدم ومشتقاته لأنه بيسبب Blood Hemolysis

Warning for All Glucose Solutions

بستعملهم بحذر مع مرضى:

- 1- Anasarca
- 2- Severe Dehydration
- 3- Diabetic Patient
- 4- Hyponatremia
- 5- Hypokalemia

الـ Penicillins يفضل لو هتخله بيبقى على Normal Saline لأن الـ Stability بتاعته
مع الملح أفضل من الـ Glucose

Management of Hyperkalemia ?

1st step in management of hyper K^+

IV Ca^{++} gluconate " If ECG changes – K^+ more than 6.5 mEq/L "

Most effective way to remove k^+ from the body

Hemodialysis


Most rapid way to lower serum k^+

Insulin + Glucose

Salbutamol Nebulizer

Na Sodium Bicarbonate

Voluven (الفولفن – الهستريل)



% 6 Hydroxyethyl starch 130/0.4 in
sodium chloride injection %0.9

Osmolarity
308 Mosm/L

مكوناته هي

154 mEq sodium

154 mEq chloride

Plasma Volume Expander الفولفن ما هو إلا

الإستخدام؟؟

الإستخدام الأول والأخير بالنسبة له هو Prophylaxis and Treatment of Hypovolemia ودا لأنه Colloid يعنى بيفضل فترة كبيرة Intravascular وبالتالي لما يعمل كذا فهو بيرفع ضغط العيان ويحافظ عليه فى حالة إنك عندك هبوط فى الدورة الدموية بتاعة المريض ولكنه طبعا لا يعتبر بديل لكريات الدم الحمراء ولا عوامل التجلط

نخلى بالنابس من إن الـ Over Dose منه ممكن تعمل مشاكل كتير أهمها الـ Pulmonary Edema

دائماً يحفظ فى الثلاجة عند درجة حرارة أقل من 25 سليزيوس
ولا يحفظ فى الفريزر وأبعده عن درجات الحرارة العالية

فيه شوية Precautions له زى :

يمنع إستعمال الـ Voluven فى حالات الـ Sever Sepsis.

من الآثار الجانبية بتاعته إنه بياثر على الـ Blood Coagulability ويقللها
قلو عندك مريض عنده مشاكل فى التجلط ابعد عن الفولفن .

لو المريض بتاعك عنده Intracranial Hemorrhage يمنع إعطاء الفولفن .

يحذر إستعماله مع الـ Sever Liver Patients

وحالات الـ Renal Failure خاصة لو NOT related to Hypovolaemia

(المانيتول) Mannitol



المانيتول موجود بتركيزات مختلفة بتبتدى من أول 5 % لحد 25 %
والأكثر شيوعاً هو الـ 10 % والـ 20 %

المانيتول ما هو إلا عبارة عن Osmotic Diuretic
يعنى مدر للبول (Diuretic) ولكن له Osmolarity عالية جداً
يعنى 1 لتر 10% Mannitol ده بيعطيك Osmolarity
قيمتها 549 mosm/L

وبسبب تركيبه الكيميائى والـ Osmolarity العالية دى
بيخليه له القدرة إنه يسحب أى Edema أو أى Hematoma
موجودة داخل الـ skull وينزلها فى البول " Conc. Above 10 % "
لأنه زى ما قولنا Diuretic وبالتالي بيقلل الـ Intracranial Pressure
الإستخدام؟؟

أول حاجة بيقلل ضغط المخ Reduction of Intracranial Pressure and Cerebral Edema
وطبعاً هو Diuretic مدر للبول يعمل Urinary Excretion of Toxic Materials and Poisoning

كمان يستعمله in Reduction of Intraocular Pressure لتقليل ضغط العين
فى حالات الـ Road Traffic Accidents لو مفيش عندك أى طرق تانية لعلاجها

طبعاً له Side Effects أهمها هى إنه بيسبب Electrolyte Imbalance وعشان كذا
Monitoring of Sodium and Potassium نعمل محتاجين إننا دائماً نعمل

زى ما قولنا المفروض إنه Diuretic فيزود الـ Urine Output عندك فلو حصل إنك عطيته
ولاحظت إن البول لسه قليل ياريت نبغ الطيب بالنقطة دى لأن للأسف الـ Accumulation of mannitol
ممكّن يعملك Overexpansion of Extracellular Fluid ويدخل المريض بتاعك
فى Congestive Heart Failure ومشاكل تانية كتير

لما بنستعمله بيبقى بحذر شديد وبنعطى منه تقريبا 100 مل فقط وريد بسرعة وبتختلف النسبة دى
على حسب وزن المريض وممكن نزود عن 100 مل على حسب الـ Physician Order

لو هتعطيه بيبقى خلال 30 - 20 دقيقة لأن أكثر من كذا هيعملى هو Brain Edema


لا يستعمل فى حالة إن المريض بتاعك

(Hypotension < 110/ 70 , CVP < 8 CmH₂O , Oliguric)

وفى الحالة دى لو عندك Brain Edema الطبيب هيستعمل Triple Saline

Contraindicated in Sever Renal Impairment

Pk merz (بك ميرز)



Amantadine Sulphate

ال 500 مل من المحلول بيحتوى على 200 مجم

من ال Amantadine Sulphate

الإستخدام؟؟

ناس كثير بتعتبره Brain Stimulant منشط لخلايا المخ

ولكن تأثيره غير معروف حتى الآن غير إنه

Promote Functional Recovery After Trauma

بستعمله فى حالة إن المريض بتاعى دخل فى Coma بقاله مدة وعاوز أخليه يفوق منها

بستعمله كمان فى علاج ال Akinitic Crisis ودى واحدة من أصعب المضاعفات

اللى بتحصل للمريض ال Parkinsonism لانه بيحسن ال Muscle Control

وكمان بيقلل ال Stiffness و بيعالج كل أعراض ال Parkinson

له Antiviral effect لعلاج ال Influenza Type A

فيه دراسات جديدة قالت انه بيفضل إعطاؤه خلال الساعات الاولى لحالات ال Ischemic Stroke

لأنه Promot Restoration of Consciousness

وكمان بيقلل ال Neurological Deficit

خلى بالك لأنه فى النهاية بيحتوى على Sodium Chloride وبالتالي نعطيه بحرص شديد جداً

فى حالات ال Sever Hyponatremia

له شوية Contraindications ودى بتشمل:

- 1- Sever Decompensated Heart Failure.
- 2- Cardiomyopathy or Myocarditis.
- 3- 2nd or 3rd Degree Heart Block; HR <55 bpm.
- 4- Pregnancy and Breast Feeding.

Kidmin (الكيدمن)



7.2 % Amino Acid Injection

For Renal Failure

الإستخدام؟؟

هو محلول يحتوى على Essential Amino Acids (EAA)

To improve survival and enhance recovery

هو محلول يحتوى على Branched Chain Amino Acids (BCAA)
to improve N Balance and muscle synthesis

بالإضافة لأنه effective فى استعماله كـ

Intradialytic Parenteral Nutrition (IDPN)
to increase plasma total protein and albumin

Available in two forms : 250 – 500 ml

يؤخذ عن طريق Peripheral Vein أو Central Vein عادى بحسب توصيات الشركة لمصنعة

يستعمله كمان فى حالات الـ Hypo Proteinemia والـ Malnutrition بصفة عامة

(أمينوليبيان) Aminoleban



8 % Amino Acid Injection for

Hepatic Encephalopathy

الإستخدام؟؟

Has high efficiency in conscious level of
hepatic encephalopathy patients

له تأثير فعال على مستوى الوعي لمرضى الغيبوبة الكبدية

Effective in correcting disturbed free amino acid pattern in the blood and the brain

يعمل على إعادة توزيع الأحماض الأمينية في الدم والمخ .

Improve ammonia metabolism and hyperammonemia in hepatic patients

ييحسن عملية التمثيل الغذائي للأمونيا الزائدة في الجسم والتخلص منها .

تحسين حالات سوء التغذية لمرضى الكبد بدون التحميل على الكبد .

يؤخذ في Peripheral Vein أو Central Vein عادي بحسب توصيات الشركة المصنعة

يؤخذ بمعدل زجاجتين يومياً على مدار 4 ساعات للزجاجة الواحدة .

Amiparen (أميبارين)



10 % Amino Acid Injection

الإستخدام؟؟

هو محلول غنى بالـ (BCAA) Branched Chain Amino Acids

Which increases the synthesis of plasma total protein

هو محلول غنى بالـ Leucine

واللى بيعتبر BCAA The most potent

هو محلول يحتوى على الـ Arginine and Glutamic Acid

واللى هما Precursor of Glutamine

يحتوي علي أعلي تركيز من الاحماض الامينية الأساسية الهامة جدا


لمرضي الحوادث، الجراحة، الاورام، الحروق، والحالات الحرجة.

Available in two forms : 250 – 500 ml

يؤخذ فى Central Vein أو Peripheral Vein عاى بحسب توصيات الشركة المصنعة

يؤخذ بمعدل زجايتين يومياً على مدار 5 ساعات للزجاجة الواحدة.

Panamin G (بنامين ج)



27 gm / L Amino Acid Injection

الإستخدام؟؟

Elevate the immunity in case of protein malnutrition

يعمل على زيادة كفاءة المناعة في حالات نقص البروتين

هو محلول غني بالـ Arginine

وكمال بيحتوى على 50 g/L Sorbitol

ودا مهم جداً في حالات الجراحة لالتئام الجروح والقدم السكري

Indicated in pre and post operative nutrition support

يستخدم عموماً كنوع من التغذية قبل وبعد العمليات الجراحية.


بيعطيك Osmolarity قيمتها 539 mosm/L

Available in one form : 500 ml

يؤخذ في Peripheral Vein أو Central Vein عادى بحسب توصيات الشركة المصنعة

يؤخذ بمعدل ثلاث زجاجات يومياً على مدار ساعة ونصف للزجاجة الواحدة.

(داي بيتيفن) Dipeptiven



المكونات :

l-Glutamin

l-Alanine

الإستخدام ؟؟

هو جزء من الـ Parenteral Nutrition اللي ممكن

تعطيها للمريض عن طريق الوريد

باختصار هو Mainly Immune Nutrition

هو بيحتوى على جلوتامين ودا واحد من ضمن الأحماض الأمينية الأساسية وبالتالي يساعد على عملية تصنيع البروتين وتنظيم عملية الأيض ويساعد على إلتئام الجروح والحروق .

وأهم حاجة فيه هو أنه يساعد على تماسك جدار الأمعاء وبالتالي البكتيريا مش بتقدر إنها تدخل مجرى الدم وبكدا بيحمى من الـ Septicemia.

يستعمله كمان لو مريض عنده مشاكل فى سرعة الهدم أو سرعة عملية التمثيل الغذائى

(Hypercatabolic and Hypermetabolic states)

يمنع إستعماله فى حالات

إعتلال الكبد الشديد Sever Liver Impairment

إعتلال الكلى الشديد Sever Renal Impairment

Smoflipid 20 % (سموفليبيد)



Soya oil-Medium Chain Triglycerides-Olive Oil-

Fish Oil- Omega 3

زيت الصويا - الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة -

زيت السمك - زيت الزيتون - أوميغا 3

الإستخدام؟؟

هو فقط غذاء له تأثير واقى ضد بعض أنواع السرطان زى الـ BreastCancer وكمان بيزود المناعة وبنعطيه عن طريق الوريد لو العيان بتاعك NPO ومحتاج تغذية أو أى مريض لا يملك القدرة على الأكل والتغذية المثالية فبنعوضه بيه لإحتوائه على زيت السمك والأوميغا 3 و الأوميغا 6 وغيرها

بيجيب الفيتامينات ويلمها حواليه عشان فيه EDTA ودى مادة حافظة

بس عاملة زى المغناطيس للفيتامينات فبعوض المريض بالفيتامينات

الزجاجة آخرها بعد ما تتعلق 24 ساعة بعد كدا بتترمى

يفضل دائما أنك تعطيه فى Central Line

ولا لازم الـ Infusion Rate بتاعه

لا يتعدى 50 ml/hr.

حتى لا يسبب Fat Embolism

More Scientific, Rate = 0.1 gm/Kg/hr

يعنى لو مريض وزنه 70 كيلو جرام هياخد 7 جم / ساعة (حوالى 33 مل / ساعة)

Fresubin (الفريسوبين)



A Flavored Liquid Consisting of Protein
(Milk & Soya), Vegetable Oils (Sunflower Oils)
Vitamins, Minerals .

هو سائل فيه بروتين حيواني (لبن - صويا)
ومعاه زيت نباتي (زيت عباد الشمس)
بالإضافة إلى بعض الفيتامينات والمعادن
ومضاف له نكهة معينة زي الشيكولاته أو غيره

الإستخدام؟؟

يستعمله طبعا للتغذية بتاعة المريض

بس خلی باااااااااااالك ده بیتوصل علی الرایل مش فی الوریڈ

ده مش TPN وبيتوصل بالرايل

بالنسبة لو المريض بتاعك Diabetic بدل الـ Fresubin بتستعمل حاجة اسمها Diazone

زيه بالظبط بس لمرضى السكر وبرضه بيتوصل بالرايل

يؤخذ على مدار 18 ساعة وبفصله 6 ساعات يفضل يكون ساعات الفصل من (6 am – 12 am)

IV Administration Set

فيه عندنا أكثر من نوع من الـ IV Infusion Set


(1) Polyfusion Set

والنوع دا هتلاقى منه 2 types

I.V. Infusion Set with Air vent



I.V. Infusion Set without Air vent



يحتوى على Air vent ولذلك
يستعمل مع زجاجة محلول مغلقة
زى الـ perfalgan وغيره وكل اللي عليك
هو انك تفتح الصمام وبكدا هيسمح بدخول الهواء
ونزول المحلول وفى نفس الوقت بيمنع
دخول البكتيريا وطبعاً دا أفضل بالنسبة
للـ Patient's Safety والـ Infection Control

لا يحتوى على air Vent ولذلك
مش هتقدر تستعمله مع زجاجة محلول مغلقة
زى الـ Perfalgan وغيره وهتضطر تستعمل
سن سرنجة عشان تسمح بدخول الهواء
ونزول المحلول ودا ممكن يؤدي لدخول بكتيريا
للمحلول بتاعك ويؤذى المريض.

Approximately 20 drop = 1 ml

الـ 20 قطرة منه تساوى 1 مل من المحلول

(2) Microfusion Set

دا باختصار عبارة عن

I.V. Infusion Set with Micro Drip

طبعاً يستعمله في الغالب مع الـ Pediatrics

Approximately 60 drop = 1 ml

الـ 60 قطرة منه تساوي 1 مل من المحلول



(3) Polytrol Set

دا باختصار عبارة عن


I.V. Infusion Set with Flow Regulator

وأحياناً طبعاً بتلاقى الـ Regulator دا أو اللي بنسميه الـ Dialflow موجود بشكل Separate وانت بتوصله باللاين بتاعك وتضبط الـ Flow بتاعك .


بس بلاش تعتمد على الـ Dial flow اعتماد كلي لأنه بيتأثر بعوامل كتير أوى زي الـ Cannula اللي هيتوصل عليها مقاسها أد ايه وهل ماشية كويس ولا لا ونوع المحلول وقطر الـ Vein وغيرها عشان كذا احنا كـ ICU community مش بنعتمد عليه

Approximately 20 drop = 1 ml

الـ 20 قطرة منه تساوي 1 مل من المحلول



(4) Novofusion Set



دا باختصار عبارة عن

I.V. Infusion Set with / without Airvent

ميزته هو وجود "Y" Injection Port

بيسمح انك تعطي من خلاله Multiple Injections

Approximately 20 drop = 1 ml

الـ 20 قطرة منه تساوي 1 مل من المحلول

(5) Oncofusion Set



دا باختصار عبارة عن

I.V. Infusion Set with 0.2 Micron Filter

الفلتر دا ما هو إلا فلتر عادي يمنع أى

Entrapped Air, Bacteria or Fungi سواء

من إنها تدخل للـ Venous System

Approximately 20 drop = 1 ml

الـ 20 قطرة منه تساوي 1 مل من المحلول

(6) Polytrol – Micro Set

دا باختصار عبارة عن

I.V. Infusion Set with Micro Drip & Flow Regulator

بيحتوى على Micro Drip وفى نفس الوقت فيه dial flow
وبرضه إستعماله بيكون فى الـ Pediatrics

Approximately 60 drop = 1 ml

الـ 60 قطرة منه تساوى 1 مل من المحلول



(7) photo fusion Set

دا باختصار عبارة عن

I.V. Infusion Set for Photosensitive drugs

النوع دا من اسمه هو مخصص للأدوية التى لا تعرض
للضوء photosensitive drugs

لان الـ Tube بتاعته مصنوعة من مادة

Resistant to UV Light وبالتالي يتمنع

عملية الـ Decomposition للأدوية دى وخصوصاً


أدوية الأورام والنوع دا لسه مش منتشر أوى

Approximately 20 drop = 1 ml

الـ 20 قطرة منه تساوى 1 مل من المحلول



(8) Blood Transfusion set



دا باختصار عبارة عن

I.V. Infusion Set for Blood Transfusion

جهاز نقل الدم الفرق بينه وبين الـ IV set العادى هو إن الـ Chamber بتاعه بتحتوى على 200 Micron Filter وظيفته هى انه لو فيه عندك Blood Clot فى كيس الدم أو أى Particles هو بيمنع دخولها للاين والـ Patient .

Approximately 10 drop = 1 ml

الـ 10 قطرات منه تساوى 1 مل من المحلول

(9) Burette Set / soluset



دا باختصار عبارة عن

I.V. Infusion Set

إسمه أصلاً Burette Set

وأحياناً بنسميه Soluset

أحياناً تانية بيبقى اسمه Volumetric set

وإحنا كمصريين سميناه سالاالوست

فيه منه حجمين 100 مل - 150 مل

طول الـ line بتاعه 50 - 100 سم

طبعاً هو

Injection Port for Intermittent Medication

ويفضل طبعاً إن كل دواء يكون له جهازه الخاص

هو بيحتوى على Micro Drip ولذلك

Approximately 60 drop = 1 ml

الـ 60 قطرة منه تساوى 1 مل من المحلول

(10) Elastomeric Infusion Pump (PCA pump)

دا باختصار عبارة عن جهاز يستخدمه

For continuous Infusion

يمكن نعطى بها أدوية Intravenous أو Epidural أو بأى Route
تأتى بشأن تعمل Continuous Infusion لأدوية يستعملها
فى الغالب

Chemotherapy , Pain Management ,
Chelation Therapy

هى بتحتوى على Balloon الحجم بتاعها مختلف

فيه من 100 إلى 300 مل

انت بتعملها Filling بصورة Manually

باستخدام Syringe من خلال Valve موجود فيها

وبتخلط فيها كل الأدوية بتاعتك

بعد كدا بيبترى يحصل عملية Recoil للـ Balloon دى

ومن خلالها بيحصل Pushing للعلاج الموجود فيها

إلى الـ Tube

بعد كدا فيه فى الـ Tube زى صمام اسمه

الـ Flow Restrictor ودا من اسمه هو اللي بينظم

الـ Flow Rate بمعدل منتظم (5 ml/hr) وبيحتوى كمان

على Button لو ضغطت عليه بيعطيك Bolus 5 ml

وممكن تختلف على حسب الـ Manufacturer

مميزتها إنها ممكن توفر Continuous Sedation

للمريض بعد عملية معينة لمدة 24 ساعة أو أكثر



Peripheral Venous Cannula

فيه عندنا أكثر من Size لل Peripheral Cannula

مش هنتكلم عن طريقة تركيبها

Because i am sure that you already mastered it at the bedside my friend

ولكن هنذكر هنا الفروق بين كل واحدة فيهم

	Color	Size	Catheter Length (mm)	Flow Rate (ml/min)
Adult	Orange	14 G	45 mm	305 ml / min
	Grey	16 G	45 mm	220 ml / min
	Green	18 G	45 / 32 mm	105 ml / min
	Pink	20 G	32 mm	65 ml / min
	Blue	22 G	25 mm	36 ml / min
pediatric	Yellow	24 G	19 mm	23 ml / min
	Violet	26 G	19 mm	17 ml / min

خلي بالك من إن كل م المقاس بتاعها بيزيد كل ما الكانيولا بتصغر وإن دايم الأرقام بتاعة الـ Flow Rate والـ Catheter Length بتختلف باختلاف الشركة المصنعة ولكن فى النهاية كلها بتكون متقاربة .



المفروض إن الـ Max Duration بتاعها في مكانها 72 ساعة
ولكن طول م انت مش ملاحظ أى Signs of Thrombophlebitis سببها في مكانها

زى ما قال Paul Marino

Every 72 hour is recommended but if there is no evidence of localized
phlebitis you can leave it in place.

طب يعنى إيه ؟ Thrombophlebitis

Inflammation of Superficial Veins هي باختصار عبارة عن

طب إيه هي الـ symptoms بتاعتها ؟

- Redness.
- Hotness.
- Swelling.
- Mild edema.
- Palpation and tenderness over the affected vein.

وإيه هي الـ grades بتاعتها ؟

Grade 1 : only **pain** and no reaction around it.

Grade 2 : pain and **redness**.

Grade 3 : pain, redness, **edema** and painful streak over the vein.

Grade 4 : **pus**, edema, redness and painful streak over the vein.

وبالتالى لو لاحظت إن فيه Thrombophlebitis حتى لو Grade 1 شيلها من مكانها

Infusion/Syringe Pump



هو عبارة عن جهاز

used to deliver fluids into a patient's body in a controlled manner

ميزته هو إنه بيساعدك تعطى الدواء بمعدل لو أعطيته

manually ممكن نقول إنها أشبه بالمستحيل

زى مثلاً إنه يعطيك

0.1 mL of drug per hour

ودى طبعاً كمية (too small for a drip)

وبكدا بيعطيك قدرة انك تعطى كمية محلول معينة فى وقت معين أنت بتحدده

كمان بتسمحلك إنك تعطى

injections with repeated boluses requested by the patient,

up to maximum number per hour (e.g. in patient-controlled analgesia)

فكرة الجهاز دا إنه بيولد ضغط عالى فى الـ Line بتاعك وبالضغط دا بيقدر إنه

يتحكم فى معدل حقن المحلول.



زيه بالضبط الـ Syringe Pump مع الاختلاف إن

الـ Infusion Pump بيتوصل بلاين المحلول

انما الـ Syringe Pump بتتوصل على Syringe

بس نفس الفكرة ونفس الإستخدام .

IV Fluid Flow Rate Calculation

طلب لو مطلوب منك تمشى محلول بمعدل معين مثلاً زجاجة محلول غاوزين نخلصها على مدار 30 دقيقة
فمتصرف إزاي؟

نستخدم المعادلة دي

$$\text{Fluid (drop / min)} = \frac{\text{Volume (ml)} \times \text{drop factor (gtt / ml)}}{\text{Time (min)}}$$

الـ Drop Factor زى ما اتفقنا ان جهاز الوريد العادى 20 drop/ml وجهاز نقل الدم 10 drop/ml
والسالوست 60 drop/ml

وبالتالى لو محتاج أعطى 1.5 لتر Ringer Lactate باستخدام جهاز وريد عادى على مدار 12 ساعة
يبقى انا كدا همشى المحلول بتاعى بمعدل كام drop/min

$$\begin{aligned}\text{Fluid (drop / min)} &= \frac{1500 \text{ (ml)} \times 20 \text{ (drop / ml)}}{12 \times 60 \text{ (minutes)}} \\ &= \frac{30000}{720} = 41 \text{ drop/min (gtts / min)}\end{aligned}$$

يبقى انا كدا هظبط المعدل بتاعى بحيث يكون 41 drop/min

مثلاً لقيت مكتوب 300 ml ampicillin 500 mg على مدار 40 دقيقة وانت هستعمل جهاز ورید عادى
(20 gtt / ml)

$$\begin{aligned}\text{Fluid (drop / min)} &= \frac{300 \text{ (ml)} \times 20 \text{ (drop / ml)}}{40 \text{ (minutes)}} \\ &= \frac{6000}{40} = 150 \text{ drop/min (gtts / min)}\end{aligned}$$

طب مثلاً مطلوب منك تعطى two 250 ml Packed RBCs على مدار 4 ساعات وانت هستعمل جهاز نقل
الدم (10 gtt / ml)

$$\begin{aligned}\text{Fluid (drop / min)} &= \frac{500 \text{ (ml)} \times 10 \text{ (drop / ml)}}{4 \times 60 \text{ (minutes)}} \\ &= \frac{5000}{240} = 21 \text{ drop/min (gtts / min)}\end{aligned}$$

Chapter 2

ICU Drugs

Drugs

أدوية السيولة

(1) Anticoagulant Drugs

- ودى أدوية بتمنع تكوين الجلطات وبنعطيها دائماً للأشخاص الأكثر عرضة لحدوث الجلطات
زى الحوامل ومرضى القلب بمعنى تانى بنستعملها as a Prophylaxis
- ودى بتشمل الهيبارين ومشتقاته
- مميزاتها :

- Fast Onset and Longer Duration

بنعطيها Subcutaneous وأفضل مكان للإعطاء هو حوالين السرة

Heparin Examples :

Cal Heparin

Heparin Sodium

Heparin Lithium



Heparin Derivatives Examples :

Clexan 20,40,60,80
(Enoxaparine)



Arixtra 2.5 – 7.5
(Fondaparinux)



Innohip 4500 , 10000 , 14000 , 18000
(Tinzaparine)



Fraxiparine 0.3 – 0.6 MI
(Nadroparine)



(2) Thrombolytic Drugs

- ودى أدوية بتدوب الجلطات (بتدوب جلطة متكونة بالفعل)
- تستخدمها فى بعض الحالات زى الـ
- Pulmonary Embolism
- Myocardial Infarction
- Ischemic Stroke
- Deep Venous Thrombosis (DVT)

ودى بنعطيهها وريد وموجودة فى مادتين فعاليتين


Streptokinase Examples

Sedonase



Streptase

(750,000 – 1,500,000)



Alteplase

TPA
(Alteplase Activase)



طبعاً وأنت بتحل الأدوية دى ممنوع إنك تعمل Shaking (ترجها) لأن كدا انت هتتووظ الفيال
ودى أدوية غالية جداً خصوصاً الـ Alteplase ولكن إنت بتسحب الماء المخصص للحقن
الى جاى معاها وبتنزله على جدار الفيال بالراحة بدون ما تعمل Shaking

Rapid Acting Insulin

- Onset : 10-30 Min
- Duration : 30-90 Min

Examples :

glulisine as Apidra (Pen)
Lispro as Humalog (Pen)



Short Acting Insulin

- Onset : 30-60 Min
- Duration : 2-5 Hours

Examples :

Actrapid , Humulin R (Vial)
Novorapid (Pen)



Intermediate Acting Insulin

- Onset : 1,5 – 4 Hours
- Duration : 12 Hours

Examples :

Humulin N (Vial)
Insulatard (Vial – Pen)



Long Acting Insulin

- Onset : 1-5 Hours
- Duration : 24 Hours

Examples :

Glargine as Lantus (Pen)
Detemir as Levemir (Vial - Pen)



Mixed Insulins

Mix of Short and Intermediate Acting

Examples :

Novomix 30-70 (Pen)
Humalog Mix 25-75 (Pen)
Mixtard 30-100 IU/MI (Vial)



Drugs for Treatment of Anemia

أدوية لعلاج الأنيميا

(1) Erythropoietin

ده عبارة عن هرمون بيفرز من الكلى بنسبة 80 % ومن الكبد بنسبة 20 % وبإختصار هو بيحفز تصنيع كرات الدم الحمراء من نخاع العظام (Bone Marrow) وبالتالي إحنا بنعطيه لمرضى الفشل الكلوى Renal Failure لأن الهرمون مش بيتفرز فى جسمه وبنستعمله كمان فى حالات الأنيميا الشديدة وهو عبارة عن حقن بتتأخذ تحت الجلد من مرة لثلاث مرات أسبوعياً حسب أوامر الطبيب

Erythropoietin Examples

Eprex
(2000 - 20000) IU



Epoetin
(2000 , 4000) IU
ودى بنعطيهها وريد




Recormon
(2000 - 20000) IU



Erythropoietin Derivatives Examples

(Darbepoetin)
Aranesp
15,20,30,40,60 mcg



(2) Iron

طبعاً يستعملها في حالات الـ Iron Deficiency Anemia
وإذا مشكلتها حاجتين :

- لازم يتعملهم اختبار حساسية في البداية
- ببسبوا أثر أسود أو داكن مكان الحقنة بياخد من 3 - 6 شهور عشان يختفي

Haemoctin 1000



Ferosac

(ممكن يتحفظ في التلاجة)
(او خارج التلاجة)



Cosmofer

(ممكن يتحفظ في التلاجة)
(او خارج التلاجة)



(3) N-Plate

بستخدمها في حالات نقص الصفائح الدموية Thrombocytopenia
وده لأنها بتحفظ نخاع العظام على أنه يصنع صفائح دموية




(1) Progesterone Hormone هرمون البروجسترون

يستخدم لتثبيت الحمل خصوصاً في أول 3 شهور للسيدات اللى يحصلها إجهاض متكرر أو الحمل الضعيف فيه منه لبوس مهبلى وحقن

الحقن Injection -

Gestone
50, 100 mg / ml



Prontogest 100 mg / ml




اللبوس المهبلى Vaginal Ovules / Pessaries -

Endometrin 100 mg

Prontogest 200, 400 mg

Cyclogest 200, 400 mg



A- Human Chorionic Gonadotropin

وده هرمون زي هرمون الـ LH يساعد على إفراز الـ Testosterone عند الرجال والـ Estrogen عند النساء

Choriomon 5000 IU (Vial)	Epifasi 5000 IU (Vial)	Pregnyl 1500 , 5000 IU (Vial)
		


B- Human Menopausal Gonadotropin (Menotropin)

وده خليط من الـ FSH والـ LH يساعد على إنتاج الـ Gonads (Sperms , Ovules)

Merional 75 IU (Vial)	Menopur (Vial)	Menogon 75 IU (Vial)
		

C- Follitropin Alpha and beta

وده زي الـ FSH يساعد على التبويض

Epigonal 75 IU (Vial)	Fostimon 75,150 IU (Vial)	Puregon 50 , 150 IU (Vial)
		


(3) Testosterone

وده طبعا هو هرمون الذكورة بنستعمله لزيادة الخصوبة للرجال وفي حالات هشاشة العظام

Testolic 100 mg



Nebido



(4) Growth Hormones (Somatropin) هرمون النمو

ودا هرمون النمو يستعمله للأطفال اللي عندهم تأخر في النمو

Norditropin pen



Genotropin 4,16 IU



Somatropin 4 IU



Drugs for Treatment of Joints Diseases

(1) Osteo Arthritis

وإدى مشكلة فى المفاصل بتحدث بسبب السن وزيادة الوزن وقلة الحركة وده بيؤدى إلى توقف الجسم عن تصنيع الـ synovial Fluid السائل الموجود فى المفاصل ومع الوقت بيحدث تآكل فى الـ (Cartilage) الغضاريف المغلفة للعظام نفسها ودى مرحلة متأخرة جداً
علاجه هو حقن مسكنة أو كورتيزونات أو الـ sod hyaluronate intra articular injection

Sod Hyaluronate Intra Articular Injection


فيه منه أنواع كثيرة بتختلف عن بعضها فى الـ Duration

حقن بتتاخذ مرة أسبوعياً لمدة 3 - 5 أسابيع

Curavisc 20 mg / 2 ml



Orthovisc 30 mg / 2 ml




Hyalgan 20 mg / 2 ml



حقن بتتاخذ مرة كل شهر لمدة 3 - 6 شهور حسب الحالة

Crespin gel



Synvisc



Suplasyn



حقن بتتاخذ مرة سنوياً

Durolane



Synvisc one




Crespin gel plus



(2) Rheumatoid Arthritis

وده Autoimmune disease والجهاز المناعى بتاعك بيتدى انه يهاجم المفاصل ويسبب التهابات مزمنة
علاجها إما كورتيزونات أو أدوية تثبط جهاز المناعة.
ومثال للأدوية دى:

Enbrel
(Entanercept)



Humira
(adalimumab)



أدوية الكالسيوم

(1) Cholecalciferol

يى عبارة عن أدوية فيها فيتامين D

ويى عبارة عن نقط بالفم للأطفال بتأخذ مرة واحدة يومياً لمدة شهر لعلاج هشاشة وتقوس العظام

Alfacareno drops



Alfacalcidol drops



One Alpha drops



(2) Calcitonin

وده هرمون بيتفرز من الـ Thyroid Gland لتحفيز إمتصاص الكالسيوم من الأكل ويقلل إخراجة وتحويله للعظام

Miacalcic 50 , 100 , 150 IU
(oral drops)



Miacalcic 200 IU
(nasal spray)



Anti - Cancer Drugs

أدوية السرطان

Drugs used for Treatment of Cancer
أدوية تستخدم في علاج السرطان


Avastin 100 , 400
(bevacizumab)
For : brain , colon , rectal cancer



Bleocin
(bleomycin)
For bladder cancer



Decapeptyl 0.1 –CR
(triptorelin)
For Breast cancer



Mitomycin 5 ,20,40
For solid tumours




Gemzar 200 mg – 1g
(gemcitabine)
For solid tumours



Mabthera 100-500
(rituximab)
For non- hodgkin's lymphoma



Carboplatin
For : ovarian , cervix
carcinoma




Leukeran
(chlorambucil)
For hodgkin's and non hodgkin's
lymphoma and leukemia



Cisplatin 10,50,100
For : gonads cancer



Oxaliplatin 50 , 100 For : colorectal cancer	Paclitaxel 30 , 100 , 150 , 300 For : ovarian and breast cancer	Viscum Fraxini (mistletoe) Used for variable number of neoplastic diseases
		
Navelbine 20, 30 , 50 For : testicular carcinoma – Hodgkin's and non Hodgkin's lymphoma	Zoladex 3.6 , 10.8 (goserlin) For breast cancer	
		
أدوية تستخدم لعلاج الأعراض الجانبية لأدوية السرطان		
For treatment of neutropenia	Neupogen Filgrastim	
For Treatment of Hypercalcemia and Osteoporosis	Aclasta 	Zometa 40 mg 

Eye drops

قطرات العين

Lubricant قطرات لترطيب العين

Corneteers drops



Blephamide gel



Hypotears gel



Genteal gel



Antibiotics مضادات حيوية

Orchadexoline drops



Okacin drops



Isoptofenicol drops



Ocuphenicol drops



Spersadex Comp Drops



Glaucoma قطرات لعلاج الـ

Xalatan



Travatan drops




Xalacom drops




Antibiotics المضادات الحيوية

Ivanz
(ertapenem)



Tienam
(imipenem)



Tygacil
(tigecycline)



Targocid
(tecoplanin)



Vancomycin
(MRSA antibiotic)




Zyvox
(linezolid)



Cancidas
(caspofungin)




miscellaneous

Diprivan – propofol (IV anesthetic)	Dopamine (inotrope)	Dobutamine (inotrope)
		
Flumazenil (antidote for benzodiazepines)	Methergine (ergometrine) Labor induction through contraction of uterus muscles	Syntocinon 5,10 IU (oxytocin)
		
Clopixol Antipsychotic injection	Atracurium Muscle relaxant	Esmeron Muscle relaxant
		
Tridil (nitroglycerine) TTT of hypertensive crises	Voluven	Levophed (noradrenaline)
		

Refrigerator drugs

All Vaccines



Albumin



Daktacort cream



Synacthen Depot (tetracosactide)



بستعملها في تشخيص الـ
adrenal gland insufficiency
لو كانت الغدة سليمة الإنزيمات
بتاعتها زي الكورتيزون هتزيد
خلال 30 دقيقة إنما لو فيه خلل
فيها هيتأخر الإفراز عن كذا

Anti-Microbials

(1) Beta-Lactam's " Penicillin's "

الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility أدوية مینفعش تتأخذ معاه في نفس اللاین
Tazocin / Pipratz تازوسین	4.5 جم	100 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم	Lasix , Heparin, Propofol , Controloc , Zithromax , Insulin
Augmentin / Magnabiotic أوجماتین	600 – 1200 مجم	100 مل محلول ملح فقط	30 دقيقة	يؤخذ في الحال	Acyclovir, Tetracycline
Unasyn /unictam/ sulbin/ ultracillin يوناسین	0.75 – 1.5 جم	50 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 4 ساعات الثلاجة 3 أيام	Aminoglycosides , Amidarone , Amphotericin B , ciprofloxacin
	3 جم	100 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	30 دقيقة		

Antibiotics in ICU

المضادات الحيوية فى الرعاية المركزة

" The danger with germ killing drugs is that, they may
kill the patient as well as the germ "

- J.B.S. haldan -

Anti-Microbials

(1) Beta-Lactam's " Penicillin's "

الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility أدوية مينفعش تتأخذ معاه فى نفس اللالين
Tazocin / Pipratz تازوسين	4.5 جم	100 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم	Lasix , Heparin, Propofol , Controloc , Zithromax , Insulin
Augmentin / Magnabiotic أوجمانتين	600 – 1200 مجم	100 مل محلول ملح فقط	30 دقيقة	يؤخذ فى الحال	Acyclovir, Tetracycline
Unasyn /unictam/ sulbin/ ultracillin يوناسين	0.75 – 1.5 جم	50 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 4 ساعات الثلاجة 3 أيام	Aminoglycosides , Amidarone , Amphotericin B , ciprofloxacin
	3 جم	100 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	30 دقيقة		

(2) 3rd generation cephalosporins (mainly against G-ve)
(Strong anti- staph effect – strong anti-pseudomonas esp : ceftazidime)

الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility أدوية مينفعش تتأخذ معاه فى نفس اللاتين
Rocephin (Ceftriaxone) روسفين " فعال جدا فى حالات الـ gastroenteritis وخصوصا حالات الـ typhoid "	1 جم	50 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم	Amphotericin , Zithromax , Dobutamine , Diflucan , Tienam , Magnesium .
	2 جم	100 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	30 دقيقة		
Fortum / kefadim (Ceftazidime) فورتم "Strong anti-pseudomonas"	1 جم	50 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم	Cordarone , Amphotericin , Zithromax , Dobutamine , Dormicun , Controloc , Phenytoin , Diflucan , Vancomycin.
Claforan / Cefotax (Cefotaxime) كلافوران "أفضلهم لأنه مستورد"	2 جم	50 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 12 ساعة	Zithromax , Diflucan , Controloc , Dormicum , Vancomycin.

(3) Macrolides (mainly against G+ve)

الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility الدوية مينفعش تتأخذ معاه في نفس الالين
Klacid (Clarithromycin) كلاسيد	500 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 250 مل محلول ملح فقط	60 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم لا يحفظ في الثلاجة	Atazanavir, verapamil, amolidipine, ergotamine, insulin
Zithromax (Azithromycin) زيثروماكس	500 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 250 مل محلول ملح أو جلوكوز 5%	60 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم الثلاجة 7 أيام	Amikin , Claforan , Ceftriaxone , Ciprofloxacin , Dalacin , Fentanyl , Lasix , Gentamycin , Tienam , Tavanic , Morphine , Tazocin , Potassium Chloride

(4) Tetracycline

Tygacil (Tigecycline) تيجاسيل	50 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 100 مل محلول ملح أو جلوكوز 5%	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم	Cordarone , Amphotericin , Ceftriaxone , Nexium , Risek , Dobutamine .
--	--------	--	-------------	-------------------------------	--

We don't give tetracycline with penicillins because tetracyclines are bacteriostatic and inhibit the growth of bacteria and penicillin works only on actively dividing organisms

(5) Fluro-Quinolones (effective against G+ve & G-ve)

أشهر استخداماتها في حالات الـ gastroenteritis & UTI

الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility ادوية مينفعش تتأخذ معاه في نفس اللاب
Ciprofloxacin / Ciprocine سيبروسين	200 مجم	100 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	60 دقيقة	درجة حرارة الغرفة	Amphotericin , Unasyn , Zithromax , Maxipime , Dexamethasone , Lasix , Solu cortif , Solumedrol , Vancomycin Controloc , Phenytoin , Propofol
	400 مجم	250 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	60 دقيقة	14 يوم يحفظ بعيدا عن الضوء	
Tavanic / Levofloxacin تفانيك (من أقوى المضادات الحيوية في حالات الـ UTI)	500 مجم	100 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	60 دقيقة	درجة حرارة الغرفة	Lasix , Heparin , Propofol , Controloc , Zithromax , Insulin , magnesium , calcium
	750 مجم	150 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	90 دقيقة	3 أيام	

(6) Aminoglycosides (mainly against G-ve)

مشهورة بالـ side effect بتاعها بانها nephrotoxic & ototoxic عشان كذا بتتابع وظائف الكلى ويمكن رسم سمع لو استعملتها أكثر من اسبوع

Amikin أميكين (most ototoxic)	500 مجم	150 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	60 دقيقة	درجة حرارة الغرفة	Amphotericin , Zithromax , Controloc , Propofol , Lasix , Heparin
	1 جم	250 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	60 دقيقة		
	1.5 جم	500 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	120 دقيقة	24 ساعة	
Gentamycin جنتاميسين (most nephrotoxic)	20 - 40 مجم	100 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	60 دقيقة	لازم تعمل Flush للكانيو لا بعد الـ Infusion ما يخلص بمحلول ملح او جلوكوز 5%	Amphotericin , Zithromax , Lasix , Propofol , Heparin , Controloc , Tazocin , Phenytoin
	80 مجم	200 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	120 دقيقة		

(7) carbapenems (act on both G+ve & G-ve bacteria)
(أقوى وأعلى مجموعة مضادات حيوية موجودة في السوق)

الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility أدوية مينفعش تتأخذ معاه في نفس اللاب
Tienam تينام	500 مجم	100 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة	Cordarone , amphotericin , Zithromax , diflucan , sodium bicarbonate
	1 جم	200 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	60 دقيقة	4 ساعات	
Meronam ميرونام	500 – 1000 مجم	100 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 4 ساعات	Amphotericin , flagyl , calcium gluconate , potassium chloride , Zofran , zovirax
Ivanz إيفانز	1 جم	100 مل محلول ملح فقط	30 دقيقة	يؤخذ في الحال	-

(8) Glycopeptides

Vancomycin فانكوميسين	500 مجم	يذاب في 10 مل ماء حقن ويخفف على 150 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	60 دقيقة	درجة حرارة الغرفة	Albumin , amphotericin , ciprofloxacin , unasyn , maxipime , claforan , ceftriaxone , heparin , controloc , propofol , TPN
	1000 مجم	يذاب في 10 مل ماء حقن ويخفف على 250 مل جلوكوز 5% أو محلول ملح	90 دقيقة	1 يوم	
Targocid تارجوسيد	200 - 400 مجم	يذاب في 3 مل ماء للحقن ثم يخفف على 50 مل محلول ملح	30 دقيقة	يؤخذ في الحال	-

NB: rapid infusion of concentrated vancomycin solution cause RED MAN syndrome

(9) miscellaneous

الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility ادوية مينفعش تتأخذ معاه فى نفس اللاين
Colomycin / Colistin كولوميسين	الجرعة	يحل على 2 مل ماء للحقن ثم يخفف على 50 مل محلول ملح او جلوكوز 5% %	15 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 7 أيام	Solucortef
Flagyl فلاجيل	500 مجم	محلول جاهز للحقن 100 مل	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم لا يحفظ فى الثلاجة	Amphotericin , ceftriaxone , meronam, controloc
Dalacin / Alfaclindamycin دلاسين	600 مجم	50 مل جلوكوز 5% % او محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 16 يوم	-
Zyvox / linezolid زيفوكس		محلول جاهز للحقن يعطى على مدار 60 دقيقة		يؤخذ فى الحال ولا يعرض للضوء	Amphotericin , Neuril , Phenytoin , Ceftriaxone .

Anti-Viral

Anti-Viral Is An Agent Effective Against Viruses

الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility أدوية مينفعش تتأخذ معاه فى نفس اللاتين
Acyclovir / Zovirax اسيكلوڤير / زوڤيراكس	250 - 500 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 100 مل محلول ملح او جلوكوز 5%	60 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 12 ساعة	Maxipime , Dopamine , Dobutamine , Tavanic ,Zofran Controloc , Tazocin , Gentamycin , Granitryle .
	750 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 300 مل محلول ملح او جلوكوز 5%	60 دقيقة	لا يحفظ في الثلاجة	
Cymevene سيميفين (ganciclovir)	500 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 100 مل محلول ملح او جلوكوز 5%	لا بد من اعطائه على مدار ساعة	درجة حرارة الغرفة 12 ساعة لازم تعمل Flush للكانيولا بمحلول ملح قبل وبعد اعطائه	Maxipime , Zofran , Tazocin

N.B : Cymeven's Rapid Infusion Can Cause Increased Toxicity and Excessive Plasma Level

لو اعطيت الـ Cymevene بمعدل سريع يعمل Toxicity ونسبته فى البلازما هتترفع جدا عطائه كذا

دايما بتعطيه على مدار ساعة بمعدل بطى جدا

Anti-Viral

Anti-Viral Is An Agent Effective Against Viruses

الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility أدوية مينفعش تتأخذ معاه فى نفس اللاتين
Acyclovir / Zovirax اسيكلوفير / زوفيراكس	250 - 500 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 100 مل محلول ملح او جلوكوز 5%	60 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 12 ساعة	Maxipime , Dopamine , Dobutamine , Tavanic ,Zofran Controloc , Tazocin , Gentamycin , Granitryle .
	750 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 300 مل محلول ملح او جلوكوز 5%	60 دقيقة	لا يحفظ في الثلاجة	
Cymevene سيميفين (ganciclovir)	500 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 100 مل محلول ملح او جلوكوز 5%	لابد من اعطائه على مدار ساعة	درجة حرارة الغرفة 12 ساعة لازم تعمل Flush للكانيولا بمحلول ملح قبل وبعد اعطائه	Maxipime , Zofran , Tazocin

N.B : Cymeven's Rapid Infusion Can Cause Increased Toxicity and Excessive Plasma Level

لو اعطيت الـ Cymevene بمعدل سريع يعمل Toxicity ونسبته فى البلازما هتترفع جدا عشان كذا
دايما بتعطيه على مدار ساعة بمعدل بطيء جدا

Anti-fungal

Anti-Fungal Is An Agent Effective Against Fungi

الدواء	التركيز	يحل على	يؤخذ على مدار	صلاحية الدواء	Y-Set Incompatibility ادوية مينفعش تتأخذ معاه فى نفس اللاتين
Mycamine ميكامين (micafungin)	50 مجم	100 مل جلوكوز 5% او محلول ملح	لا بد من إعطائه على مدار ساعة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم يحفظ بعيدا عن الضوء	Maxipime , Zofran , Tazocin
Diflucan ديفلوكان (fluconazole)	200 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 100 مل محلول ملح	30 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 7 ايام	Albumin , cefotaxime , Dobutamine , Dormicem , Morphine , Zofran , Insulin, amphotericin B
	400 مجم	يحل على 10 مل ماء للحقن ثم يخفف على 200 مل محلول ملح	60 دقيقة		
Vfend فى فيند (voriconazole)	200 مجم	يحل على 19 مل ماء جاهز للحقن ثم يخفف على 100 مل محلول ملح او جلوكوز 5%	30 دقيقة	يؤخذ فى الحال	Quinidine, Carbamazepine , Rifampicine,
Amphotericin B امفوتريسين (bad nephrotoxic effect)	50 مجم	يحل على 10 مل ماء جاهز للحقن ثم يخفف على 100 مل جلوكوز 5% فقط	120 دقيقة	درجة حرارة الغرفة 1 يوم فى الثلاجة - أسبوع لا يعرض للضوء ولازم تعمل Flush بجلوكوز 5% قبل وبعد إعطائه	Tygacil Corticosteroids , Digitalis

Notes on Antibiotics

طبعاً أكثر نقطة بتقابلنا مع المضادات الحيوية هي الـ Anaphylaxis

وعشان تتجنب النقطة دي لازم تعمل Sensitivity Test قبل ما تعطى المضاد الحيوى بتاعك

عن طريق انك بتسحب 0.1 - 0.01 مل من الدواء بتاعك بعد ما تحله وتحقنه Intradermal
بسرنية أنسولين

هيتكون معاك bleb زى اللي فى الصورة


هتعملها mark وتنتظر وتشوفها بعد 5 دقائق

لو محصلش حاجة إذا المريض بتاعك معندوش حساسية

ويمكن ياخد المضاد الحيوى عادى

إنما لو حصل إنها بقت Red or hot أو لو حصل itching

فى الحالة دي يمنع إعطاء المضاد الحيوى بسبب الحساسية



طب لو حصل إنك إعطيت لمريض مضاد حيوى وحصله حساسية هتتصرف إزاي ؟

- أول حاجة هتوقف الدواء اللي بتعطيه

- إتأكد من الـ **A**irway , **B**reathing , **C**irculation

- هتوصل المريض على 100% اكسجين

- وتعطى Plain Saline

- وطبعاً هتجهز الـ (Dexamethasone - Avil - Adrenaline) وهتعطيهم بعد الـ Order

Anaphylactic reaction?

Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure

Diagnosis - look for:

- Acute onset of illness
- Life-threatening Airway and/or Breathing and/or Circulation problems¹
- And usually skin changes

- Call for help
- Lie patient flat
- Raise patient's legs

Adrenaline²

When skills and equipment available:

- Establish airway
- High flow oxygen
- IV fluid challenge³
- Chlorphenamine⁴
- Hydrocortisone⁵

Monitor:

- Pulse oximetry
- ECG
- Blood pressure

Emergency Drugs

أدوية الطوارئ

Emergency Drugs

أدوية الطوارئ

دول أهم 50 دواء هتستعملهم فى الرعاية لا انا ازم عشان تشتغل فى الـ ICU تكون حافظهم زى اسمك وفاهم كويس أوى كل واحد فيهم بيشتغل إزاي

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Precautions
Epinephrine (Adrenaline)	Adrenaline	- Mainly Cardiac Arrest - sever anaphylactic shock - sever asthma	Stimulate All Alpha & Beta Receptors وينعطيه فى حالات الـ Arrest على أمل إن العيان يدخل منك فى Ventricular Fibrillation اللى هى واحدة من ضمن الـ Shockable Rhythm فتعطى DC Shock فيرجع معاك	• خلى بالك من لونه لانه لو اتعرض للضوء لمدة طويلة بيتحول لمادة سامه اسمها الـ Adrenochrome ولونها بيبقى بنى غامق • بلاش تعطيه فى Peripheral Vein لانه ممكن يعملك Necrosis فى سنترالين الا لو حالة Arrest ساعتها ممكن تعطيه عادى وبيبقى أمبول كل 3 - 5 دقائق
Atropine	Atropine	- فى حالات الـ BradyCardia أول حاجة تفكر فيها عطلول إنك تعطى أتروبين - فى حالات الـ Organophosphate / Carbamate Toxicity لأن هو الـ Antidote بتاعها	Anticholinergic (Antagonize A.CH on M Receptors)	مينفمش تعطيه لو الحالة عندها Tachycardia مش بنعطيه لمرضى الـ enlarged prostate لانه ممكن يسبب urine retention لا يعطى لمرضى glaucoma لانه بيزود ضغط العين IOP
Nor Adrenaline (Levophed)	Noradrenaline	Sever Hypotension هو أفضل دواء ممكن يرفعك الضغط على الاطلاق	Stimulate Alpha and Beta 1 Receptors بيشتغل على الـ Alpha 1 اللى موجوده فى الـ Blood Vessels ويعمل Stimulation Vasoconstriction فيرفع الضغط ويشغل على Beta 1 فى القلب فيزود الـ Contractility والـ COP فيرفع الضغط	Never give on empty - circulation يعنى ميكنش الـ CVP بتاعه ضايع - لو عندك Tachycardia - زى الادرينالين لو هتعطيه لازم سنترالين يا اما هيعملك Tissue Necrosis - احيانا لو انت عمال بتعلى بالك Rate بتاعك وبرضه مفيش استجابة بنعطى أميولات methylene blue عشان يحسن استجابة الجسم له

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Precautions
Dopamine	Dopamine	- في حالات الـ Anuria في Low Dose اسمها Renal Dose 3-5 Mcg /Kg/Min	In Low Dose 3- 5 Mcg D1 هيشغل على الـ Receptor Renal Blood Flow فيزد الـ Urine Output	- لو هتعطيه يفضل دائماً انك تعطيه في سنترالين عشان يحصلش Tissue Necrosis - مينفش تعطيه لعيان عنده Tachycardia
		- في حالات الـ Hypotension هيفعلك الضغط	لو اعطيت Dose 5-10 Mcg/Kg/Min هيشغل كمان على الـ Beta 1 فيزد الـ COP فيرفعك الـ Systolic Blood Pressure يس من غير الـ Diastolic	
		- علاج الـ Congestive Heart Failure	لو اعطيت Dose 10-20 Mcg/Kg/Min هيشغل كمان على الـ Alpha 1 فيعملك Vasoconstriction فيرفعك Systolic & الضغط Diastolic	
Dobutamine (Dobutrex)	Dobutamine	Congestive Heart Failure	Stimulate Beta 1 Receptor فلما يعملها Contractility الـ هيزود بتاع الـ Heart و تأثيره على الـ Heart Rate بسيط جدا	لو المريض بتاعك عنده Tachycardia لو انت شايف ع الموتيتور Premature Ventricular Contraction (PVCs) مينفش تعطيه لانها ممكن تقلب Vtach
		Hypotension	وعشان كذا هو أفضل من الدوبامين في علاج الـ CHF لأنه هيزود الـ Contractility ومن غير ما يزود الـ Renal Blood Flow لأنه مش بيشتغل على الـ Alpha 1	
Ephedrine	Ephedrine	Decongestant and Bronchodilator بستعمله بس ك Temporary Relief of Bronchial Asthma	Stimulate All Alpha and Beta Receptors وبالتالي بالنسبة للـ Bronchi هيعمل Broncho Dilatation ويوسل مجرى الهواء وفي نفس الوقت هيقول الافرازات اللي فيها	- لو المريض عنده Hypertension أو Tachycardia لو المريض عنده تضخم في البروستاتا Enlarged Prostate
		Hypotension of any cause except hypovolemia	ويعمل peripheral VC فيرفعلي الضغط	

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Precautions
Atrovent	Ipratropium Promide	Bronchial Asthma لأنه يعمل على Broncho Dilatation	Anticholinergic Drug ولا يسبب زيادة في ضربات القلب ولذلك هو آمن أكثر من الفاركولين	ثبت الماسك على العين كوبس وخلي بالك بلاش البخار يدخل في عين المريض لأنه يعمل Blurred Vision ويؤثر على العين
Pulmicort	Budesonide	Bronchial Asthma	Inhibit The Production of Inflammatory Mediators وبالتالي يقلل عدد مرات حدوث الـ asthma	خلي بالك منه لأنه sensitive للضوء ويخرج قبل التحضير ومينعش يترك أكثر من ربع ساعة وهو مفتوح
Farcolin	Albuterol + Ammonium Chloride	Bronchial Asthma	Selective B2 Agonist and also Inhibit The Release of Inflammatory Mediators or Broncho Constricting Substances From Mast Cells	يفضل عدم استخدامه مع مرضى القلب لأنه يعمل زيادة في ضربات القلب ورعشة عند بعض الناس
Aminophylline	Aminophylline	Moderate To Sever Bronchial Asthma	Increase C-AMP By Inhibition of Its Degeneration By Phosphodiesterase Enzyme وده يعمل على Relaxation of Bronchial Muscle فيعمل Broncho Dilatation	لو هتعطيه يبقى لازم تعطيه ببطي على مدار 20 دقيقة لأنه لو اعطيته بسرعه يحصل Dysrhythmia وممكن Cardiac Arrest وخلي بالك ان له Narrow Safety Margin بنعطيه وريد ومينعش عضل لأنه ممكن يعمل Scar Tissue
propofol	Diprivan	Sedation – Hypnotic Agent لو هتوصل العيان على فنت أو هتعمل procedure ومحتاج تخدير	بيشغل على Inhibitory GABA وبيزودها ويكدا بيعمل Hypnosis	عينك على الضغط والـ Heart Rate لأنه بيعمل Hypotension & Bradycardia خلي بالك لأنه يعمل Apnea لو فتحت الفيال يبقى لازم تعمله discard بعد 6 ساعات حتى لو حفظته في الثلاجة ببسبب ألم شديد ولذلك لازم تسحبه على 3 سم زيلوكين

Drug	Ingredient			
Zantac/ Peptrelif	Ranitidine Hydrochloride	Reduce Gastric Acidity يقلل حموضة المعدة	Histaminic 2 Receptor Antagonist	
Controloc	Pantoprazole	Peptic Ulcer Gastro esophageal Reflux	Proton Pump Inhibitor as It Bind To The H/K ATpase Thus Decrease All Gastric Secretions ولذلك هو أفضل حاجة ممكن تستعملها	
Nexium	Esomeprazole	Reduce Gastric Acidity يقلل حموضة المعدة	Proton Pump Inhibitor	Plavix تعطيه مع الـ Plavix لأنه بيأثر على الـ
Primperan	Metoclopramide	Anti - Emetic Vomiting (Prevention & TTT)	Antagonize Dopamine Receptors in The Chemoreceptor Trigger Zone وبالتالي مش هيحصل لها stimulation فمش هيحصل vomiting	
Zofran	Ondansetron	Centrally Acting Anti - Emetic Vomiting (Prevention & TTT)	Antagonize Serotonin 5-HT3 Receptors	لو المريض بتاعك عنده QT Prolongation يبقى بلاش تعطيه لأنك كدا ممكن تدخل العيان في نوع من الـ Vtac اسمه Tasade De Point
Ketolac	Ketorolac Tromethamine	To Treat Pain & Inflammation	Inhibit Synthesis of Prostaglandins	يمنع استخدامه أكثر من 5 أيام لأنه ممكن يعملك قرحة في المعدة وكمان بيأثر على الكلى
Buscopan	Hyoscine Butylbromide	Acute Spasms of viscera	Anti - muscarinic (Relaxes Smooth Muscles of All Abdominal and Pelvic Organs)	مينفّش تعطيه عضل لو المريض بتاعك ماشي على Anti Coagulant لأن ممكن يحصل Intramuscular Hematoma
Voltaren	Diclofenac (NSAID)	To Treat Pain & Inflammation	Inhibit Synthesis of Prostaglandins	ممكن يعمل قرحة وكمان له nephrotoxic effect
Perfelgan	Paracetamol	Analgesic - Antipyretic مسكن وخافض للحرارة	Inhibit The Synthesis of Prostaglandins	لو مريض عنده Fever وهتعطيه برفلجان لازم الأول درجة حرارته تكون أقل من 38 درجة لازم كمادات الأول لأنه مش هيبقى له تأثير لو درجة الحرارة أعلى من كدا

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Precautions
Heparin	Heparin	Anti-Coagulant	- In low dose بيمنع تحويل الـ Prothrombin الى Thrombin لانه يعمل inactivation of factor Xa - In high dose بيمنع تحويل الـ Fibrinogen الى Fibrin عن طريق انه inactivate factor IX,X,XI and XII	مينفعش تخلى المريض عليه اكثر من اسبوع لانه بيعملك Heparin Induced Thrombocytopenia (HIT Syndrome) هتلاقى منه انواع كتير زى الـ Cal Heparin – Heparin Sodium بس لو هتستخدمه عشان تهرين سرجه لو هتسحب ABG استخدم الهيبارين ليثيام دا افضل نوع لانه مش هياثر على الـ ABG Electrolites
Clexan	Enoxaparin (Heparin Derivative)	Anti-Coagulant	Low Molecular Weight Heparin Inhibit Factor Xa Clotting Factor	بيفضل استعماله فى حالات الـ NSTEMI (Non ST Segment elevation myocardial infarction)
Protamine Sulfate	Protamine Sulfate	Antidote of Heparin	1 mg منه بيعادل 100 Unit of Heparin Maximum Dose : 50 mg	لو اعطيته بسرعه بيععمل Hypotension عشان كذا بيمشى بمعدل بطى 5 mg/ Min
Isoptin	Verapamil	Class IV Antiarrhythmic Drug افضل من الـ Digoxin فى نقطة انه بيععمل Controlling Ventricular Rate	Ca Channel Blocker	من اعراضه الجانبية انه Increase Digoxin Level وانت بتعطيه عينك على الضغط لانه بيععمل Hypotension مينفعش تستعمله لو العيان بتاعك عنده Sick Sinus Rhythm (SSS) or AV Block (وتم شرحهم فى شابتر الـ ECG) مش بنعطيه مع beta blocker لانهم هما الاتنين بيعملوا bradycardia & heart block
Cordarone	Amiodarone	Cardiac Dysrhythmia As : Atrial Fibrillation Ventricular Tachycardia	Na,Ca,K Channel Blocker عشان كذا بيطول مدة الـ Action Potential Repolarization AV ويقلل الـ Conduction	طبعاً هو اساس الـ Medical Cardioversion عينك ع الضغط عشان بيععمل Hypotension بيبقى له Loading Dose عبارة عن 2 امبول و Maintenance Dose 4 امبول لحد م الحالة ترجع تانى

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Precautions
Lanoxin	Digoxin	- CHF - Angina	Calcium ال بيزود نسبة ال الموجودة داخل خلايا القلب وبالتالي بيزود ال Contractility	يعطى ببطى شديد وانت بتعطيه عينك على ال Heart Rate لو لقيته قل عن 60 متمكش وتبلغ النايب اللى معاك
Tridil	Nitroglycerin	- Angina - Hypertensive Crisis	Systemic Vasodilatation Leading To Decrease Blood pressure , Preload and Afterload	- عينك دايمى على ال BLp فيه منه نوعين الاول 50 مل ودا مش بيتخف والثانى 10 مل ودا بيتخف ب 40 مل جلوكوز 5%
Nipride	Sodium Nitroprusside	- Hypertensive Crisis - Acute CHF	Relax Vascular Smooth Muscle وبكدا يعملك Vaso Dilatation Preload and Afterload Dilatation of Coronary Arteries وكمان بيعمل	لا يعرض للضوء نهائيا يستعمل بحذر مع مريض الكبد والكلى لان فى الحالتين فيه عرصة لحدوث Cyanide Toxicity
Lasix	Furosemide	- Acute Renal Failure - Pulmonary Edema - CHF - Hyperkalemia - Hypertensive Crisis	Diuretic مدر للبول (Inhibit Na & CL Reabsorption In Distal Tubule and Ascending Loop of Henle)	لا يعطى مع ال gentamycin لان دا ممكن يعمل hearing loss عينك على الضغط لانه بيعمل Hypotension
Inderal	Propranolol	- Hypertension - Prophylaxis against Migraine	Block Beta1&Beta2 Receptor وبكدا بيققل ال Heart Rate وال Contractility وبكدا هيقلل الضغط بالإضافة انه هيقلل ال Oxygen Demand وعشان كدا بستعمله فى ال Angina	يعطى ببطى شديد لا يتعدى 1mg/Min لا يعطى لمرضى asthma
Solucortef	Hydrocortisone	- Acute Renal Insufficiency - Status Asthmaticus - Septic Shock	Corticosteroid ولكن ال Onset of Duration بتاعه اسرع من الديكسا	-
Solumedrol	Methylprednisolone	الاستخدام الاهم له هو فى حالات ال Multiple Sclerosis خاصة لو حصل Acute Exacerbation وحالات ال Acute Spinal Cord Injury	Corticosteroid and Anti-Inflammatory	عينك على ال blood pressure ومع ال prolonged use بيعمل difficulty of breathing

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Precautions
Decadron	Dexamethasone	Mainly In Allergic Condition	Glucocorticoid - Anti-Inflammatory	-
Avil	Pheniramine	Allergic Reaction	Anti-Histamine	لو المريض بتاعك عنده Enlarged Prostate مينفعش ياخده
Konakion	Phytomenadione (Vitamin K1)	Hemostatic (To Control Hemorrhage)	هو بيحتوى على Vitamin K1 وده بيساعد فى تصنيع الـ Clotting Factors	-
Dicynone	Etamsylate	Hemostatic (To Control Hemorrhage)	بيعمل Vasoconstriction وبيعمل كمان Platelet Aggregation فيوقف النزيف بالإضافة لدوره فى تصنيع Clotting Factors الـ	-
Kapron	Cyclokapron (Tranexamic Acid)	Anti-Hemorrhagic	Inhibit Fibrinolysis بيمنع تكسير الفيبرين	يعطى ببطئ يمنع استعماله فى حالات الـ Subarachnoid Hemorrhage
Tracurium	Atracurium	Muscle Relaxant هتستعمله لو هتركب Endotracheal Tube or Mechanical Ventilation	Cholinergic Receptor Antagonist بيعمل Relaxation فى كل الـ Skeletal and Smooth Muscles بما فيها الـ Respiratory Muscles يعنى العيان مش هيبقى قادر ياخذ نفسه	لا يعطى الا لو كان المريض هيتوصل على Ventilator وفى الوقت دا انت عطلول جاهز بـ AMBU بتاعك
Dormicum	Midazolam	Sedation Seizure Abortion	Enhance Inhibitory Effect of GABA	يعطى ببطئ شديد لانه ممكّن يملك Respiratory Depression لا يعطى لمريض الكبد
Anexate	Flumazenil	Benzodiazepine Antidote (Dormicum Antidote)	بيقلل الـ Receptors بتاعة الـ Benzodiazepines وبالتالى يمنع الـ GABA من انها تشتغل	خللى بالك منه لانه ممكّن يملك Respiratory Depression

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Precautions
Potassium	Potassium	Hypokalemia	Essential in Physiologic Processes	Contraindicated in Renal Failure - لو هتعطيه بلاش تعطيه Peripheral Vein في
Calcium Gluconate	Calcium	Hypocalcaemia Hyperkalemia	Increase Serum Calcium and Stabilize Cardiac muscles Leading To Increase Cardiac Contractility	لو اعطيته بسرعة هيعملك Dysrhythmia
Calcium Chloride	Calcium	نفس الـ Gluconate بس تركيزه 3 أمثال الـ Gluconate ولو اعطيته Shot ممكن يحصل Arrest		- خللي بالك منه مينفعش تعطيه Peripheral لانه ممكن يعملك Phlebitis عاطول - لازم يعطى ببطئ شديد لان لو اعطيته بسرعة هيحصل Arrest
Magnesium Sulfate	Magnesium Sulfate	Torsade's- لان اهم اسبابها هو نقص المغنسيوم - Anticonvulsant - Eclampsia لانه بيعالج الـ Seizures	Blocks Peripheral Neuromuscular Transmission, Produces Anticonvulsant Effects	Anticonvulsant of Choice in eclampsia
Sodium Bicarbonate	Sodium Bicarbonate	- Metabolic Acidosis - Hyperkalemia - TCAD Toxicity	Increase Serum Bicarbonate (Increase Buffer Stores)	-
Succinyl Choline	Succinyl Choline	- muscle relaxant - Anesthesia Drug	Depolarizing Skeletal Muscle Relaxant	خللي بالك منه لانه بيعمل Succinyl Apnea ويزود الـ ICP
Valium	Diazepam	Seizure Abortion Muscle Spasm Agitation	Enhance Inhibitory Effect of GABA	خللي بالك منه لانه بيعمل Hypotension and Respiratory Depression

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Precautions
Potassium	Potassium	Hypokalemia	Essential in Physiologic Processes	Contraindicated in Renal Failure - لو متعطيه بلاش تعطيه فى Peripheral Vein
Calcium Gluconate	Calcium	Hypocalcaemia Hyperkalemia	Increase Serum Calcium and Stabilize Cardiac muscles Leading To Increase Cardiac Contractility	لو اعطيه بسرعة هيعملك Dysrhythmia
Calcium Chloride	Calcium	نفس الـ Gluconate بس تركيزه 3 أمثال الـ Gluconate ولو اعطيه Shot ممكن يحصل Arrest		- خلى بالك منه مينفعش تعطيه Peripheral لانه ممكن يعملك Phlebitis عطول - لازم يعطى ببطئ شديد لان لو اعطيه بسرعة هيحصل Arrest
Magnesium Sulfate	Magnesium Sulfate	Torsade's- لان اهم اسبابها هو نقص الماغنسيوم - Anticonvulsant - Eclampsia لانه بيعالج الـ Seizures	Blocks Peripheral Neuromuscular Transmission, Produces Anticonvulsant Effects	Anticonvulsant of Choice in eclampsia
Sodium Bicarbonate	Sodium Bicarbonate	- Metabolic Acidosis - Hyperkalemia - TCAD Toxicity	Increase Serum Bicarbonate (Increase Buffer Stores)	-
Succinyl Choline	Succinyl Choline	- muscle relaxant - Anesthesia Drug	Depolarizing Skeletal Muscle Relaxant	خلى بالك منه لانه بيعمل Succinyl Apnea وبيزود الـ ICP
Valium	Diazepam	Seizure Abortion Muscle Spasm Agitation	Enhance Inhibitory Effect of GABA	خلى بالك منه لانه بيعمل Hypotension and Respiratory Depression

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Precautions
Acetylcysteine	Acetylcysteine	-Mucolytic Acetaminophen Overdose - Nitroglycerine Tolerance	مذيب للبلغم لانه بيكسر الـ Bisulfide Bond الموجودة في الـ Secretions واللى ربطاها ببعضها	-
Phenytoin	Phenytoin	Anti convulsant أول حاجة بنفكر فيها في الـ Status epilepticus	بيبقى له loading dose 10-15 mg/kg وبعد كذا بيمشى على maintenance dose 100 mg / 8 hr ويحل على محلول ملح فقط ولا يحل على جلوكوز 5% لأنه بيكون airbubbles ويبوظ	خلي بالك منه لانه بيعمل sever thrompopheleptitis حراق عامل زى الكحول ولو متعطيه لازم في كاتيو لا خاصة واعمل flush كويس اوى بعد ما تعطيه ويمشى بمعدل بطى لا يتعدى 50 mg/min
Sandostatin	Octreotide	- Bleeding esophageal varices	هو More selective على الـ GIT بيعمل vasoconstriction للـ vessels وبالتالي بيوقف النزيف في حالة الدوالي	احيانا بيستخدم كـ antidote of sulfonylurea (as amaryl) ودا دواء يستخدم لعلاج type 2 D.M
Antizol	fomepizole	Methanol or ethanol toxicity	بيمنع تحويل الـ methanol الى الـ formaldehyde ودى هي المادة السامة المضرة للمخ	-

Narcotics

أدوية المخدرات

" Pain is perfect misery, the worst of evils "

- John Milton -

Narcotics

أدوية المخدرات

Drug	Active Ingredient	Uses	Mechanism Of Action	Notes
Morphine	Morphine	Pain control خصوصا في حالات الـ myocardial infarction وكمان حالات الـ cancer	Opioid receptor agonist causing Inhibition of ascending pain pathway وبالتالي يمنع انتقال الالم	خللى بالك منه لانه بيعمل Respiratory depression and hypotension - Mask appendix pain
tramal	tramadol	Analgesic مسكن قوى وبمساعدة على التخلص من أى ضغوط فى الحياة اليومية واحيانا بيستعمل لإطالة فترة الانتصاب	Bind to Opioid receptor Causing inhibition of ascending pain pathways	It is a synthetic material of morphine هو مادة مصنعة مشتقة من المورفين يمثل 1/10 من قوة المورفين
Pethidine	Meperidine	Acute pain	Bind to Opioid receptor Causing inhibition of ascending pain pathways	هو مادة مصنعة ومشتقة من المورفين أقوى من الترامادول وقوته تمثل 1/8 من قوة المورفين
Fentanyl	Fentanyl	Pain control and sedation	Opioid agonist substance B وكمان بيقال الـ ودى المادة المسنولة عن الـ pain transmission وبكدا بيمنع الالم	هو أقوى مشتق من المورفين هو أقوى 80 مرة من المورفين استخدامه دائما فى الـ general anesthesia
Nalufin	nalbuphine HCl	Pain control	Partial agonist antagonist of morphine	بيشتغل على الـ Kappa opioid receptor وبكدا هو analgesic وبيققل بعض الـ mu opiate receptors وبالتالى بيققل تأثير المورفين ولذلك ممنوع منعا باتا تعطى نالوفين بعد المورفين لانك كدا هتزود الالم للمريض

Drugs Preparation

تحضير الأدوية

Drugs Preparation

Drug الدواء	Concentration التركيز	Preparation method طريقة التحضير	Recommended dose الجرعة الصحيحة
Dopamine	200 mg / 5 ml	200 Mg in 50 ml NS (أمبول على 50 ملح)	Dopa dose : 1-3 mcg/kg/min Beta dose : 4-10 mcg/kg/min Alpha dose : >10 mcg/kg/min
Dobutamine	250 mg / 20 ml	250 mg in 50 ml NS (أمبول على 50 ملح)	2-20 mcg/kg/minute " 20 mcg / kg / min is the maximum dose recommended by ACC / AHA and SCCM "
Nor Adrenaline (Levophed)	4 mg / 2 ml	4 mg in 50 ml glucose 5% (تركيز عادى) 8 mg in 50 ml glucose 5% (تركيز مضاعف)	0.01-3 mcg/kg/minute
Adrenaline	1 mg / 1 ml	5 mg in 50 ml NS (5 أمبول على 50 ملح) بحيث يكون ال 1 مل يبحتوى على 100 mcg	0.04 - 1 mcg/kg/minute " very high doses for refractory hypotension "
Amiodarone (Cordarone) In atrial fibrillation	150 mg / 3 ml	Loading dose : 300 mg in 50 ml glucose 5% over 1 hr Maintenance dose : 450 mg in 50 ml glucose 5%	300 mg over 1 hr then 10-50mg/hr over 24 hrs. Followed by 100-200 mg/day as maintenance
KCL	10 mmol / 5 ml	30 mmol in 50 ml NS (3 أمبول على 50 ملح)	-
IsoPrenaline	0.2 mg / 5ml	0.4 mg in 50 ml NS (5 / 1 التركيز) 2.0 mg in 50 ml NS (تركيز عادى)	-
Nitroglycerine	50 mg / 5ml	Usually thick but when diluted 10mg in 40 ml glucose 5%	5-200 mcg/minute

Drug الدواء	Concentration التركيز	Preparation method طريقة التحضير	Recommended dose الجرعة الصحيحة
Sodium Nitroprusside	50 mg / 2 ml	50 mg in 250 ml glucose 5%	0.2-10 mcg/kg/minute
Aminophylline	125 mg / 5 ml	3 amp in 350 ml NS over 30 minutes then 1 amp in 125 ml Ns	5mg/kg then 0.5 mg /kg/hr
Atracurium	50 mg / 5 ml	Usually not diluted but when dilute it use glucose 5%	Bolus of 0.4 -0.5 mg/kg, followed by 0.24 -1.2mg/kg/hour
Dexmedetomidine (precedx)	200 mcg / 2 mL	Loading : Amp in 50 ml → 17 ml over 10 minutes Maintenance : 3.5 –25 ml/hr	loading 1 mcg/kg over 10 minutes Maintenance : 0.2 to 1.4 mcg/kg/hour
Diazepam In status epilepticus	5 mg / ml amp is 2 ml	Administer undiluted by slow IV push as Rapid injection may cause respiratory depression or hypotension	Loading dose: 5 to 10 mg May repeat every 5 minutes
Phenytoin	250 mg	Loading: 4 - 5.5 amp in 200ml NS over 35 min Then 100 mg/6-8 hr. over 3 min.	loading: 15-20 mg / kg then 100 / 6-8hr
Streptokinase	1.5 million units	1.5 million unit in 50 ml NS over 1 hr	STEMI 1.5 million unit over 1 hr
		1.5 million unit in 50 ml and give 8 ml over 30 min then 3.3 ml/hr for 24-72 hrs	PE 250,000 U over 30min then 100,000 U / hr for 24 –72 hrs

Patient's 10 Rights

حقوق المريض العشرة

Patient's 10 Rights

Patient's 10 Rights

Right Patient's Name	التأكد من إسم المريض (الاسم رباعى)
Right Medication Name	التأكد من إسم الدواء (eg : epinephrine – ephedrine ...)
Right Dose	التأكد من الجرعة الصحيحة (eg : 1g – 500 mg)
Right Route	التأكد من طريقة إعطاء الدواء (eg : SC – IM – IV - ...)
Right Time	التأكد من وقت إعطاء الدواء
Right Patient Education	حق المريض فى معرفة فائدة الدواء الى هياخده (eg : action – side effects)
Right to Refuse	احترام حق المريض فى عدم رغبة تناول الدواء
Right Documentation	ضرورة تسجيل الدواء وتذكر هل المريض أخده أو امتنع (remember that no documentation means not done)
Right Assessment	التقييم الصحيح لحالة المريض قبل وبعد إعطاء الدواء
Right Evaluation	تقييم تأثير الدواء على حالة المريض

Routes of Drug Administration

طرق إعطاء الدواء

Routes of Drug Administration

Classification		
Systemic		Local
Enteral	Parenteral	
Oral / Ryle	Intradermal	Skin topical
Sublingual	Subcutaneous	Intranasal
Rectal	Intravenous	Ocular drops
	Intramuscular	Mucosal, Throat, Vaginal, Mouth , Ear
	Intra-articular	
	Intra-theal	Inhalational
	Intra-osseous	

Intradermal Injection (ID)

هي عبارة عن Injection بنحقنها داخل طبقة الـ Dermis الى هي باختصار تاني طبقة من الجلد Just Below The Epidermis

هي أبطأ نوع في الإمتصاص among all types of injection

النوع دا انا بستعمله فقط في عمل Sensitivity Test لحالات الـ TB , Drug allergy (Antibiotics) , Tetanus Test , Local Anesthesia Administration وإعطاء بعض التطعيمات

وأفضل مكان للإعطاء هو الـ Inner Surface of the Forearm

وياريت تختار منطقة مفيش فيها Lesions , Rashes or Scars

عشان مش يبقى صعب عليك معرفة نتيجة الاختبار


لا ازم وأنت بتحقن هتلاحظ حاجتين

أول حاجة إن فيه Resistance وأنت بتحقن

الحاجة الثانية هو وجود Bleb بتتكون وأنت بتحقن

دا دليل انك في طبقة الـ Dermis

ومش في الـ Subcutaneous Tissue



Intradermal Injection Performance Checklist

1. Wash hands and wear your gloves.
2. Withdraw 0.01 – 0.1 ml of medication into insulin syringe.
3. Identify the patient and explain the procedure.
4. Select injection site : (the best site is the inner surface of the forearm)
Avoid bruises , scars , edematous areas , masses , tenderness and sites of previous injection.
5. Use antiseptic swab in a circular motion to clean skin at the site of injection.
6. With your non dominant hand stretch skin over site with your forefinger and thumb.
7. Insert the needle slowly at 10 – 15 angle with the bevel up, the needle tip should be seen through the skin.
8. Slowly inject the medication resistance will be felt.
9. Note a small bleb under the skin surface.
10. Don't massage or rub the site.
11. Mark the site with a pen and wait 5 – 10 min and reassess the site.
12. Remove your gloves and wash hands.
13. Documentation (date, time, medication given and any reaction signs).

Subcutaneous Injection (SC)


هي عبارة عن Injection بنحقنها داخل طبقة الـ Adipose Tissue التي هي باختصار ثالث طبقة من الجلد Just Below the Epidermis and Dermis.

طبعاً المنطقة دى Has a Few Blood Vessels ولذلك الـ Absorption Rate فيها سيكون بطيء

أشهر أماكن الإعطاء هي :


- The outer surface of the upper arm
- The abdomen (from below the costal margin to iliac crest)
within one inch of the belly button
- Anterior aspect of the thigh
- Upper back
- Upper ventral gluteal area

طبعاً أشهر أنواع الحقن التي بنعطيهها SC هي الـ Insulin بأنواعه والـ Anticoagulants



Subcutaneous Injection Performance Checklist

1. Wash hands and wear gloves.
2. Withdraw medication into insulin syringe.
3. Identify the patient and explain the procedure.
4. Select injection site: the best site is around the abdomen and lateral aspect of upper arm or thigh.
5. Use antiseptic swab in a circular motion to clean skin at the site of injection.
6. With your non dominant hand pinch skin over site with forefinger and thumb.
7. Insert needle slowly at 45 – 90 angle.
8. Quickly inject the medication and release skin.
9. Don't massage or rub the site.
10. Remove your gloves and wash hands.
11. Documentation (date, time, medication given, site of injection and any complications).



FRONT

BACK

Sites of Subcutaneous Injection

Intramuscular Injection (IM)

هي عبارة عن Injection بنحقنها داخل طبقة الـ Muscle Fascia

طبعاً المنطقة دى Has a Rich Blood Supply وبالتالي الـ Absorption فيها بيبقى Faster مقارنة بالـ SC

أشهر أماكن الإعطاء هي:

Upper Outer Quadrant of Buttocks


Deltoid Muscle

Vastus Lateralis of Thigh


Ventrogluteal Site

Dorsogluteal Site


Thigh




Arm



Hip



Buttocks



Intra Muscular Injection (IM) Performance Checklist

1. Wash hands and wear gloves.
2. Withdraw medication into syringe and remove all air bubbles.
3. Identify the patient and explain the procedure.
4. Select injection site: the best site is the upper outer quadrant of buttocks and vastus lateralis.
5. Use antiseptic swab in a circular motion to clean skin at the site of injection.
6. With your non dominant hand pinch skin over site with forefinger and thumb.
7. Insert needle quickly at 90 angle and keep about 0.5 cm of needle outside especially in pediatrics.
8. Pull the plunger back 0.5 cm (aspirate) to make sure you are in safe region.
9. Inject the medication slowly.
10. Don't massage or rub the injection site
11. Remove your gloves and wash hands.
12. Documentation (date, time, medication given, site of injection and any complications)

أدوية لا تؤخذ إلا عضل (IM only)

Alphachemotrypsin



Intra Vascular Injection (IV) Performance Checklist

1. Washing hands and wear your gloves.
2. Withdraw medication into syringe and remove all air bubbles.
3. Identify the patient and explain the procedure.
4. Select injection site.
5. Apply tourniquet 4 – 6 cm above the selected site and ask patient to open and close his / her fist several times.
6. Use antiseptic swab in a circular motion to clean skin at the site of injection.
7. Stretch the skin taut and stabilize vein with your non dominant hand.
8. Insert needle slowly at 20 – 30 angle with bevel up.
9. When blood return is obtained decreases the angle of the catheter to 10 degrees and advance needle carefully.
10. Release tourniquet and inject the medication slowly.
11. Remove the needle and press with dry sponge on the needle site, But Don't rub or massage the area.
12. Remove your gloves and wash hands.
13. Documentation (date, time, medication given, site of injection and any complications).

في عبارة عن Injection بنحقنها مباشرة داخل الـ Bone marrow
بنلجأ لها في حالة انه فشلت كل الطرق to obtain vascular access

أو لو عندك حالة Critical أوى ومفیش قدامك Vascular Access ولا عندك وقت كافى عشا
تأخذ أكثر من Trial فى إنك تتركب سنترلاين CVC

وأغلب إستخدامها بيكون فى الأطفال

والطريقة دى بتدخل الـ Fluids أو الـ Medication بتاعك علطول داخل الـ Systemic Circulation
وبشكل أسرع من الـ Intramuscular Route وتقريباً نفس سرعة الـ Intravascular بس ه
أفضل من الـ IV Route لأنها بتسمح بانك تعطى كمية كبيرة جداً من الـ Fluid فى وقت قليل


لذلك هى رقم واحد فى حالة إن عندك Circulatory Collapse

فيه 3 مقاسات مختلفة للـ Cannula بتاعتنا واللى بيتم إختيارها بناءً على وزن المريض

3 Needles



15 mm 3-39 KG



25 mm > 40 KG



45 mm > 40 KG


Routes of drug administration

النوع دا من الـ Routes of Drug Administration مش هكتبله Checklist

لأن في الغالب مش انت اللي هتركبه أو مش هتركبه كثير

ولكن معتمد بس على بعض الصور عشان تفهمه

But I am sure that you will master it at the bedside my friend



Intrathecal Injection (IT)

هي عبارة عن Injection بنحقنها مباشرة داخل الـ spinal Canal يعني بتوصل للـ CSF
طبعاً استخدامها Limited جداً وبيستخدمها أطباء التخدير فقط
في الغالب إستعمالها بيكون عشان تعطى أدوية زى مثلاً الـ

Chemotherapy	methotrexate - cytarabine - hydrocortisone - thiopeta
تقريباً هما الـ 4 أدوية دول فقط اللي بنستعملهم	
chronic spasticity due to injury, multiple sclerosis and cerebral palsy	intrathecal baclofen injection
spinal anesthesia	heavy Marcaine
pain management	intrathecal morphine
Antibiotic treatment adjuvant to systemic antibiotic therapy in bacterial meningitis and other infections of the CNS	Gentamicin intrathecal injection

طب ليه بنعطى الأدوية دي بالطريقة دي بالذات ؟

لان الطريقة دي مش هتخلي الدواء بتاعك يعدى على الـ Blood Brain Barrier
وبالتالى هيوصل للمخ بسهولة بالإضافة لأنها أسرع وأفضل من أى طريقة ثانية في الحالات دي .

Intrathecal Injection (IT)

هي عبارة عن Injection بنحقنها مباشرة داخل الـ spinal Canal يعني بتوصل للـ CSF
طبعاً استخدامها Limited جداً وبيستخدمها أطباء التخدير فقط
في الغالب إستعمالها بيكون عشان تعطى أدوية زى مثلاً الـ

Chemotherapy	methotrexate - cytarabine - hydrocortisone - thiopeta
تقريباً هما الـ 4 أدوية دول فقط اللي بنستعملهم	
chronic spasticity due to injury, multiple sclerosis and cerebral palsy	intrathecal baclofen injection
spinal anesthesia	heavy Marcaine
pain management	intrathecal morphine
Antibiotic treatment adjuvant to systemic antibiotic therapy in bacterial meningitis and other infections of the CNS	Gentamicin intrathecal injection

طب ليه بنعطى الأدوية دي بالطريقة دي بالذات ؟

لان الطريقة دي مش هتخلي الدواء بتاعك يعدي على الـ Blood Brain Barrier
وبالتالي هيوصل للمخ بسهولة بالإضافة لأنها أسرع وأفضل من أى طريقة تانية في الحالات دي .

Insulin Injection

حقن الأنسولين

Notes on Insulin Injection

1. Sites of injection

1. abdomen (peri-umbilical) 5 سم حول السرة (أسرع إمتصاص)
2. Back of the arm المنطقة بين الكتف والكوع
3. outer thigh
4. upper outer quadrant of buttocks

لتفادي حدوث lipodystrophy & bad absorption

يجب تغيير مكان الحقن كل مرة

In abdomen & buttocks

المريض يحقن بشكل دائري rotation بحيث يرجع مكان ما بدأ مثلاً كل أسبوعين

In arms & thigh

هيرسم خط تخيلي ويمشي عليه من فوق لتحت ثم يبدأ خط آخر بجواره وهكذا

2. Routes of injection

1. SC (main route)

الحقن تحت الجلد

هتأخذ pinch of skin وتدخل الإبرة بزاوية 45 درجة وتحقن ببطء

2. IV or IM

الحقن عن طريق العضل أو الوريد

الإنسولين المائي (humaline R الرايق) والـ Actrapid ممكن نحقنه عن طريق العضل أو الوريد في حالات الطوارئ زي الـ DKA

3. Insulin Vial

In mixtard & intermediate insulin (e.g, Humalin N) vial

يجب فرك الزجاجاة بين اليدين قبل سحب الانسولين لخلط المزيج جيداً
ممنوع رج الزجاجاة حتى لا تتكون فقاعات هواء تصعب من سحب الانسولين

4. Insulin syringe

There are two types of insulin vials

40 IU/ml

يعنى كل 1 مل فيه 40 وحدة

100 IU/ml

يعنى كل 1 مل فيه 100 وحدة

There are 2 types of insulin syringe

40 units syringe

فيها 40 شرطة

100 units syringe

فيها 100 شرطة

لكن الاتنين لهم نفس السعة (1 مل)

لما تيجى تحقن انسولين 40 احقنه فى سرنجة 40
ولما تيجى تحقن انسولين 100 احقنه فى سرنجة 100

لو اضطريت ادى انسولين 40 فى سرنجة 100
(تركيز صغير فى سرنجة كبيرة يبقى محتاجين نكبره)

هتضرب عدد الوحدات فى 2.5

مثلا : عاوز ادى 20 وحدة من انسولين 40 بس فى سرنجة 100
يبقى ادى 50 وحدة (نص السرنجة)

لو اضطريت ادى انسولين 100 فى سرنجة 40
(تركيز كبير فى سرنجة صغيرة يبقى محتاجين نصغره)

هنتقسم عدد الوحدات على 2.5

مثلا : عاوز ادى 20 وحدة من انسولين 100 بس فى سرنجة 40
يبقى ادى 8 وحدات

لتسهيل سحب الأنسولين

فتمسح هواء على قد كمية الأنسولين المطلوبة ولما تدخل الإبرة في الفياح احقن الهواء هتلاقى الأنسولين بيدخل بنفس كمية الهواء الخارج من السرنجة

5. Insulin Storage

1. فيال الأنسولين المقفول

يجب أن يحفظ في الثلاجة ويمكن حفظه حتى تاريخ انتهاء الصلاحية

2. فيال الأنسولين المفتوح

صالح للاستخدام لمدة شهر بعد فتحه (يفضل كتابة تاريخ فتح الفياح على العلبة)
ويجب وضعه في الثلاجة وبعض الناس تفضل تركه خارج الثلاجة لفترة قبل الحقن
لان الأنسولين البارد يسبب ألم عند الحقن

3. ممنوع وضع الفياح في الفريزر أو تعريضه للشمس أو درجة الحرارة العالية

6. Lag time

Lag time is the time between injection of "R" shot & onset of action

الفترة بين الحقنة سريعة المفعول التي تستخدم قبل الوجبات وبداية شغلها
وهي تختلف من شخص لآخر ولذلك يحسبها كل شخص ويتعود عليها
بس غالباً بتبقى نصف ساعة قبل الوجبة

Lidocaine in ICU

إستخدامات الليدوكاين

Lidocaine in ICU

Trade name	Xylocaine 2% (vial 50 ml)
Onset	< 2 minutes
Duration	0.5 – 1 hour
Maximum dose	5 mg / kg (not to exceed 300 mg)
Maximum adult volume	15 ml of lidocaine 2%

Adrenalized lidocaine

عبارة عن ليدوكيين مضاف إليه epinephrine لزيادة فترة تأثير المخدر (تزداد للضعف)
عن طريق vasoconstriction cause slow absorption
لكن عموماً الـ adrenalized lidocaine غير متوفر

ممنوع استعمال الـ adrenalized lidocaine في 3 أماكن وهي
Fingers – toes – penis

لان الأماكن دي تعتمد على end arteries و حدوث vasoconstriction
لأى مكان منهم ممكن يؤدي إلى ischemia & necrosis

ليدوكيين تركيز 1% يعنى كل 1 مل بيحتوى على 10 مجم ليدوكيين
التركيز المتاح فى السوق هو غالباً الـ 2 مل (1 مل = 20 مجم ليدوكيين)
بما ان اقصى جرعة يمكن استخدامها 300 مجم إذاً أقصى كمية = 15 مل

Example

Child weighting 10 kg. What is the max volume of lidocaine 2%?

الجرعة القصوى = 5 مجم / كجم = 50 مجم = 2.5 مل

استخداماته في ال ICU

طبعاً أول حاجة بستعمله كـ Local Anesthesia
لو هتركب سنترلاين او هتعمل أى Painful Procedure للمريض

في حالة انك هتسحب عينة ABG لمريض Conscious
يجب إعطاء 30 شرطة ليدوكيين بسرنة انسولين عشان حاجتين

اولاً : لان العملية دي Painful جداً فلازم Lidocaine
ثانياً : ان ال artery طبعا involuntary فلو جيت تسحب مجرد ما سن الإبرة يدخل
ال artery هيجصل constriction وبالتالي مش هتعرف تسحب انما لو اعطيت ليدوكيين
في الحالة دي مش هيجصل constriction وبالتالي ال flow بتاعك هيزيد ويمكن تسحب من
ال radial artery كمية دم كبيرة

في حالة ان المريض بتاعك عنده continuous pain ممكن تستعمل
ال lidocaine infusion كنوع من ال analgesia

طبعاً هو antiarrhythmic drug بستعمله في علاج
ال ventricular dysrhythmia نتيجة
myocardial infarction , cardiac manipulation or digitalis intoxication

أسرع حاجة قدامك لو لقيت على المونيتور PVCs

خط الأول

Mixing 2 Drugs in One Syringe

أمثلة لأشهر الأدوية التي يمكن خلطها في سرنجة واحدة

Zantac + Dexamethasone
Zantac + Primperan
Zantac + Visceralgine (Buscopan)
Primperan + Dexamethasone

أدوية يمنع إعطاؤها في نفس التوقيت أثناء علاج المريض

Drugs		Rational
tetracyclines	penicillins	Tetracyclines are bacteriostatic and inhibit the growth of bacteria and penicillins work only on actively dividing organisms
Azithromycine	antihistamines	= sever chest pain and prolong QT interval
Ondansetron (Zofran)	tramadol	Ondasterone decrease the analgesic effect of tramadol
Anti acid	Iron (in pt with IDA)	Iron need acidic media to be absorbed

Drugs		Rational
Metronidazole (Flagyle)	Warfarine	Metronidazole inhibit metabolism of warfarine that may cause fatal bleeding
Furosemide (Lasix)	Gentamycin	May lead to hearing loss
Non dihydropyridine (verapamil)	Beta Blocker	Both of them cause sever brady cardia and heart block
Sildenafil (viaagra)	Sublingual Nitriglycerine	Both of the cause vasodilatation leading to sever hypotension and may be death
Nefipidine (any drug with "dipine")	Nitrate	Both of them cause vasodilatation and sever hypotension
Omega 3	Antiplatelets or Anticoagulants	Cause bleeding
Statin	Gemfibrozil	Increased risk of myopathy
Warfarine	Nsaids	Increase risk of GIT bleeding

Abbreviations

إختصارات

Drugs Abbreviations

Abbreviation	Meaning	
Amp	ampules	أمبول
Vial	vial	فيال
inj	injection	حقن
ID	intra dermal	فى الجلد
SC	subcutaneous	تحت الجلد
IV	intravenous	وريدي
IM	Intra muscular	عضلى
SL	sublingual	تحت اللسان
local	local	موضعى
rectal	rectal	شرجى
inhale	inhalation	استنشاق
PO	Per oral	عن طريق الفم
supp	suppositories	لبوس
syrup	syrup	شراب
cap	capsules	كبسولات
tab	tablets	أقراص
cream	cream	كريم
Oint	ointment	مرهم
jel	jel	جل
MO	Mouth wash	غسول للفم
dp	drops	نقط
NS	Nasal spray	بخاخ للأنف
eff	effervescent	فوار
pd	Powder	بودرة
sach	sach	اكياس
od	Once a day	مرة واحدة فى اليوم
bid	Bis in die (twice daily)	مرتين فى اليوم
O D	Over dose	جرعة زيادة
L D	Lethal Dose	جرعة قاتلة
Am	Ante meridiem	صباحاً
pm	Post meridiem	مساءً
PRN	Pro re nata	عند اللزوم
Sos	Si opus sit	

Chapter 3

ECG

Interpretation

ECG

" The golden rule, is that there are no golden rules "

- George Bernard Shaw -




History of ECG



إكتشف الانسان ان الجسم يعمل بالكهرباء وكان عاوز بحسب قيمة الكهرباء
دى واتجاهها فاخترع جهاز اسمه الجلفانوميتر (galvanometer)

دا جهاز بيعرفنا شدة الكهرباء دى من خلال الأرقام الموجودة على شاشة
الجهاز وكمان بيعرفنى إتجاه الكهرباء عن طريق إتجاه حركة المؤشر
يمين (موجب) ولا شمال (سالب)




Einthoven triangle

بعد كدا طلع عالم اسمه (Willem Einthoven) الراجل دا عمل مثلك دخل بيه
التاريخ

هو باختصار جاب السلكين (الالكترود) بتوع جهاز الجلفانوميتر دا ووصلهم
بثلاث طرق

- (1) وصل الكترود على الـ **Right arm** والالكترود التانى على الـ **Left arm**
وقاس فرق الجهد بينهم وسماه (lead I)
- (2) وصل الكترود على الـ **Right arm** والالكترود التانى على الـ **Left leg**
وقاس فرق الجهد بينهم وسماه (lead II)
- (3) وصل الكترود على الـ **Left arm** والالكترود التانى على الـ **Left leg**
وقاس فرق الجهد بينهم وسماه (lead III)



(Einthoven) خطأ 3 أخطاء

(1) إفتراض إن المثلث متساوي الأضلاع بمعنى (إن المسافة بين الـ right arm والـ left arm تساوي المسافة من الـ left arm للـ left leg ودا طبعاً خطأ

(2) إفتراض إن القلب عبارة عن نقطة في الجسم ودا طبعاً خطأ لأن القلب جسيم مش نقطة

(3) إفتراض إن توزيع الكهرباء ناحية اليمين زى الشمال ودا طبعاً خطأ ناحية اليمين فيه **liver** إنما ناحية الشمال فيه **stomach / air** وبالتالي انتقال الكهرباء في الهواء مش زى الانسجة

ونتيجة لأن الأخطاء دي ثابتة في كل الناس فلا تعتبر أخطاء ومن سنة 1960 مفيش ولا كتاب بيذكر الأخطاء دي

بعد كذا طلع عالم اسمه (**Wilson**) هو كمان عمل حاجة دخل بها التاريخ

باختصار هو قال لـ (Einthoven) إن محصلة فرق الجهد بتاعته لو جمعناهم هنلاقيها صفر

بمعنى إن محصلة الـ 3 leads دول بيساوى صفر

فجمع الـ 3 leads دول في lead واحد بس وسماه (**the central terminal of Wilson**)

وجاب الـ lead ده ووصله في نفس أماكن Einthoven وب نفس الطريقة

(1) وصل الـ الكترود بتاعه على الـ **Left arm** والكترود تاني على الـ **Right arm** وحيث إن الـ الكترود بتاعه

اللى على الـ **Left arm** محصلته صفر إذا الـ الكترود اللى في اليمين هيقيس شدة الكهرباء اللى في الـ **Right arm**

بس لأن الـ الكترود التاني صفر وطلعلى الـ (**VR (voltage of right arm**)

(2) وصل الـ الكترود بتاعه على الـ **Right arm** والكترود تاني على الـ **Left arm** وحيث إن الـ الكترود بتاعه

اللى على الـ **Right arm** محصلته صفر إذا الـ الكترود اللى في الشمال هيقيس شدة الكهرباء اللى في


الـ **Left arm** بس لأن التاني صفر وطلعلى الـ (**VL (voltage of left arm**)

(3) وصل الـ الكترود بتاعه على الـ **Left arm** والكترود تاني على الـ **Left leg** وحيث إن الـ الكترود بتاعه

اللى على الـ **Left arm** محصلته صفر إذا الـ الكترود اللى على الرجل الشمال هيقيس شدة الكهرباء اللى موجودة

في الـ **Left leg** بس لأن التاني صفر وطلعلى الـ (**VF (voltage of left leg**)

ولكن كانت فى مشكلة بسيطة وهى إن الكهرباء بتاعة الـ right arm مثلا كانت يتمثل شدة الكهرباء فى منطقة واحدة فكانت شدتها ضعيفة جداً لدرجة إنها مش قادرة تحرك مؤشر الجهاز (galvanometer) فطلع العالم (Goldberger) وعمل عملية Augmentation للكهرباء دى بحيث تقدر تحرك المؤشر وسماهم



aVR (augmented voltage / vector of right arm)

aVL (augmented voltage / vector of left arm)

aVF (augmented voltage / vector of left foot)

بعد كدا اخترع الانسان الـ chest leads وهى مجرد إلكترود بترسم الكهرباء فى النقاط اللي موجودة فيها (بتصور القلب من كل الزوايا)

عندنا $V_1 - V_2$ دول بيصوروا الـ Right Ventricle


$V_3 - V_4$ دول بيصوروا الـ intra ventricular septum

$V_5 - V_6$ دول بيصوروا الـ Left Ventricle


بمعنى انه لو حصل مشكلة زى ischemia مثلاً فى الـ Right Ventricle هتبان علطول فى $V_1 - V_2$ على عكس لو كانت فى الـ Left ventricle هتبان فى $V_5 - V_6$

وبكدا اكتملت فكرة عمل الجهاز


وبدأت التطورات فيه تكون تقنيه فقط ؛ فى البداية كان الجهاز اسمه Single channel ECG عبارة عن إبرة واحدة هى اللي بترسم الـ leads كلها جنب بعضها فى شريط طوله تقريباً متر .



بعد كذا عملوا الـ 3 channel ECG وده بقى فيه 3 ابر بيرسموا الـ waves تحت بعضهم بالشكل ده




وبعد كذا طلعلنا الـ 4 channel ECG فيه 4 ابر [3 منهم بيرسموا الواف عادى وإبره رابعة تحتهم بترسم بس
[Lead II long strip



وفيه دلوقتى Wireless ECG فى مصر عندنا ولسه التطور التقنى مستمر ولكن الفكرة العلمية للجهاز
خلاص ثابتة

ECG Procedure



عاوزين نوضح كذا نقطة لو حبيت تعمل (ECG (Electro Cardio Graph)

النقطة الأولى : طبعا بتخلي المريض بتاعك relaxed

بتشيل أى jewelry لابسها أو أى metal object

ميلمسش الـ bed side rails ولو شعر كثيف يبقى هتعمل shaving

النقطة الثانية : أماكن الـ chest leads

V₁: Fourth intercostal space right to sternum

V₂: Fourth intercostal space left to sternum

V₃: Between V₂ and V₄

V₄: Left Fifth intercostal space mid clavicular line

V₅: Left Fifth intercostal space in the anterior axillary line

V₆: Left Fifth intercostal space in the mid axillary line

at the same horizontal line

Left to sternum

طب لو حالة female هل هتخط الـ ECG فوق الـ breast ولا هنرفع الـ breast ونحطهم تحته ؟؟

الاجابة : According to the age فلو كانت هذه الـ female وصلت لسن الياس (menopause)

This is not a breast دا مش برست وممكن تحط الـ ECG فوقه عادى جداً مش هياثر معاك فى أى حاجة


إنما لو كانت الست دى موصلتش لسن الياس وخصوصاً لو كانت بترضع أطفال (Lactating) أصبح كذا

لازم ترفع الـ Breast وتوصل الـ ECG تحته طب ليه ؟؟ لأن اللبن اللي موجود فى الـ Breast دا هيعمل

Effusion ويخلي الـ ECG بتاعك Low Voltage .

Limb leads

النقطة الثالثة: أماكن الـ Limb leads لأن الألوان دي ثابتة فى العالم كله طبعا معروفة بالألوان



Green: left leg

Yellow: left arm

Red: right arm

Black: right leg

يمكن تبديل الأسود مع الأحمر؟؟ آه عادى مفيش مشكلة ومفيش حاجة هتحصل إنما مش ممكن أبداً تبديل الأحمر مع الأصفر كدا الـ ECG بتاعك هيبقى مقلوب وغلط

طب لو العيان عامل بتر (amputation) أو مثلاً متجسس أو عنده Burn هتخط الـ Lead بتاعك فين؟؟!

الاجابة على أقرب نقطة من الشريان الرئيسى فلو الـ ankle مش متاح تجرب فوق الـ knee مباشرة


طب لو عامل بتر كامل مثلاً فى الحالة دي هتخط إلكترود على الـ femoral وتوصل سلك الجهاز بيه وخلص

عندنا Lead I – Lead II – Lead III بنسميهم Bipolar Limb Leads ودا لانهم بيقيسوا الكهرباء فى نقطتين

إنما avR – avL – avF دول بنسميهم Unipolar Leads لانهم بيقيسوا الكهرباء فى نقطة واحدة

Conductive system of the heart

Cardiac Conduction System



في البداية الكهرباء بتطلع من الـ S.A node بيسموها
الـ (pacemaker of the heart) بعد كذا تنتشر الكهرباء في
الـ Both atria عن طريق الـ Bachmann's bundles فيحصل
Atrial contraction ولكن بلغة الكهرباء هيبقى اسمها
Atrial depolarization واللى بتظهر في الرسمة (p wave) .


بعد كذا بيحصل (repolarization) Atrial relaxation ولكن مش بتظهر في الرسمة لأنها
بتكون masked بالـ QRS complex .

بعد كذا الكهرباء تروح للـ A.V node فيحصل فيها شوية delay ويتكون عندي (PR interval) .

بعد كذا الكهرباء تنتقل للـ Bundle of His Right and Left اليمين كلها واصله واحدة
انما الـ Left بتنقسم لـ Anterior and Posterior fascicles وتنتشر الكهرباء إلى
الـ Purkinje Fibers وتنتشر في جدار البطين فيحصل Ventricular Contraction ولكن بلغة الكهرباء
اسمها Ventricular Depolarization اللى بتمثلها عندي الـ (QRS complex) .


بعد كذا بيحصل فترة مفيش فيها أي Electrical Activity بيسموها isoelectric period
اللى بتمثلها عندي الـ (ST segment) .

بعدها علطول بيحصل Ventricular Relaxation ولكن بلغة الكهرباء اسمها
ventricular repolarization واللى بتمثلها عندي الـ (T wave) .



P wave	represents atrial depolarization
PR interval	brief delay of AV node
QRS complex	represents ventricular depolarization
ST segment	isoelectric period (electrical in activity)
T wave	represents ventricular repolarization
QT interval	represent time from beginning of depolarization to the end of repolarization
U wave	commonly seen in hypokalemia but its cause is unknown

Basic principles of ECG Interpretation



لما بنمسك ورقة الـ ECG بنبص أفقياً ودا بيمثل الـ (duration)

وبنبص رأسياً ودا بيمثل عندي شدة الكهرباء (amplitude)

الورقة متقسمة مربعات كبيرة جواها مربعات صغيرة

كل مربع كبير جواه 5×5 مربع صغير

المربع الصغير زمنه (Duration) 0.04 ثانية

وبالتالي يبقى المربع الكبير زمنه $5 \times 0.04 = 0.2$ ثانية

المربع الصغير قوته الكهربائية (Amplitude) 0.1 ملي فولت

وبالتالي المربع الكبير قوته $5 \times 0.1 = 0.5$ ملي فولت



دائماً الإتجاه اللي الكهرباء رايحة ناحيته يعمل positive wave بالشكل دا



والإتجاه اللي بتبعد عنه بيعمل negative wave بالشكل دا

إتجاه كهربية القلب بيبقى ماشي ناحية الشمال بمعنى إن المفروض إن أي حاجة ناحية الشمال هتعطى Positive Wave وبالتالي اللي ناحية اليمين زي الـ $avR - V_1$ يعطى Negative Wave فلو حصل انك بتبص على ECG أول حاجة عينك ع الـ avR لو لقيته Negative دا الطبيعي لان الكهرباء بتبعد عنه (عكس اتجاهه) طب لو لقيته Positive يبقى الـ ECG بتاعك معمول غلط (باستثناء بعض الحالات اللي هنذكرها قدام شوية)

(1) Rhythm
(2) Heart rate
(3) Voltage
(4) Position of the heart
(5) Axis
(6) P wave
(7) PR interval
(8) QRS complex
(9) ST segment
(10) T wave
(11) QT interval



Heart Rhythm


ال Rhythm مقصود بيه إني أشوف هل ضربات القلب ماشية بصورة منتظمة (regular) ولا بصورة غير منتظمة (irregular) والطبيعى طبعاً إنه يكون بصورة منتظمة (regular)

عشان تحسب ال Rhythm محتاج تبص على lead II long strip ولو مش موجود شوف أى lead بس يكون عليه أكثر من 3 ضربات عشان تقدر تحكم على ال Rhythm


طب إزاي أحسب ال Rhythm ؟؟

عن طريق إنك بتقيس المسافات (عدد المربعات) بين اتنين (R Wave) جنب بعض ، لو لقيت المسافات متساوية يبقى دا regular rhythm طب لو مش متساوية يبقى irregular rhythm

مثلا فى الصورة دى لو حبينا نقيس المسافات بين اتنين (R Wave) جنب بعض هنلاقى المسافة بين أول وتانى wave تساوى 4 مربعات كبار والمسافة بين الثانية والثالثة 4 مربعات كبار والمسافة بين الثالثة والرابعة زيهم 4 مربعات كبيرة وهكذا إذا المسافات متساوية بين ال waves وبعضها وبالتالي بقول على ال rhythm ده انه **regular rhythm**



الصورة دى كمان **regular rhythm** لأن المسافات بين ال waves وبعضها متساوية (مربعين كبار ومربع صغير)



الطبيعى إن الـ ECG بتاعك بيكون regular ممكن يكون irregular فى حالتين إثنين :

الحالة الأولى : Atrial Fibrillation

الحالة الثانية : Premature contraction

Atrial Fibrillation

سببه إن فيه أكثر من Foci موجودة فى الـ Atria كلهم بيطلعوا كهرباء فتلاقى الـ Atria بيضرب ممكن 200 مرة ومفیش ولا واحدة منهم P Wave كاملة ولكن هتلاقى رعشة بيسموها Fibrillatory Waves تقوم الـ AV node تعمل delay لكل ده وتعدى واحدة بس عشوائية للـ Ventricle عشان كدا بيبقى irregular

تعرّفها إزاي؟؟

- عن طريق إنك بتقيس المسافات بين الـ waves وبعضها هتلاقىها كلها غير متساوية

- مش هتلاقى P wave ولكن هتلاقى بدالها Fibrillatory waves


مثلا فى الصورة دى المسافة بين أول وتانى Wave مش زى المسافة بين الـ Wave الثانية والثالثة مش زى الثالثة والرابعة وهكذا المسافات كلها غير متساوية وكمان مفیش P Wave ولكن فيه Fibrillatory Waves

دا عطلول تشخيصه معروف Atrial Fibrillation



الصورة دى نفس الكلام المسافات كلها غير متساوية ومفیش P wave ولكن فيه Fibrillatory waves

التشخيص عطلول : Atrial Fibrillation



Premature contraction

من اسمها هي Wave حصلت قبل معادها وسببها ان فيه Foci إما في الـ Atria أو في الـ Ventricle طلعت كهرباء بدري وحصلت Wave قبل معادها

فيه منها نوعين :


- (1) Premature Atrial Contraction (PAC)
- (2) Premature Ventricular Contraction (PVCs)

بنعرفها إزاي ؟؟

هتلاقى المسافات بين الـ waves وبعضها ماشية طبيعي ومتساوية ولكن فجأة جت wave قبل معادها بوظلت الـ rhythm بتاعك حط عينك على الـ wave دي لو لقيتها narrow QRS يبقى دي (PAC) طب لو لقيتها wide QRS كدا يبقى دي (PVCs).

مثلا في الصورة دي هنلاقى المسافة بين أول 4 waves متساوية وماشية بصورة منتظمة ولكن فجأة بعد الـ Wave الرابعة جت Wave قبل معادها حطيت عيني عليها لقيتها narrow QRS يبقى دي عطلول

Premature Atrial Contraction (PAC)



لصورة دي لو ركزنا فيها هنلاقى نفس الكلام المسافات برضه متساوية بين أول 3 waves ولكن فجأة بعد الـ wave الثالثة جت wave قبل معادها حطيت عيني عليها لقيتها wide QRS يبقى دي عطلول

Premature Ventricular Contraction (PVC) "ودي شكلها مميز"



Conclusion

- أول حاجة بنبص عليها فى الـ ECG هى الـ Rhythm
- والمقصود بيه هل ضربات القلب عندك ماشية بصورة منتظمة (regular) ولا بصورة غير منتظمة (irregular)
- الطبيعى انه يكون regular ولكن فى الحقيقة بيبقى فيه very minimal irregularity نتيجة الـ respiration بنسميها respiratory sinus rhythm

بنحسبه إزاي ???

عن طريق إنى بقيس المسافات بين الـ waves وبعضها لو متساوية إذا فهو Regular rhythm ولو غير متساوية يبقى irregular rhythm وده بيكون فى حالة من إثنين !!

الحالة الأولى : atrial fibrillation

ودى بعرفها عن طريق إنى بلاقى المسافات بين الـ waves وبعضها كلها غير متساوية وكمان مش هنلاقى p wave ولكن هنلاقى بدالها fibrillatory waves

الحالة الثانية : premature contractions

ودى هتلاقى المسافات ماشية بصورة منتظمة ولكن فجأة جت wave قبل معادها بوظت الـ rhythm عينك على الـ wave دى لو لقيتها narrow يبقى دى PAC ودى ممكن تطنشها عادى مفيش مشكلة طب لو لقيتها Wide QRS يبقى PVC ودى خطر جدا لأنها ممكن تعمل Ventricular Fibrillation

Heart Rate

عشان نحسب الـ heart rate لازم الأول نقرر هل الـ rhythm بتاعك regular ولا irregular
لان كل واحد فيهم وله طريقة خاصة فى حساب الـ heart rate عشان كذا لازم أول حاجة تبص عليها هى
الـ Rhythm

لو الـ rhythm بتاعك regular هنعسب الـ heart rate كالتالى :

(1) $300 / \text{number of big squares between 2 adjacent R-R interval}$


300 / عدد المربعات الكبيرة بين اتنين R جنب بعض

(2) $1500 / \text{number of small squares between 2 adjacent R-R interval}$

1500 / عدد المربعات الصغيرة بين اتنين R جنب بعض

فى الصورة دى مثلا أول حاجة أبص عليها هى الـ rhythm هنلاقى المسافات متساوية بين الـ waves
وبعضها (4 مربعات كبار) إذا فهى regular rhythm طب إزاي نحسب الـ heart rate ؟؟؟
نقسم 300 / عدد المربعات الكبيرة بين اتنين QRS جنب بعض بمعنى $300 / 4 = 75 \text{ beat / min}$
طريقة تانية عشان تبقى **accurate** أكثر

1500 / عدد المربعات الصغيرة بين اتنين QRS جنب بعض بمعنى $1500 / 20 = 75 \text{ beat / min}$




الصورة دى نفس الفكرة المسافات متساوية (4 مربعات كبار و 3 مربعات صغيرين) اذا فهى regular وبالتالى :

$$\text{Heart rate} = 300 / 4.5 = 66$$

$$\text{Heart rate} = 1500 / 23 = 66$$

لو عاوز تحسب الـ rate بالضبط احسب بالمربعات الصغيرة



طب في حالة إن ال Rhythm بتاعك irregular هتسبها إزاي؟؟ هي طبعاً تقريبية ولها أكثر من طريقة

المهم إن حاصل ضربهم يكون 300 في النهاية. لأنى بحسب كام دقة في الدقيقة وحيث إن المربع الكبير زمنه 0.2 ثانية اذا ال 300 مربع دول بيمثلوا 60 ثانية (دقيقة)

- ممكن نعد عدد ال QRS الموجودة في 10 مربعات كبار ونضربهم في 30
- ممكن نعد عدد ال QRS الموجودة في 30 مربع كبير ونضربهم في 10
- ممكن نعد عدد ال QRS الموجودة في 20 مربع ونضربهم في 15

الصورة دي مثلاً أول حاجة المسافات غير متساوية إذا فهي irregular طب هحسب ال rate إزاي؟؟؟
نعد مثلاً 10 مربعات كبار هنلاقى فيهم 4 waves ونضرب في 30
يبقى كذا ال rate بتاعى يساوى $120 = 30 \times 4$



الصورة دي نفس الفكرة Irregular rhythm لو حبيننا نحسب ال rate ممكن نعد 20 مربع هنلاقى فيهم 5 QRS ونضرب في 15 يبقى كذا ال rate بتاعى يساوى $75 = 15 \times 5$



Regular tachycardia

Sinus tachycardia	Supra ventricular tachycardia (SVT)	Ventricular tachycardia (V TAC)	Atrial flutter
هتلاقى الـ waves عادية جداً وكل QRS قبلها P wave بس ضربات القلب سريعة شوية نتيجة إن الـ S.A node بتطلع كهرباء زيادة شوية وأخراها 120 beat/min	هنا الـ P wave طالعة من Foci غير الـ SA node عشان كذا شكلها بيكون غريب شوية	دى عبارة عن wide bizarre QRS وسببها كهرباء طالعة من foci فى الـ ventricle وطبعاً شكلها معروف	شكله مميز جداً Saw teeth appearance

Regular Bradycardia

Sinus Bradycardia	A.V nodal rhythm	idio ventricular rhythm (IVR)	Sick sinus syndrome (SSS)
هتلاقى الـ waves عادية جداً وكل QRS قبلها P wave بس ضربات القلب بطيئة شوية بتكون أقل من 60 beat / min	اللى حصل ان الـ S.A node باطت خلاص واصبحت الـ A.V node هى اللى بتطلع الكهرباء لفوق ولتحت عشان كذا هتلاقى الـ p wave مقلوبة او مش باينه لان الكهرباء طالعة من تحت والـ QRS هتلاقىها normal	هنا بقى الـ A.V node باظت هى كمان وطلعت Foci من جدار البطين هى اللى بتدى كهرباء وبالتالي QRS Wide وهتلاقى الأذين بيضرب لوحدة والبطين بيضرب لوحده p-p interval different from R-R interval	هنا القلب بيكون Tachy وفجأة تلاقىه Brady قلب

Conclusion

• عشان تحسب ال heart rate لازم الأول تحسب ال Rhythm

• لو ال Rhythm بتاعك Regular هتسب ال rate إزاي ؟؟

فيه طريقتين :

(1) 300 / عدد المربعات الكبيرة بين 2 adjacent QRS

(2) 1500 / عدد المربعات الصغيرة بين 2 adjacent QRS ... ودي بتبقى أدق

• لو ال Rhythm بتاعك irregular هتسب ال rate إزاي ؟؟

فيه أكثر من طريقة :

(1) نعد 10 مربعات كبيرة ونشوف فيهم كام QRS ونضرب عددهم في 30

(2) نعد 30 مربع كبير ونشوف فيهم كام QRS ونضرب عددهم في 10

(3) نعد 20 مربع كبير ونشوف فيهم كام QRS ونضرب عددهم في 15

(4) نعد 15 مربع كبير ونشوف فيهم كام QRS ونضرب عددهم في 20

• لو ال rhythm بتاعك irregular بيبقى ال rate بتاعك تقريبي مش accurate

• طب إسمعنا يعني 300 مربع ؟؟

لأن أنا بحسب القلب بيدق كام دقة في الدقيقة وحيث أن المربع الكبير زمنة في ال ECG يساوي 0.2 ثانية
إذا ال 300 مربع دول زمنهم يساوي $300 \times 0.2 = 60$ ثانية (دقيقة)

• في بعض الحالات زي مثلا ال atrial Flutter هنلاقى ان ال Atria شغال بمعدل وال Ventricle
شغال بمعدل تاني خالص فلو انت عاوز تحسب ال Ventricular rate هتعد المربعات بين ال R-R
انما لو عاوز تحسب ال Atrial rate هتعد المربعات الصغيرة بين ال P-P

Cardiac voltage

الـ Voltage المقصود بـها هو الـ Amplitude بتاع الـ Waves اللى قدامك

أقصى Amplitude هاخده لو الـ Chest Leads موجودة على القلب مباشرة , طب فوق القلب Lung تقوم تقلل الـ Voltage شوية , طب فوق الـ Lung فيه Subcutaneous Tissue تقلها أكثر شوية , بعد كذا الـ Skin يقلها أكثر .

المفروض إن الـ Amplitude بتاع الـ QRS يكون مش أقل من مربع كبير فى الـ Limb Leads

ومش أقل من مربعين كبار فى الـ Chest Leads

طب لو قل؟؟ كذا أصبح الـ ECG بتاعك Low Voltage

طب إيه الحاجات اللى ممكن تعملى : Low Voltage ECG

Pericardial effusion


Pericarditis

Emphysema


Thick chest wall (sever obesity)

Sever pneumothorax

الصورة دى من lead 2 مثلاً لو بصينا على الـ Amplitude بتاع الـ QRS هنلاقيه أكثر من مربع كبير إذا الـ Voltage هنا طبيعى



الصورة دى مثلاً هنلاقي الـ Amplitude بتاع الـ QRS أقل من مربع كبير فى الـ limb leads وأقل من مربعين كبار فى الـ chest leads إذا ده low voltage ونبتدى بقى نشوف إيه السبب



Position of the Heart



المقصود بـها هو إنى أعرف إذا كان القلب بتاعك vertical ولا Horizontal

وهو دا ممكن أعرفه من الـ ECG؟؟

الاجابة: أه!! طب إزاي!!؟؟

خلينا متفقين إن اللي بيكون الـ apex of the heart هو الـ left ventricle

فلو القلب بتاعك كان عمودى vertical هتكون الـ apex كدا فى مواجهة الـ avF


ولو القلب كان horizontal هتكون الـ apex كدا فى مواجهة الـ avL

الـ Left Ventricle له Characteristic Pattern بمعنى إن شكل الـ wave بتاعته بتبقى مميزة (qR)


عيناك على الـ qR لو لقيتها موجودة فى الـ avF يبقى دا معناه إن الـ apex فى مواجهته إذا القلب Vertical

طب لو لقيت الـ qR فى الـ avL يبقى ده معناه إن الـ apex فى مواجهته إذا القلب Horizontal

لو بصينا فى الصورة دى هنلاقي إن الـ qR موجودة فى الـ avL إذا القلب هنا Horizontal



لو بصينا فى الصورة دى هنلاقي إن الـ qR موجودة فى الـ avF إذا القلب هنا Vertical



Cardiac Axis

يعنى إيه Cardiac Axis؟؟

باختصار الـ S.A node لما بتطلع كهرباء بتطلع كهرباء فى كذا إتجاه مش فى إتجاه الـ A.V node بس . وكذلك الـ A.V node هى كمان لما الكهرباء بتطلع منها بتطلع فى كذا إتجاه مش فى إتجاه واحد بس وتوصل للـ ventricle برضه فى كذا إتجاه .





الـ Axis بقى معناها محصلة القوى دى كلها بيبقى اتجاهها فىن ودائماً بتكون فى إتجاه القوة الأكبر اللي رايح لها كهرباء كثير (بمعنى تانى أكثر منطقة واصلها كهرباء)

طب بنحسبها إزاي؟؟؟

إحنا باختصار بنحط Lead I و Lead III تحت بعض طب لو ملقشش Lead III ممكن تحط Lead I و الـ avF تحت بعض ونبص عليهم

Lead I 	لو لقيتهم هما الاتنين إتجاههم لفوق زى بعض بالمنظر ده ببقى
Lead III 	دا اسمه Normal Axis
Lead I 	لو لقيتهم هما الاتنين باصين لبعض بالمنظر دا (بيجبوا بعض كذا زى
Lead III 	المخطوبين .. الدبلة فى اليمين) يبقى دا اسمه Right Axis Deviation
Lead I 	لو لقيتهم هما الاتنين بيبعدوا عن بعض بالمنظر دا (مش طايقين بعض
Lead III 	كذا زى المتجوزين .. الدبلة فى الشمال) يبقى دا اسمه Left Axis Deviation
Lead I 	لو لقيتهم هما الاتنين باصين لتحت بالمنظر دا
Lead III 	يبقى دا اسمه : NOMANS Land
	او ببسموه : Extreme axis deviation

EXAMPLES

	Normal Axis
	Left Axis Deviation (LAD)
	Right Axis Deviation (RAD)
	Extreme axis Deviation (Noman's Land)

Causes of LAD	Causes of RAD
Left ventricular hypertrophy(LVH) فيه تضخم ناحية الشمال وبالتالي الكهرباء اللي راية ناحية الشمال هتكون أكثر فمحصلة القوى إتجاهها شد فيعملك LAD	Right ventricular hypertrophy(RVH) فيه تضخم ناحية اليمين وبالتالي الكهرباء اللي رايحة ناحية اليمين هتكون أكثر فمحصلة القوى إتجاهها يمين فيعملك RAD
Ascites لانه بيرفع الـ diaphragm وبيعلمى strain على الـ left side وبالتالي يعملى LAD	Pulmonary embolism بالرغم من إن Paul Marino كان بيقول when you suspect PE it usually doesn't وطبعاً بيسموها the silent killer إلا إنها أحياناً بتبان فى الـ ECG ويبقى لها pattern معينة $S_1Q_3T_3$ وكمات بتعمل RAD
Hyperkalemia	Chronic lung diseases لأنها بتعمل تضخم فى القلب من ناحية اليمين فيحصلى RAD
Left Anterior Hemi Block (LAHB)	Left Posterior Hemi Block (LPHB) برضه بيعكس إتجاه الكهرباء ويخليه ناحية اليمين أكثر ويعلمى RAD

P Wave


الطبيعي بتاعها 2.5×2.5 مربع صغير

لو عاوز تشوفها كويس بص على Lead II لأن الكهرياء ماشية ناحيته على عكس الـ AVR هتلاقىها مقلوبة لأن الكهرياء بتبعد عنه

عنك على 7 حاجات


(1) Existence

بمعنى هل هي موجودة ولا لا .. في بعض الحالات الـ P Wave مش بتكون موجودة زي حالات الـ atrial fibrillation ويكون موجود بدالها Fibrillatory waves




(2) Duration

حالات الـ Left Atrial Hypertrophy (LAH) بتعملى broad bifid wave اسمها P-mitral الـ duration بتاعتها بتكون أكثر من 0.12 ثانية (2.5 مربع صغير) لو شوفتها حط في إعتبارك Mitral stenosis ضيق الصمام المترالي Mitral regurg ارتجاع في الصمام



P- Mitrale



(3) Amplitude

في حالات الـ Right Atrial Hypertrophy (RAH) بتلاقى الـ P Wave الـ Amplitude بتاعها أكثر من 2.5 مربع صغير وبسميها P-Pulmonale لو شوفتها حط في إعتبارك Tricuspid stenosis Tricuspid regurg




P-Pulmonale



(4) Number

في حالات الـ atrial flutter هتلاقى أكثر من P wave لكل QRS بييسموها Saw Teeth Appearance ويتشوفه دائماً في Lead II – Lead III – AVF






(5) dropped beat

معناها p wave جت لوحدها ومش معاها QRS
ودى خطر جدا يا إما يشتغل IVR أو يقلب
Complete Heart Block ويموت



(6) direction

الطبيعى إنها تكون دائما upward ولكن أحيانا
بنلاقيها مقلوبة زى حالات الـ AV Nodal rhythm
لأن الكهرياء بتكون طالعة من تحت لفوق




(7) shape in the same lead

أحيانا هتلاقى الـ p wave مختلفة عن بعضها فى
الشكل فى نفس الـ lead ودى بنشوفها فى حالات الـ
Multi focal Atrial Tachycardia (MAT)
وبنشوفها فى حالات الـ COPD

Note

لو انت مش قادر تحكم على الـ P wave الى عندك هل هى Mitrale – pulmonale هتعمل ايه ؟!



هتروح على V1 هتلاقى الـ P wave فيه Biphasic بالشكل دا

الجزء اللى فوق دا بيمثل الـ right atrium

والجزء اللى تحت بيمثل الـ left atrium

لان الأذين الأيمن بينقبض الأول وبعد كذا الأذين الأيسر

المفروض انهم أد بعض فلو لقيت الجزء اللى فوق أكبر من اللى تحت يبقى دا RAH يعنى P-Pulmonale

والعكس لو لقيت الجزء اللى تحت هو اللى أكبر من اللى فوق إذا دا LAH يعنى P-Mitrale

- If you found pulmonale in some leads and mitrale in other lead it is called
Bilateral Hypertrophy

PR - interval


رى ما وضعنا قبل كذا أن الكهرباء بتطلع من الـ SA node بتروح للـ AV node فيحصل لها شوية delay وهو ده اللي بيكون عندي الـ PR interval

إذا فهي تمثل الـ Atrioventricular Conduction Time وبالتالي يعرف منها الـ Heart Block بدرجاته المفروض إن الـ Normal بتاعها من 3 - 5 مربعات صغيرة

لو طولها أصبح أقل من 3 مربعات صغيرة تعملك حاجة إسمها Delta Wave ودي بنشوفها في حالات الـ (WPWS)

Wolf Parkinson white syndrome (WPWS)

الطبيعي زى ما قولنا إن الكهرباء تطلع من الـ SA node وتروح للـ AV node وبعد كذا تنتشر للـ Ventricle زى الصورة رقم (1). اللي بيحصل في حالات الـ WPWS إن فيه Accessory Pathway مسار جديد ظهر عندي الكهرباء بتمشى فيه وبالتالي بيوصل الكهرباء للـ Ventricle الاول قبل الكهرباء اللي جاية من الـ AV node وهو دا اللي بيكون الـ Delta wave زى الصورة رقم (2) بعد كذا تيجي الكهرباء من الـ AV node وتكمل الـ QRS Complex



إنما لو كان طول الـ PR interval أكثر من 5 مربعات فدا بيعرفنى الـ Different degrees of heart block

1st Degree Heart Block

مثلا فى الصورة دى لو جربنا نعد الـ PR interval هنلاقيها أكثر من 5 مربعات صغيرة (حوالى 9 مربعات صغيرة) وتقريبا ثابتة فى كل الـ waves إذا أنا عندى long fixed PR interval وهو دات تعريف الـ first degree heart block



2nd Degree Heart Block

فيه منها نوعين


Type 1 (mobtiz type 1 block) (Wenckback phenomenon)	Type 2 (mobtiz type 2 block)
هتلاقى عندك Gradual prolongation of PR interval طولها بيزيد تدريجى Dropped Beat وجاى بعدها Narrow QRS وكمان معاها	مفیش عندك الـ gradual prolongation وهتلاقى عندك Occasional non- conducted p wave (dropped beat) جاية لوحدها كدا من غير أى مقدمات وكمان ومعاها كمان Narrow QRS
Mobitz I or Wenckebach	Mobitz II

3rd Degree Heart Block


Atrio ventricular Dissociation

ببسموها

هتلاقى الـ p wave ماشية لوحدها والـ QRS شغالة لوحدها بمعنى إنك هتلاقى الـ atria شغال مع نفسه والـ ventricle شغال مع نفسه وفي الغالب معاها Wide QRS



الصورة دي بقى بتبين إن من كتر ما الـ atria شغال لوحده والـ Ventricle شغال لوحده أثناء انقباض الـ Ventricle الـ atria إنقبض هو كمان في نفس اللحظة فعملك p wave مدفونة في الـ QRS ببسموها (buried p wave) ودا النوع الوحيد اللي ممكن يحصل فيه الـ buried p wave



Conclusion

بص على الـ PR interval دايمًا في Lead II لأن الكهرباء رايحة ناحيته

الـ normal انها تكون 3-5 مربعات صغيرة

لو أقل من 3 مربعات صغيرة يبقى فكر في الـ WPWS


لو أكثر من 5 يبقى دي Heart Block

- لو كانت long fixed PR إذا دي 1st degree

- ولو كانت متغيرة عينك على الـ QRS إذا كانت Narrow يبقى دي 2nd degree

- إنما إذا كانت wide QRS يبقى 3rd degree

QRS Complex



Q wave : is the first negative wave after p wave

R wave : first positive wave after Q wave

S wave : is the first negative deflection following a positive one (R wave)

Capital (Q-R-S) waves دي لو ال Amplitude بتاعها كبير بتكتب بحروف
small (q-r-s) waves دي لو ال Amplitude ضعيف بتكتب بحروف

Ventricular Depolarization هي بتمثل ال

هنتكلم فيها عن 3 حاجات :

(1) Amplitude


(2) Duration

(3) Q wave

Amplitude

It usually increase gradually from V1 to V6


دايما ال Amplitude بتاع ال QRS بيزيد تدريجي من V1 اللي بيكون prominently negative بمعنى ان معظمها negative لأن الكهرباء بتبعد عنه ويزيد لحد ما يوصل V6 ساعتها بيكون prominently positive بمعنى ان معظمه positive لأن الكهرباء كلها في ناحيته



في حالات الـ Left Ventricular Hypertrophy (LVH)

هتلاقى V1 ببيكون negative أوى وهتلاقى V6 ببيكون Positive أوى ولو جمعت عدد مربعات الـ S negative اللي في V1 مع عدد المربعات بتاعة الـ R positive اللي في V6 هبيكون ≤ 7 مربعات كبيرة (35 مربع صغير)


مثلا الصورة دي لو عدينا الـ S negative الموجودة في V1 هتلاقىها 3 مربعات كبار ولو عدينا الـ R positive الموجودة في V6 هتلاقىها 4 مربعات كبار وجمعناهم هبيكون الناتج 7 مربعات كبار إذا الحالة دي Left Ventricular Hypertrophy (LVH)



في حالات الـ Right Ventricular Hypertrophy (RVH)

عكس الـ LVH بمعنى هتلاقى V1 ببيكون prominently positive والـ V6 ببيكون prominently negative ولو جمعنا عدد مربعات الـ R of V1 مع الـ Negative S of V6 هبيكون مجموعهم أكثر من 7 مربعات كبيرة (35 مربع صغير)

مثلا الصورة دي لو جمعنا الـ positive R in V1 والـ Negative S in V6 هتلاقى مجموعهم أكثر من 7 مربعات كبار إذا دي حالة RVH وأصلا انت لو بصيت على V1 ولقيتها positive في الـ ECG أول حاجة فكر فيها هي الـ RVH




Duration

الـ Duration بتاع الـ QRS المفروض انه لا يتعدى 0.12 ثانية (3 مربعات صغيرين)

في حالات الـ Bundle Branch Block بتعملى Wide QRS



Right Bundle Branch Block



أسبابه : في الغالب idiopathic

بنعرفه إزاي في الـ ECG ؟؟؟

عينك على V1 او V2 بيبقى له شكل معين rSR




Left Bundle Branch Block (LBBB)

بنعرفه إزاي في الـ ECG !؟؟

عينك على V5 او V6 بيبقى له شكل معين RSR

بيبقى (M shape pattern) في V5- V6 وبيكون W shape pattern في V1-V2



Q wave


المهم فيها هو امتى تكون pathological Q



- 1- لو الـ duration بتاعها زاد عن مربع صغير
- 2- لو كان الـ Amplitude بتاعها أكثر من $\frac{1}{4}$ الـ R اللى بعدها
- 3- لو كانت Q بس يعنى الـ Complex عبارة عن PQT
- 4- لو ظهرت فى lead المفروض إنها مش موجودة فيه زى Lead I - avL - V6

لو شوفتها دى معناها

Old Myocardial Infarction



لو لقيتها موجودة فى V1 - V2 يبقى معناها Old anterior infarction

لو لقيتها موجودة فى V3 - V4 يبقى معناها Old Septal infarction

لو لقيتها موجودة فى V5 - V6 يبقى معناها Old Lateral infarction

لو لقيتها موجودة فى Lead I - Lead II - Lead III - avF يبقى معناها Old inferior infarction

ST Segment


زى ما قولنا قبل كذا ان الـ ST segment بيسموها isoelectric period

مفیش ای نشاط كهربي فيها


المفروض إنها بتبقى على الـ baseline على نفس خط الـ PR interval

لو حصل إنك لقيتها أعلى من الخط ده إذاً دا اسمه ST segment elevation

ولو حصل إنك لقيتها نزلت تحت الخط ده إذاً دا اسمه ST Segment depression



عشان تحددوها مطبوط لازم تحدد نقطة اسمها الـ J point وهى باختصار آخر نقطة فى الـ S wave




الأول لازم تعرف إن وجود الـ ST elevation ده معناه severe ischemia بس لسه معملتش necrosis

لأنها لو عملت necrosis هيتكون عندى pathological Q


الـ ST segment elevation ممكن يبقى له شكلين

(1) Convex Upward

ده بيكون Elevated ST وشكلها Convex Upward بمعنى إنها بتبقى محدبة لأعلى ودى بنشوفها فى حالات Trans mural injury الـ




Transmural injury ST elevation convex upward ودى كانت حالة زى الصورة دى



(2) Concave Upward

ده بيكون Elevated ST وشكلها Concave Upward بمعنى إنها بيبقى إتجاهها لأعلى ودى بنشوفها فى حالات الـ pericarditis




ST segment Depression

زى ما وضحنأ معناها هى إنك هتلاقى الـ ST segment تحت الـ Baseline

برضه الـ ST segment depression معناه ischemia

بنشوفها فى بعض الحالات زى الـ Subendocardial injury



الصورة دى كلها ST depression ودى كانت حالة Subendocardial injury



الصورة دى بتوضح الفرق بين الـ Subendocardial injury والـ Trans mural injury وتأثيرهم على الـ ST segment


Subendocardial injury:
ST depression

Transmural (epicardial) injury:
ST elevation




لو المريض بتاعك ماشى على Digitalis بيبقى له تأثير على الـ ST segment وبيعلمها حاجة اسمها sagging or scooping

Digitalis Effect



طبعا الصورة دى لو دققنا فيها هنلاقى ان الـ Scooping ده واضح جدا علطول تكون عارف ان الحالة دى ماثية على Digitalis وهو اللي سبب الـ Scooping ده .



Notes on ST segment

الـ ST segment بيتبقى normally elevated 1mm فى الـ aVR , aVL , aVF

وبيتبقى normally elevated 2mm فى V1 - V2

T Wave

الـ T wave يتمثل الـ Ventricular Repolarization

الـ Amplitude بتاعها لا يتعدى مربع كبير في الـ Limb Leads ومربعين كبار في الـ Chest Leads وإتجاهها بيبقى نفس إتجاه الـ QRS بمعنى إنك هتلاقىها Positive في كل الـ Leads باستثناء الـ avR والـ V1

طب ليه هي في نفس إتجاه الـ QRS ؟

باختصار لما بيحصل الـ Depolarization بيحصل من جوّه لبرّه بمعنى

From endocardium to pericardium


ولما بيحصل الـ Repolarization بيحصل من برّه لجوّه بمعنى


From pericardium to endocardium

وهو دا السبب إن الـ T Wave دائماً في نفس إتجاه الـ QRS

حالات الـ hyperkalemia بتخلي الـ amplitude بتاع الـ T wave عالي جدا وبنسميها


Tall Peaked T wave






في حالات تانية تعملى T wave inversion زى


Ventricular ischemia – digitalis effect – pericarditis – vent strain as (P.HTN – PE)



An ECG showing the normal P Q R S T waves



An ECG showing an inverted T-wave



فيه 3 نقط عاوزين نوضحهم

الـ Inverted T wave دى معناها Ischemia (يعنى نقص الـ blood Supply)

ودى ممكن تختفى من الـ ECG (الأغلب إنها بتروح)

الـ raised ST segment دى معناها sever ischemia بس لسه موصلتش لدرجة إنها تعمل Necrosis


ودى ممكن تفضل موجودة لمدة 6 - 4 أسابيع وتختفى من الـ ECG

الـ pathological Q دى بقى معناها Necrosis يعنى حصل Death of cells

ودى خلاص عمرها ما هتختفى من الـ ECG لحد ما يموت

QT interval

ال QT interval تمثل الفترة من بداية الـ Depolarization لنهاية الـ Repolarization الخاصة بـ Ventricle (من بداية الـ Q لنهاية الـ T)




فيه حاجات ممكن تعملى prolonged QT interval


- (1) anti arrhythmic drugs especially class 1
as quinidine – procainamide
- (2) Brain injury as : Subarachnoid Hemorrhage
- (3) cardiac disease as ischemia – myocarditis
- (4) drugs as tri cyclic antidepressants (TCAD)
- (5) electrolyte imbalance as hypocalcaemia - hypomagnesaemia

بخاف منها لأنها خطر جدا ويتسبب نوع من الـ Ventricular Tachycardia (Vtach) اسمه

Torsade de pointes



Torsade de pointes



Short QT interval فيه حاجات تانية ممكن تعمل

hypercalcaemia – hypermagnesaemia زى الـ

Professional Notes on ECG

حالات الـ hyperkalemia تعملك

Tall peaked t wave

Low p wave

Wide QRS complex

حالات الـ hypokalemia تعملك

Prominent U wave after T wave

حالات الـ hypercalcaemia تعملك

Short QT interval

حالات الـ hypocalcaemia تعملك

Long QT interval

ودى خطر جدا لانها ممكن تعملك

Torsade de pointes

فيه عندنا 3 حاجات ممكن تعملك ST elevation

Pericarditis - angina - MI

هنفرق بينهم إزاي ؟

الـ pericarditis هتلاقىها عاملة ST elevation فى كل الـ leads

انما الـ MI - angina هتعمل ST elevation فى some leads

طب ازاي تفرق بينهم ؟؟

بحاجتين

1- الـ cardiac enzymes بتكون عالية فى حالات الـ MI

2- الـ timing لو عدت الـ ECG بعد نص ساعة هتلاقىه زى ما هو ST elevated لو دى حالة MI

انما لو angina تقعد 20 دقيقة بس ويروح تأثيرها فى الـ ECG

3- ألم الـ angina بيخف بالـ Cardiac massage

طب انا دلوقتى جالى عيان بيتألم وشكيت انه angina عملنا ECG لقيته طلع نورمال بتعامل معاه عادى والطبيب بيخلى العيان بعد كذا يعمل حاجة اسمها (Stress ECG) Exercise Treadmill Test
دا طبعا بعد ما يرتاح بمدة وأعمله رسم قلب بمجهود لو هو angina هيبان عندك الـ ST elevation

إيه الحالات اللي ممكن تخلى الـ AVR يبقى positive :

RVH

Posterior wall MI

WPWS

HOCM

حالات الـ COPD هتعملك ايه :

Right atrium الـ نتيجة تضخم الـ P Pulmonale
شكل الـ P Wave هيفتختلف فى نفس الـ (MAT) leads
RVH

حالات الـ PE هتعملك ايه :

sudden pain الـ Sinus tachy cardia

$S_1Q_3T_3$ pattern

بمعنى انك هتلاقى الـ S wave اللى فى Lead I عميقة أوى وهتلاقى الـ Q wave – T wave
اللى فى Lead III عميقة أوى

حالات الـ CVA هتعملك ايه :

تعملك Deep T wave inversion فى كل الـ Leads

RBBB مش هياثر على الـ Axis لأن الكهرباء أصلاً إتجاهها شمال

LAD يعملك LAHB

RAD يعملك LPHB

Chapter 4

Arterial Blood Gases

ABG

" Life is a struggle, not against sin, not against money,
But against Hydrogen ions "

- H.I. Mencken -

ABG Procedure Checklist

عاورين نوضح كذا نقطة لو هتسحب عينه شريانية ABG

النقطة الأولى :

طبعا ممكن نسحبها Radial, Brachial or Femoral أفضل مكان وأقلهم خطورة هو الـ Radial يليه الـ Brachial والـ Femoral .
لو هتسحب من شخص Conscious يبقى الخيار الوحيد اللي عندك هو الـ Radial ولكن لازم قبل ما تسحب تعطي 30 شرطة زيلوكين بسرجه أنسولين Locally أو ترش lidocaine spray عشان حاجتين :
أولاً : العملية دي Painful جداً جداً للمريض فلازم تعطي زيلوكين عشان تعرف تسحب براحتك
ثانياً : انه أصلاً Involuntary يحصل Constriction والـ Flow بتاع الـ Radial Artery هيقف وبالتالي مش هتتعرف تسحب منه ولكن لو أعطيت زيلوكين يحصل Dilatation للشريان وبالتالي الـ Flow هيزيد وبكدا هتسحب براحتك .

النقطة الثانية :

فيه سرنجات مهبنة جاهزة بنسحب عليها العينه ولكن لو مش موجودة هتهبرن انت وفي الحالة دي هتلاقى أكثر من نوع من الهيبارين زي الهيبارين صوديوم والكالهيبارين وغيره أفضل نوع تستعمله هو الـ Lithium Heparin (الهيبارين ليثيوم) لأنه مش هياثر على نسبة الـ Na^+ , K^+ Serum على عكس مثلاً الهيبارين صوديوم هيزود الـ Serum Na ويعطيك نتيجة غير صحيحة وكذلك الكالهيبارين هيزود الـ Serum K^+ .

النقطة الثالثة :

مهم جداً انك تستعمل Roller Bandage تحت الـ wrist والـ elbow عشان دا هيسهل انك تحس الـ pulse كويس

النقطة الرابعة :

مهم جداً انك تعمل Compression بعد ما تسحب العينه بتاعتك لمدة 5 - 10 دقائق وخصوصاً لو كانت العينه بتاعتك Femoral وممكن أكثر من 10 دقائق لو المريض ماشى على anti coagulant .

النقطة الخامسة :

هتتعرف ازاى العينه بتاعتك Arterial ولا Venous ؟ فيه أكثر من طريقة ؟
اول حاجة هي الـ Flow بتاع الدم لو Arterial هتلاقى فيه Pulsation على عكس الـ Venous Sample هتلاقيك انت اللي بتسحب العينه .
تاني حاجة هي اللون دايماً الـ Arterial Blood بيكون لونه أحمر فاتح إنما الـ Venous Blood بيكون لون الدم غامق والسبب في كذا هو الـ Oxygenated Hb الموجود في الـ Arterial Blood .
ممكن كمان تفرق بينهم عن طريق الـ PaO_2 بعد ما نتيجة العينه تطلع .

Arterial Puncture Performance Checklist

1. Assess factors that influence ABG measurement.
2. Obtain history for any recent surgeries at site of sampling.
3. Wash hands and wear gloves.
4. Explain the procedure and place a roller bandage.
5. Select the puncture site.
6. Perform Allen's test or modified Allen's test (unconscious) in case of radial artery puncture.
7. Position patient in supine position and position the puncture site:
 - Radial, stabilize it over small rolled towel with dorsi-flexion about 30 degree.
 - Brachial, hyperextended over rolled towel with wrist outward.
 - Femoral, leg slightly outward with flexed knee.
8. Heparinize syringe and needle.
9. Eject all air bubbles from syringe.
10. Clean the selected site in circular motion with Betadine.
11. Clean the site with alcohol swab and allow drying.
12. Locate pulsating artery.
13. Stabilize artery and bracketing the area of maximum pulsation with fingertips of free hand.
14. Puncture skin slowly, holding syringe like a pencil, advance slowly with the following angle:
 - Radial and brachial puncture: 30 – 45 degree
 - Femoral: 90 degree angle.
15. Observe syringe for flash back of arterial blood.
16. If puncture is unsuccessful, withdraw needle to skin level. Then advance it again.
17. Obtain 1-2 cc of blood.
18. Withdraw needle while stabilizing barrel of syringe.
19. Apply firm continuous pressure then gauze dressing.
20. Care of the blood sample.
21. Remove gloves and wash hands.
22. Documentation (Date, Time, site of puncture, patient's FiO_2 and ABG Results).

Basic concepts of ABG

تركيز أيون الهيدروجين $[H^+]$ في الـ Extracellular Fluids يتحدد عن طريق الـ Balance بين تركيز الـ PCO_2 والـ HCO_3 وفيه علاقة بتوضيح العلاقة بين المتغيرات دي .

$$[H^+] \text{ in nEq/L} = 24 \times (PCO_2 / HCO_3)$$

هنفترض أن متوسط الـ $PCO_2 = 40$ ومتوسط الـ $HCO_3 = 24$ ونعوض في المعادلة دي

$$[H^+] \text{ in nEq/L} = 24 \times (40 / 24)$$

$$= 40 \text{ nEq/L}$$

لو لاحظت هتلاقى أن تركيز أيون الهيدروجين دايما بنعبر عنه بالنانو إيكوفلنت (nEq/L) على عكس البيكارب مثلاً بنعبر عنه بالملي إيكوفلنت (mEq/L) ودا معناه إن تركيز أيون الهيدروجين في الـ Extracellular Fluid يمثل واحد من مليون وون تركيز البيكارب لأن النانو إيكوفلنت يمثل واحد من مليون من الملي إيكوفلنت

ودايما بنعبر عن تركيز أيون الهيدروجين دا بالـ pH unit والـ pH باختصار هي اللوغاريتم السالب للـ $[H^+]$

$$pH = \text{negative logarithm of } [H^+]$$

والعلاقة بين الـ pH والـ $[H^+]$ هي علاقة عكسية بمعنى أن كل ما تركيز أيون الهيدروجين بيزيد هتلاقى أن نسبة الـ pH بتقل لأن زي ما قولنا هي الـ Negative logarithm of H^+

وفيه معادلة ممكن نحسب منها الـ PH بنسُميها بالـ Henderson Hassel Equation

$$pH = pKa + \log \left(\frac{HCO_3}{H_2CO_3} \right)$$

وحيث أن الـ pKa دا اسمه ثابت التآين (dissociation constant) ودي نسبة ثابتة بقيمتها تساوي 6.1

ونسبة البيكارب (HCO_3) / نسبة حمض الكربونيك (H_2CO_3) نسبة ثابتة في الإنسان الطبيعي بقيمتها 20

هنعوض في المعادلة هتلاقى أن الـ

$$pH = 6.1 + \log 20 = 6.1 + 1.3 = 7.4$$

طلب إيه فائدة الكلام الكثير دا كله ؟؟؟!!

بص يا سيدى لو ركزنا شوية فى المعادلة دى هنلاقى ان كل ما يزيد تركيز البيكارب (HCO_3) يعنى البسط هيزيد وهيبقى الناتج أكبر من 20 وبالتالي اللوغاريتم هيزيد وهتبقى قيمته أكثر من 1.3 وبالتالي هتزيد نسبة الـ pH ويعمل Alkalosis وعشان كذا بنقول انه لو زادت البيكارب تعملك Alkalosis

ولو فى حالة إن الـ PCO_2 زادت واللى بيمثلها عندى الـ carbonic acid (H_2CO_3) إذا المقام هيزيد والنسبة هتكون أقل من الـ 20 وبالتالي اللوغاريتم بتاعك هيقبل هو كمان ونسبته هتكون أقل من 1.3 وبالتالي الـ pH هتقل هى كمان وتعملك Acidosis وعشان كذا بنقول إن زيادة الـ PCO_2 تعملك Acidosis

وبالتالى عشان أحافظ على الـ homeostasis ونسبة الـ pH ثابتة لازم أحافظ على نسبة المتغيرات اللى بتأثر عليه ($\text{HCO}_3 - \text{PCO}_2$) وعشان كذا ربنا جعل لنا الـ Respiratory System ودا بيتحكم فى الـ PCO_2 وجعل لنا كمان الـ Renal system ودا بيتحكم فى الـ HCO_3 ولما بيزيد إفراز واحد منهم هنلاقى التالى بيزود إفرازه عشان يعادله والعكس صحيح والجدول دا بيوضح العلاقة دى

Acid – Base disorder	Primary change		Compensatory change	
Respiratory acidosis	↑ PCO_2	حموضة تنفسية	↑ HCO_3	قلوية أيضية
Respiratory alkalosis	↓ PCO_2	قلوية تنفسية	↓ HCO_3	حموضة أيضية
Metabolic acidosis	↓ HCO_3	حموضة أيضية	↓ PCO_2	قلوية تنفسية
Metabolic alkalosis	↑ HCO_3	قلوية أيضية	↑ PCO_2	حموضة تنفسية

والسؤال دلوقتى هو إزاي وليه بيحصل الـ Compensation ده ؟؟؟!!

لو المشكلة Metabolic تعالو نشوف الـ Lung هتعمل Compensation إزاي ؟

﴿ فى حالة إن عندك metabolic acidosis اللى بيحصل إن حموضة الدم لما بتزيد يعنى فيه نقص فى الـ pH وزيادة فى تركيز أيون الهيدروجين H^+ بيحصل Stimulation لمجموعة Receptors اسمها H^+ sensitive chemoreceptors ودى موجودة فى الـ Carotid Artery وموجودة كمان فى الـ Lower Brain Stem ولما بيحصل Stimulation للـ receptors دى بتزيد الـ ventilation وبالتالي يحصل wash للـ CO_2 وتقل نسبة الـ PCO_2 فتعملك respiratory alkalosis وعشان تعادل الحامضية الموجودة دى .

لو عندك Metabolic alkalosis العكس بقى هنا يحصل عندك Silence
 H+ sensitive chemoreceptors الـ وميش يحصلها Stimulation وبالتالي ينقل الـ Ventilation
 وبتزيد نسبة الـ PCO₂ عشان تعملك شوية Acidosis فتعادل الـ alkalosis الموجودة

المشكلة Respiratory تعالوا نشوف الـ Kidney هتعمل Compensation إزاي ؟

لو عندك respiratory acidosis دا بيحفظ الكلية إنها تزود عملية الـ
 Reabsorption of HCO₃ from proximal tubules وبالتالي تزيد نسبة البيكارب فتعملك
 Metabolic alkalosis عشان تعادل الحامضية الموجودة .


لو عندك respiratory alkalosis دا بيمنع إمتصاص البيكارب
 inhibit reabsorption of HCO₃ from proximal tubules وبالتالي تقل نسبة البيكارب
 فتعملك acidosis عشان تعادل الـ alkalosis الموجودة دى .

خللى بالك إن المشكلة لو metabolic إستجابة الـ lung بتكون سريعة جداً ويحصل الـ
 compensation بسرعة بينما لو المشكلة عندك respiratory إستجابة الـ kidney بتكون بطيئة
 ويمكن تفضل 6 - 12 ساعة على ما تبتدى عملية الـ reabsorption of HCO₃ وبالتالي تفضل فترة
 طويلة وعشان كذا ينقسم الـ respiratory disorders الى

Acute : (before kidney compensation begins)

Chronic : (after kidney compensation fully developed)

كلنا حافظين المعادلة بتاعة الـ buffer system



حالات الـ respiratory alkalosis

متلاقي العيان له Characteristics خاصة بمعنى هتلاقية بينهمج ويباخذ نفسه بمعدل أسرع من الطبيعي
بنشوفه مع حالات معينة زى :

Pain , Pregnancy , Blood anemia

حالات الـ respiratory acidosis

بنشوفها مع حالات زى :

Emphysema , COPD (esp. type 2 " blue bloter ") , foreign body respiratory tract , asthma...

حالات الـ metabolic acidosis

بنشوفها مع حالات بتفقد البيكارب زى :

Severe diarrhea, chronic renal failure , DKA , heart failure , acute tubular acidosis

حالات الـ metabolic alkalosis

بنشوفها مع حالات زى :

واحد أكل مادة قلوية alkali material

Severe vomiting

لأن القيئ ييفقد حمض المعدة وبالتالي يحصل alkalosis

بنشوفها كمان فى حالات الـ hypokalemia

Elements of ABG

Element	Meaning	Normal range	Increased Value	Decreased value
pH	Negative logarithm of Hydrogen ion concentration	7.35 – 7.45	Alkalemia / alkalosis	Academia / acidosis
PCO ₂	Partial pressure of carbon dioxide tension in arterial blood	35-45 mmHg	Respiratory acidosis	Respiratory alkalosis
HCO ₃	Bicarbonate concentration	22-26 mEq/L	Metabolic alkalosis	Metabolic acidosis
PaO ₂	Partial pressure of oxygen tension in arterial blood نسبة الأكسجين الموجودة في الدم الشرياني	80 – 100 طبعاً لو الحالة old age ما هيوصل حتى 80 mmHg ل	O ₂ therapy	Less than 80 → mild hypoxemia Less than 70 → moderate hypoxemia Less than 60 → sever hypoxemia
SaO ₂	Saturation of hemoglobin with oxygen نسبة تشبع الهيموجلوبين بالأكسجين	95 - 100 %		

normal range قبل ما نبتدى لازم تكون حافظ كويس جدا الـ

PH : 7.35 – 7.45

PCO₂ : 35 - 45

HCO₃ : 22 – 26

PaO₂ : 80 - 100

Compensated

بغى ايه Compensated ??

يعنى انا حصل عندى مشكلة فى system معين وليكن الـ kidney ونسبة الـ pH اتغيرت واللى حصل ان الـ lung استجابت وعملت عملية الـ compensation وخلص نسبة الـ pH رجعت لطبيعتها .

منعرفها ازاي ؟


ملاقى الـ pH normal والـ two systems abnormal

Example 1 : pH : 7.43 PCO₂ : 33 HCO₃ : 20

pH : normal PCO₂ : abnormal (respiratory alkalosis) HCO₃ : abnormal (metabolic acidosis)

اول حاجة عينك على الـ pH لقيتها normal يبقى علطول دى حالة compensated

ولكن كانت ايه ؟ بمعنى انهى system هو اللي كان فيه المشكلة وحصلها compensation هل الـ respiratory ولا الـ metabolic ??



ملاقى الـ pH : 7.43 يعنى ماشية اكثر ناحية الـ alkalosis هشوف مين الـ system اللي ماشى معاها ويبقى هو ذا اللي كان فيه المشكلة وبكدا تبقى دى علطول حالة

Compensated Respiratory Alkalosis

Example 2 : pH : 7.37 PCO₂ : 30 HCO₃ : 19

pH : normal PCO₂ : abnormal (respiratory alkalosis) HCO₃ : abnormal (metabolic acidosis)

الـ pH normal يبقى عطلول دى compensated بس يا ترى المشكلة كانت فى انهى system هلاقى إن إتجاه الـ pH ماشى أكثر ناحية الـ acidosis

يبقى عطلول دى حالة

Compensated Metabolic Acidosis

Example 3 : pH: 7.40 PCO₂: 49 HCO₃: 27

pH : normal PCO₂ : abnormal (respiratory acidosis) HCO₃ : abnormal (metabolic alkalosis)

هنا الـ pH نورمال والـ two systems لقيتهم abnormal يبقى دى compensated ولكن قيمة الـ pH هنا 7.40 يعنى فى النص بالضبط ولا هى ماشية أكثر ناحية الـ Acidosis ولا الـ Alkalosis فى الحالة دى الرقم العالى هو اللي هيحدد وتبقى دى حالة

Compensated Respiratory Acidosis

يعنى ايه uncompensated ؟؟

يعنى انا حصل عندى مشكلة فى system معين وليكن الـ lung ونسبة الـ pH اتغيرت ولكن الـ system التانى لسه متغيرش ولا بدأ يعمل compensation

منعرفها ازاي ؟؟

هتلاقى الـ pH abnormal والـ two systems هتلاقى واحد abnormal ودا سبب المشكلة ووحد normal ودا اللى لسه متحركش عشان يعمل compensation

Example 1 : pH : 7.46 PCO₂ : 33 HCO₃ : 24

أول حاجة عينك على الـ pH لقيتها abnormal والـ two systems واحد abnormal والتانى normal يبقى دى علطول uncompensated

pH : abnormal (alkalosis) PCO₂:abnormal (respiratory alkalosis) HCO₃: normal
عندى system لقيته normal والتانى ماشى مع الـ pH وهو ده سبب المشكلة يبقى علطول دى حالة

Uncompensated Respiratory Alkalosis

Example 2 : pH : 7.33 PCO₂ : 42 HCO₃ : 20

أول حاجة عينك على الـ pH لقيتها abnormal والـ two systems واحد normal والتانى abnormal يبقى دى علطول حالة uncompensated

pH: abnormal (acidosis) PCO₂: normal HCO₃: abnormal (metabolic acidosis)
عندى system لقيته normal والتانى abnormal وماشى فى نفس اتجاه الـ pH لان ده سبب المشكلة يبقى علطول دى حالة

Uncompensated Metabolic Acidosis

Example 3 : pH : 7.32 PCO₂ : 48 HCO₃ : 24

أول حاجة عينك على الـ pH لقيتها abnormal والـ two systems واحد abnormal
والتاني normal يبقى دي علطول uncompensated

pH : abnormal (acidosis) PCO₂ : abnormal (respiratory acidosis) HCO₃ : normal

عندي system لقيته normal والتاني ماشي مع الـ pH وهو ده سبب المشكلة يبقى علطول دي حالة

Uncompensated Respiratory Acidosis

Partial Compensated

يعني ايه Partially Compensated؟؟

يعني أنا حصل عندي مشكلة في system معين وليكن الـ lung ونسبة الـ pH اتغيرت وفي نفس الوقت الـ system التاني استجاب للتغيير ده وبدأ يعمل الـ compensation بس نسبة الـ pH لسه متغيرتش فانا مش هقدر أقول علي الحالة دي انها compensated لان الـ pH لسه abnormal ولا هقدر أقول عليها انها uncompensated لان الـ system التاني استجاب بالفعل وبدأ يعمل compensation عشان كذا بسميها partially compensated

هنعرفها إزاي؟

هتلاقى الـ pH : abnormal والـ two systems : abnormal بس هتلاقى قيمتهم حاجة من انتين يا إما below normal range مع بعض يا إما above normal range مع بعض

Example 1 : pH : 7.47 PCO₂ : 33 HCO₃ : 20

عندك على الـ pH لقيتها abnormal والـ two systems لقيتهم abnormal وهما الاتنتين قيمتهم below normal range مع بعض يبقى دي عطلول partially compensated

pH : abnormal (alkalosis) PCO₂: abnormal (respiratory alkalosis)

HCO₃: abnormal (metabolic acidosis)

عندك الـ pH: alkalosis واللي ماشي معاها الـ respiratory يبقى هو ده سبب المشكلة وتبقى دي حالة

Partially Compensated Respiratory Alkalosis

Example 2 : pH: 7.32 PCO₂: 48 HCO₃: 29

عینک علی الـ pH لقیتهـا abnormal والـ two systems لقیتهـم abnormal وهما الاتین
قیتهـم above normal range مع بعض یقی دی علطول partially compensated

pH : abnormal (acidosis) PCO₂: abnormal (respiratory acidosis)

HCO₃: abnormal (metabolic alkalosis)

عندک الـ pH: acidosis واللی ماشی معاها الـ respiratory یقی هو ده سبب المشکلة وتبقى دی حالة

Partially Compensated Respiratory Acidosis

Example 3 : pH: 7.48 PCO₂: 49 HCO₃: 30

عینک علی الـ pH لقیتهـا abnormal والـ two systems لقیتهـم abnormal وهما الاتین
قیتهـم above normal مع بعض یقی دی علطول partially compensated

pH : abnormal (alkalosis) PCO₂ : abnormal (respiratory acidosis)

HCO₃ : abnormal (metabolic alkalosis)

عندک الـ pH : alkalosis واللی ماشی معاها الـ metabolic یقی هو ده سبب المشکلة وتبقى دی حالة

Partially Compensated Metabolic Alkalosis

Mixed / combined

يعنى ايه mixed ???

يعنى انت عندك الـ two systems فيهم نفس المشكلة

هنعرفها ازاي ??

هنلاقي الـ 3 متغيرات بتوعنا يا إما الثلاثة acidosis يا إما الثلاثة alkalosis

Example 1 : pH : 7.33 PCO_2 : 47 HCO_3 : 19pH : abnormal (acidosis) PCO_2 : abnormal (respiratory acidosis) HCO_3 : abnormal (metabolic acidosis)

هنا الـ 3 متغيرات بتوعنا كلهم abnormal وكلهم acidosis يبقى دي عطل mixed وتبقى دي حالة

Mixed / Combined Respiratory and Metabolic Acidosis

Example 2 : pH : 7.47 PCO_2 : 31 HCO_3 : 29pH : abnormal (alkalosis) PCO_2 : abnormal (respiratory alkalosis) HCO_3 : abnormal (metabolic alkalosis)

هنا الـ 3 متغيرات بتوعنا كلهم abnormal وكلهم alkalosis يبقى دي عطل mixed وتبقى دي حالة

Mixed / Combined Respiratory and Metabolic Alkalosis

Examples

	pH	PCO ₂	HCO ₃	PaO ₂	Interpretation
1	7.36	47.8	28	82	
2	7.44	46.3	31.8	88	
3	7.40	47.1	27.7	72	
4	7.50	32.2	25.3	68	
5	7.32	44.1	20.3	74	
6	7.47	32	24	59	
7	7.51	32	20	80	
8	7.32	48	28	78	
9	7.48	47	27	70	
10	7.33	33	21	60	
11	7.34	49	20	78	
12	7.47	32	28	68	

Answers

Interpretation

1	Compensated respiratory acidosis without hypoxemia
2	Compensated metabolic alkalosis without hypoxemia
3	Compensated respiratory acidosis with mild hypoxemia
4	Uncompensated respiratory alkalosis with moderate hypoxemia
5	Uncompensated metabolic acidosis with mild hypoxemia
6	Uncompensated respiratory alkalosis with sever hypoxemia
7	Partially compensated respiratory alkalosis without hypoxemia
8	Partially compensated respiratory acidosis with mild hypoxemia
9	Partially compensated metabolic alkalosis with mild hypoxemia
10	Partially compensated metabolic acidosis with moderate hypoxemia
11	Mixed respiratory and metabolic acidosis with mild hypoxemia
12	Mixed respiratory and metabolic alkalosis with moderate hypoxemia

ABG interpretation

فيه طريقة ثانية للـ interpretation وبصراحة هي more professional وموجودة في كتاب Paul Marino
بيستخدمها أكثر بتوع التخدير ولكن هنذكرها للمعرفة وللناس اللي هتمتحن NECLEX بيتسألوا في المعادلات بتاعتها
والطريقة دي عبارة عن 5 rules بتمشي عليهم

أول قاعدتين لو المشكلة عندك metabolic

أول خطوة : عينك على الـ pH والـ PCO_2 فقط لو لقيتهم هما الاتنين ماشيين في نفس الاتجاه يعني هما الاتنين
يا إما below normal or above normal يبقى عطلول المشكلة metabolic والـ pH هي اللي هتحدد اذا كانت
acidosis or alkalosis

pH : 7.30

PCO_2 : 33

HCO_3 : 21

مثلا في المثال ده عينك على الـ pH لقيتها below normal والـ PCO_2 برضه نفس الشيء below normal
يعني هما الاتنين في نفس الاتجاه اذا المشكلة عطلول Metabolic والـ pH عندك acidosis يبقى دي حالة
metabolic acidosis

pH : 7.47

PCO_2 : 48

HCO_3 : 29

مثلا في المثال ده عينك على الـ pH لقيتها above normal والـ PCO_2 برضه نفس الشيء above normal
يعني هما الاتنين في نفس الاتجاه اذا المشكلة عطلول metabolic والـ pH عندك alkalosis يبقى دي حالة
metabolic alkalosis

الخطوة الثانية : بعد الخطوة الأولى انت خلاص حددت الـ primary metabolic disorder والسؤال دلوقتي
هل يا ترى فيه عندك superimposed respiratory disorder ولا لا

عشان نجابوب على النقطة دي هنحسب حاجة اسمها الـ expected PCO_2

في حالة ان عندك metabolic acidosis هنستخدم المعادلة دي

$$\text{Expected } PCO_2 = 1.5 \times HCO_3 + (8 \pm 2)$$

وفي حالة ان عندك metabolic alkalosis هنستخدم المعادلة دي

$$\text{Expected } PCO_2 = 0.7 \times HCO_3 + (21 \pm 2)$$

بعد كذا هنقارن الـ expected PCO_2 اللى حسبناها بالمعادلة مع الـ measured PCO_2 اللى طالعة من الجهاز لو لقيت الـ measured أعلى من الـ expected يبقى انت عندك $\text{secondary respiratory acidosis}$ إنما لو لقيت الـ measured أقل من الـ expected يبقى انت عندك $\text{secondary respiratory alkalosis}$

بعد كذا فيه قاعدتين لو المشكلة عندك respiratory

أول خطوة : عينك على الـ pH والـ PCO_2 لو لقيتهم هما الاتنين ماشيين فى إتجاه معاكس يعنى هما واحدة فيهم above normal والثانية below normal يبقى عطلول المشكلة respiratory والـ PCO_2 هى اللى هتحدد إذا كانت acidosis ولا alkalosis

$\text{pH} : 7.30$

$\text{PCO}_2 : 48$

$\text{HCO}_3 : 21$

مثلا فى المثال ده عينك على الـ pH لقيتها below normal والـ PCO_2 لقيتها above normal يعنى هما الاتنين مش فى نفس الاتجاه ولكن فى إتجاه معاكس إذا المشكلة عطلول respiratory والـ PCO_2 عندك acidosis إذا المشكلة عطلول $\text{respiratory acidosis}$

$\text{pH} : 7.48$

$\text{PCO}_2 : 32$

$\text{HCO}_3 : 24$

مثلا فى المثال ده عينك على الـ pH لقيتها above normal والـ PCO_2 لقيتها below normal يعنى هما الاتنين مش فى نفس الاتجاه ولكن فى إتجاه معاكس إذا المشكلة عطلول respiratory والـ PCO_2 عندك alkalosis إذا المشكلة عطلول $\text{respiratory alkalosis}$

الخطوة الثانية : بعد الخطوة الاولى انت خلاص حددت الـ $\text{primary respiratory disorder}$ والسؤال دلوقتى هل يا ترى فيه عندك $\text{superimposed metabolic disorder}$ ولا لا وهل دى حالة

Acute (Before Renal Compensation)

Or

Chronic (After Renal Fully Compensation)

Acute respiratory acidosis	Expected pH : $7.40 - [0.008 \times (PCO_2 - 40)]$
Acute respiratory alkalosis	Expected pH : $7.40 + [0.008 \times (40 - PCO_2)]$
chronic respiratory acidosis	Expected pH : $7.40 - [0.003 \times (PCO_2 - 40)]$
chronic respiratory alkalosis	Expected pH : $7.40 + [0.003 \times (40 - PCO_2)]$

بعد كذا هنقارن الـ expected pH والـ measured pH

لو الـ measured pH رقمها موجود بين الـ expected acute and expected chronic تبقى دى حالة partially compensated respiratory acidosis or alkalosis

فى حالة الـ respiratory acidosis لو الـ measured pH أقل من الـ expected acute يبقى فيه عندك secondary metabolic acidosis

إنما لو الـ measured pH طلع أكثر من الـ Expected Chronic يبقى فيه عندك secondary metabolic alkalosis

فى حالة الـ respiratory alkalosis لو الـ measured pH أكثر من الـ expected acute يبقى فيه عندك Secondary metabolic alkalosis

إنما لو الـ measured pH طلع أقل من الـ Expected Chronic يبقى فيه عندك secondary metabolic acidosis

الخطوة الأخيرة: كل الخطوات اللي قبل كذا كانت متعلقة بان الـ pH والـ PCO_2 قيمتهم Abnormal ولكن الخطوة دى

متعلقة بحالة انك لقيت احد القيمتين normal

فى حالة ان عندك الـ pH قيمتها normal يبقى دى زى ما قولنا حالة compensated pH وفيه عندك مشكلتين مش مشكلة واحدة عينك على الـ PCO_2 لو قيمتها عالية يبقى انت كذا عندك mixed respiratory acidosis and metabolic alkalosis

ولو لقيت الـ pH قيمتها normal والـ PCO_2 قيمتها قليلة يبقى انت عندك mixed respiratory alkalosis and metabolic acidosis

طب فى حالة انك لقيت الـ PCO_2 هي اللي normal والـ pH هي اللي Abnormal يبقى دى علطول حالة metabolic والـ pH هي اللي هتحدد اذا كانت acidosis or alkalosis

زى ما قولنا ان الطريقة دى بس ذكرناها من باب المعرفة بالشئ فقط والناس اللي هتمتحن NECLEX بيتعرضوا لأسئلة منها إنما اللي إحنا بنشتغل بيه هو الطريقة الاولى ودى سهلة جدا ومفيهاش أى صعوبة .

Anion Gap

يعنى إيه Anion Gap؟؟

دى واحدة من ضمن الـ Acid-Base Parameter بستخدمها فى حالات الـ Metabolic Acidosis
طب إيه فايدتها؟

هو إنى أعرف هل الـ Metabolic Acidosis دى سببها زيادة تركيز أيون الهيدروجين H^+ زى حالات الـ Lactic Acidosis ولا سببها نقص البيكارب زى حالات الـ Diarrhea

طب إيه فكرتها؟

عشان تحقق الـ Electrochemical Balance فى الـ Extra Cellular Fluid لازم يكون تركيز الشحنات السالبة Anions يساوى تركيز الشحنات الموجبة Cations

وبيشارك فى التوازن ده كل الأيونات سواء اللى بنحسبهم روتينيا زى الصوديوم والبيكارب والكلوريد واللى مش بنحسبهم روتينيا سواء موجبة أو سالبة

طب إزاي بنحسبها؟

الشحنات الموجبة المشحونة زى الصوديوم زائد الشحنات الموجبة غير المحسوبة

تساوى

الشحنات السالبة المحسوبة زى الكلوريد والبيكارب زائد الشحنات السالبة غير المحسوبة

$$Na + \text{Un Measured Cations} = Cl + HCO_3 + \text{Un Measured Anions}$$

$$Na + UC = Cl + HCO_3 + UA$$

هنغير فى المعادلة ونخلى الشحنات اللى نقدر نحسبها فى طرف واللى مش بنقدر نحسبها فى طرف

$$UA - UC = Na - (Cl + HCO_3)$$

الفرق بين الـ UA والـ UC دا اللى بنسميه الـ Anion Gap وبالتالي

$$\text{Anion Gap} = Na - (Cl + HCO_3)$$

طب ايه الـ Normal Range بتاعها ؟

الـ Normal Value كان من 12 ± 4 يعنى من 8 - 16

ومع استخدام أجهزة جديدة لحساب الـ Serum Electrolytes بنظام ASTRA

أصبح الـ Normal Value بتاعنا 7 ± 4 يعنى من 3 - 11

طب إزاي بعملها Interpretation ؟

فى حالة انك حسبتها وطلعت High Anion Gap Metabolic Acidosis

يبقى سبب الـ Metabolic Acidosis هو زيادة تركيز أيون الهيدروجين H^+ واللى لما بيزيد تركيزه بيتحد مع البيكارب ويكون Carbonic Acid وبالتالي ده بيقل نسبة البيكارب وبالتالي بيزيد الـ Anion Gap ودى بنشوفها فى حالات

- Lactic Acidosis
- Ketoacidosis
- End Stage Renal Failure
- Methanol Ingestion
- Salicylate Toxicity
- Ethylene Glycol Ingestion

فى حالة انك حسبتها وطلعت Normal Anion Gap Metabolic Acidosis

يبقى ده معناه إن سبب الـ Metabolic Acidosis هو نقص تركيز البيكارب

والسؤال دلوقتى هو إزاي بيفضل الـ AG نورمال؟؟

الإجابة ببساطة لأن الـ kidney لما البيكارب بينقص بتعمل Reabsorption للكلورايد عشان تحافظ على الـ Electrical Balance اللى قولنا عليها فتفضل الـ AG نورمال ودى بنشوفها فى حالات

- Diarrhea
- Isotonic Saline Infusion
- Early Renal Insufficiency
- Renal Tubular Acidosis
- Acetazolamide

مل ال Anion Gap دا من الحاجات اللى يتوثق فيها؟؟

لا دى من الحاجات اللى ميعتمدش عليها أوى لأننا كثير أوى بنشوف حالات Lactic Acidosis
ومع ذلك بتطلع Normal Anion Gap

وكان تفسيرها الوحيد هو تأثير الألبومين طب إزاي؟

الجدول ده من كتاب Paul Marino

Un Measured Anions	Un Measured Cations
Plasma Protein (Albumin) : (15 Meq/L)	Calcium : (5 Meq/L)
Organic Acids : (5 Meq/L)	Potassium : (4.5 Meq/L)
Phosphates : (2 Meq/L)	Magnesium : (1.5 Meq/L)
Sulfates : (1 Meq/L)	
Total Unmeasured Anions = 23 Meq/L	Total Unmeasured Cations = 11 Meq/L
Anion Gap = UA – UC = 12 Meq/L	
If The Plasma Proteins Reduced By 50% The Anion Gap Will Decrease 75 % (AG= 4 Meq/L)	

أحيانا كثير أوى بتلاقى حالات زى ال Lactic Acidosis سببها هو زيادة تركيز أيون الهيدروجين والمفروض انك لو حسبت ال AG هتلاقى High ولكن بتلاقى طلع معاك Normal وفى الحالة دى بيكون السبب هو نقص الألبومين لأن الألبومين زى ما فى الجدول هو أكبر Component من ال UA

وعشان بيتغلبوا على النقطة دى والتأثير الزائف لنقص الألبومين على ال AG ممكن نحسب ال Anion Gap باستخدام تركيز الألبومين (G/dl) والفوسفات (Mg/dl)

وده متاح لأن الألبومين والفوسفات مسؤولين عن ال Majority Of The Normal Anion Gap

$$AG = (2 \times \text{Albumin}) + (0.5 \times \text{PO}_4)$$

وتقارن الناتج اللى هيطلعك فى المعادلة دى والمعادلة التقليدية بتاعتنا ($AG = Na - (Cl + HCO_3)$)
لو ناتج المعادلة التقليدية أكبر من ناتج معادلة الألبومين يبقى الفرق ده حساب حقيقى لتركيز أيون الهيدروجين

Gap - Gap

فى وجود الـ High Anion Gap Metabolic Acidosis من الممكن تشوف
(Normal AG Metabolic Acidosis) Another Metabolic Acid Base Disorder زى مثلاً
أو Metabolic Alkalosis

الـ GAP GAP ده بتعرفه عن طريق

مقارنة الـ AG Excess (الفرق بين الـ Measured والـ Normal AG)

والـ HCO₃ Deficit (الفرق بين الـ Measured والـ Normal HCO₃)

والـ Normal HCO₃ = 24 Meq/L

علمنا بان الـ Normal AG = 12 Meq/L

$$\frac{\text{AG Excess}}{\text{HCO}_3 \text{ deficit}} = \frac{\text{AG} - 12}{24 - \text{HCO}_3}$$

النسبة دى بقى بنسميها بالـ GAP GAP

إزاي بعملها Interpretation ??

باختصار انت عندك High Anion Gap Metabolic Acidosis

بتشوف الـ GAP GAP بتاعتك

لو طلعت واحد يبقى انت عندك High Anion Gap Metabolic Acidosis

ولو طلعت أقل من واحد يبقى انت عندك Normal Anion Gap Metabolic Acidosis

ودى بنسميها Mixed Metabolic Acidosis

لو طلعت أكبر من واحد يبقى ده معناه Coexistence of Metabolic Alkalosis

Base Excess

The amount of strong acid that must be added to each liter of fully oxygenated blood to return the pH to 7.40 at a temperature of 37°C and a pCO₂ of 40 mmHg

Measure The Total Body Bases

HCO₃⁻ (the predominante contribute to Base Excess)

Hb

CL⁻ , PO₄⁻ , SO₄⁻

Albumin

$$\text{Base Excess} = 0.93 \times \left[\left[\text{HCO}_3^- \right] - 24.4 + 14.8 (\text{pH} - 7.4) \right]$$

Normal Range : -2 : +2

Increased Value Means : Alkalosis

Decreased Value Means : Acidosis

Delta - Ratio

هي عبارة عن حساب الفرق بين زيادة الـ Anion Gap ونقص الـ HCO₃⁻

$$\text{Delta ratio} = \frac{\text{AG measured} - \text{AG normal}}{\text{HCO}_3^- \text{ normal} - \text{HCO}_3^- \text{ measured}}$$

دى بتفيدنى فى حالات الـ High Anion Gap وبتعرفنى إيه سبب الزيادة فى تركيز الـ H⁺

Pathologic Process	Expected Delta Ratio
Lactic Acidosis	1.6 (1.0 – 2.0)
Keto Acidosis	1.0 (0.8 – 1.2)
Kidney Disease	Variable Depends On GFR
Methanol , Ethylene Ingestion	1.8 – 2.8

Chapter 5

Mechanical Ventilation

Ventilator

" All who drinks of this remedy will recover except those
in whome it does not help. therefore, it is obvious that it fails
only in incurable diseases "

- Galen -

Mechanical Ventilator Basic Concepts

(1) Respiratory Rate (RR)

Number of respiratory cycles per minute (F)

عدد مرات التنفس في الدقيقة الواحدة

Normal range : 12 – 20 Cycle / min

Above 20 C / M → Tachypnea

Below 12 C / M → Bradypnea

(2) Tidal Volume (Vt)

Volume of air that is delivered to or exhaled from the lung with each breath

كمية الهواء التي بتدخل الرئة أو بتخرج منها في النفس الواحد

Normal range : 5 – 8 ml / kg (for ventilated patients it is usually set 6 – 10 ml / kg)

Vti = inspired tidal volume

Vte = expired tidal volume

(3) Minute Ventilation (M - $\dot{V}$ or V- dote)

Volume of air that is delivered to or exhaled from the lung per minute

كمية الهواء التي بتدخل الرئة في الدقيقة الواحدة وهي عبارة عن حاصل ضرب الـ tidal volume والـ RR

$$\dot{V} = V_t \times RR$$

(4) Fraction of inspired oxygen (FiO₂)

The percent of oxygen that is delivered to the lung

نسبة الأكسجين الموجودة في الهواء التي داخل للرئة

Normal range : From 21 % (room air) to 100%

بظبطه بحيث يكون الـ target بتاعى $SpO_2 > 90\%$ أو إن الـ $PaO_2 > 60$ mmhg

مينفعش تخلى المريض بتاعك على 100 % أكسجين لمدة أكثر من ساعة لأن كذا ممكن يحصل Oxygen Toxicity وعشان كذا يستعمله بس قبل وبعد الـ Suctioning , Chest Physiotherapy and other Stressful Procedure ولمدة 10 دقائق تقريبا

(5) Inspiratory Expiratory Ratio (I : E Ratio)

Ratio of inspiration time to expiration time

النسبة بين وقت الشهيق ووقت الزفير

Normal range : 1 : 2 or 1 : 1.5

(6) Vital Capacity

Maximum volume of air that can be expelled from the lungs after taking a deep breath

أقصى كمية هواء ممكن تخرج من الرئة أثناء الزفير

Normal range : 3 – 5 liters

(7) Functional Residual Capacity (FRC)

Volume of air that is present in the lung at the end of expiration

كمية الهواء المتبقية داخل الرئة بعد خروج الزفير

Normal range : 35 ml / kg

(8) Flow rate

The speed at which the tidal volume is delivered

سرعة الهواء التي داخل للرئة

Normal range : 40 – 100 liters / minute

(9) sensitivity / trigger

The sensitivity is the effort required by the patient to initiate inspiration

المجهود الذي المريض بيعمله عشان ياخذ نفسه

(10) Sigh

Is a deep breathing that has greater volumes than the tidal volume

It provides hyperinflation and prevent alveolar collapse (atelectasis)

Usual volume is 1.5 – 2 tidal volume

Usual rate is 4 – 5 times / hour

(11) Pressure limit

Limit the amount of pressure delivered to the patient

عبارة عن sensor بضغطه مثلاً على ضغط 35 cm H₂O بحيث لو الضغط داخل المريض وصل للنسبة دي الـ Ventilator مش هيضخ تاني وهيعطى alarm

(12) Volutrauma

Pulmonary infiltration due to high tidal volume

دى ظاهرة بنشوفها لما يكون حجم الهواء اللي داخل للرئة كبير جداً فيخلى الـ alveoli يحصلها infiltration وتكون pulmonary edema سببها هو زيادة الـ Volume

(13) Barotrauma

Rupture of alveoli and production of air leaks due to high inflation pressure

دى ظاهرة بنشوفها لما يكون ضغط الهواء اللي داخل للرئة كبير جداً فيخلى الـ alveoli يحصلها rupture وبالتالي يحصل air leak سببها هو زيادة الـ pressure

وبنشوفها دائماً في حالات الـ COPD & ARDS

Indications of Mechanical Ventilation

- Bradypnea or apnea with respiratory arrest
- Tachypnea ($RR > 30$ c/m)
- Minute ventilation (ME) greater than 10 L/m
- Vital capacity $< 10-15$ ml/kg
- Acute lung injury and ARDS
- $PaO_2 < 55$ mmHg with oxygen therapy
- $PaCO_2 > 50$ mmHg with arterial pH less than 7.25
- Exhaustion and respiratory muscle fatigue
- Neuromuscular disease
- Coma and severe shock
- Raised Intracranial pressure (ICP)
- Severe LVF
- Flail chest and cardiopulmonary arrest

Note

Mechanical ventilation is therapeutic just in respiratory failure conditions

(central respiratory depression)

أي حالة ثانوية الـ role بتاع الـ Ventilator بيبقى مجرد Supportive

Types of Mechanical Ventilation

Ventilators فيه عندنا نوعين من الـ


(1) Negative Pressure Ventilator

It applies negative pressure to the thorax by a vacuum for drawing air into the lungs

فكرته إنها بتكون Negative Pressure داخل الـ Lung وبالتالي يساعد على دخول الهواء للـ Lungs

النوع دا من الـ Ventilators مش بيحتاج invasive airway

وطبعاً مفيش حد بيستخدمه دلوقتى واسمه الـ iron lung وكانت أكبر مشكلته هي الـ Lack of Care



(2) Positive Pressure Ventilator

- Use positive pressure to force gas into the lungs
- Require an artificial airways (ETT or tracheostomy)
- Can be either volume cycled , pressure cycled or time cycled ventilators



Types of Positive Pressure Ventilation

Positive Pressure Ventilation فيه عندنا 3 أنواع من الـ

Volume Cycled	Pressure Cycled	Time Cycled
The ventilator cycles from inspiration to expiration after a preset volume has been delivered	Inspiration is terminated after a preset pressure has been reached by the ventilator during inspiration	Inspiration is terminated when a preset inspiratory time has elapsed
Advantage : predefined minute volume is guaranteed	Advantage : decreased risk of barotrauma	This type of positive pressure ventilators is not used in adult ICU but it is used in the pediatric ICU
Disadvantage : changes in mechanical properties of the lungs (resistance or compliance) can lead to high pressure	Disadvantage : with decreasing compliance or increasing resistance , tidal volume and minute ventilation falls	

Humidification System

كل ال ventilators دلوقتى فيها warming and humidification system وظيفته إنه يدفى ويرطب الهواء اللى داخل للرئة لان المفروض ان عملية ال Warming and Humidification بتحصل فى ال Nose وال Oropharynx وطبعاً فى ال Ventilated Patient انت مركب Artificial airway زى ال Endotracheal او ال Tracheostomy وبالتالي انت كدا منعت الهواء اللى داخل للرئة من انه يعدى على المسار الطبيعى بتاع التدفئة بتاعه وعشان كدا كان لازم يكون فيه System مسئول عن ال Warming and Humidification

والسؤال دلوقتى هى إيه خطورة إنى ادخل dry air للمريض بتاعى؟؟؟

- Destruction of cilia which will results in retention of secretions
- Drying of mucous glands which results in mucous plugging of airway
- Reduction in cellular cytoplasm which results in reduced pulmonary compliance and increased work of breathing
- Ulceration of pulmonary mucosa which results in increased resistance and hypoxemia
- Loss of surfactant which results in atelectasis and intrapulmonary shunting
- Hypothermia caused by heat loss

وعشان الأسباب دى كلها ممنوع إنى أوصل المريض على ventilator من غير ما تتأكد من ال humidification system وأنه شغال بكفاءة عالية وتضبط الحرارة بتاعته على 37 وتعمل check للماء المقطر كل نصف ساعة



Modes of Mechanical Ventilation

(1) Volume cycled mechanical ventilation

زى ما قولنا قبل كذا ان فى النوع دا انا بحدد specific tidal volume عشان يدخل الـ lung فى كل breath

وبالتالى الـ ventilator بيعمل inflation of the lung at a constant flow rate لحد ما الـ volume اللي انت محدده كله يدخل للرئة

وبالتالى هنا الـ tidal volume ثابت فى كل breath واللى هيتغير هو الـ peak inspiratory pressure (PIP)

مميزاته :

Constant tidal volume <

بمعنى ان كمية الهواء اللي انت محددها عشان تدخل للرئة هتدخل كلها كاملة حتى لو حصل ان الـ airways resistance زادت أو ان الـ lung compliance قلت برضه الـ ventilator هيعطى أقصى pressure ممكن عشان يدخل كمية الهواء اللي انت محددها للرئة

عيوبه :

Risk of Ventilator – induced lung injury (VILI) <

نتيجة لزيادة الضغط داخل الرئة وبالتالي زيادة الضغط داخل الـ alveoli اللي احنا بنسميه الـ (P_{Plateau}) وبالتالي المريض بيبقى أكثر عرضه لحدوث الـ VILI

والنوع دا من الـ ventilation بيندرج منه :

(A) Assisted – Control Ventilation (ACV)

(B) Synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV)

(A) Assisted – Control Ventilation (ACV) :

This mode consists of two modes of ventilation


- Assist Mode :

وفي الحالة دي المريض يدوب بيبتي النفس initiate the breath ولكن بيبتي عنده weak respiratory muscles فمش بيقدّر انه يكمل الـ breath للنهائية وهنا بيبتي الـ ventilator انه يساعد ويكمل الـ breath ويعطيه الـ preselected tidal volume وفي الحالة دي بيبتي اسمها patient triggered breath لان الـ patient هو اللي عمل initiation / trigger الـ breath

- Control mode :

وادی عبارتة عن ventilator الـ هو اللى بيعطيها للمريض لو معملش initiation للـ breath
وفي الحالة دي بيبقى اسمها controlled or time triggered breath

في الصورة دى الـ wave الى على الشمال بتمثل patient triggered breath ولو دقت فيها هتلاقى ان فيه negative deflection موجود قبل الـ wave ودا بيمثل الـ patient effort / trigger بعد كدا الـ ventilator breath الـ ventilator breath الـ wave اما الصورة اللى على اليمين بتمثل الـ ventilator breath ومفيش قبلها الـ negative deflection لان المريض معملش أى effort to initiate the breath وبالتالي دى بنسميها ventilator breath / time triggered breath



مميزاته :


Allow minimal effort and rest for fatigued respiratory muscles patients

لأن دور المريض زى ما قولنا مجرد بس انه يبتدى التنفس وال ventilator هو اللي هيكمل الـ breath ولو معملش initiation ال ventilator هو اللي هيعطى الـ breath من نفسه .

عیوبہ :

Risk of hyperventilation and respiratory alkalosis

لان المريض ممكن يعمل initiation لل breath بشكل مستمر وسريع وبالتالي بيزيد ال RR ويبقى شكل ال waves كذا ودا ممكن يعملك hyperventilation وعلاجها فى اللحظة دى هو انك تعطى sedation عشان تقلل العملية دى أو الأفضل إنك تغير ال mode إلى SIMV



(B) Synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV)

This mode consists of two types of ventilation


- **Spontaneous breath**

وإحدى عبارة عن spontaneous breath المريض بياخذها من نفسه بشكل تلقائي وفي الحالة التي ventilator مش بيتدخل نهائياً

- **Ventilator breath**

وإحدى عبارة عن breath من ventilator يعطيها في حالة أن المريض معملش spontaneous breath وبرضه لها preselected tidal volume and rate

وأجمل ميزة فيه هي الـ synchronization بمعنى أن المريض لو أخذ breath من ventilator مش بيتدخل نهائياً ولو المريض ماخذش breath في الحالة التي ventilator هو اللي يعطي الـ breath بشكل كامل والصورة دي بتوضح الـ mode.



Note

- the major indication of SIMV is the rapid breathing with incomplete exhalation during assist – control ventilation

والسبب في دا هو أن الـ spontaneous breathing period during SIMV

هتعطيك فرصة الـ alveolar emptying وبالتالي هتقلل الـ risk of air trapping

- SIMV can increase the work of breathing and impair cardiac output in patient with left ventricular dysfunction .

مميزاته :

- Allow spontaneous patient breath between ventilator breath
- Synchronization

عيوبه :

- Increased work of breathing
- Respiratory muscle weakness

(2) Pressure cycled mechanical ventilation

زى ما قولنا قبل كذا ان فى النوع دا انا بحدد specific pressure عشان يبقى موجود داخل الـ lung اثناء الـ ventilation وبالتالي هنا الـ (PIP) peak inspiratory pressure ثابت فى كل breath واللى هيتغير هو الـ tidal volume

والنوع دا من الـ ventilation بيندرج منه :

(A) Pressure control ventilation (PCV)

فى الـ mode دا انت بتحدد الـ pressure اللى انت عاوزه والـ ventilator بيعطى decelerating inspiratory flow rate يعنى فى البداية بيبقى الـ flow سريع عشان يوصل للـ pressure اللى انت عاوزه بسرعة وبعد كذا الـ inspiratory time بيتضبط بحيث انه يسمح بوقت كافى للـ flow rate انه يوصل لزيرو فى نهاية الـ inspiration

وبالتالى الـ inspiratory time بيبقى أطول من الـ expiratory time يعنى بيعمل inverse ratio ventilation وبكدا بيزود الـ mean airway pressure وبيحسن الـ oxygenation

مميزاته :

- أهم ميزة فيه هي انه بيتحكم فى الـ alveolar pressure واللى احنا بنسميه الـ $P_{plateau}$ وبالتالي يقلل الـ risk of ventilator induced lung injury (VILI)

- Patient comfort
وده عن طريق الـ high initial flow rate اللى بيعطيها وكمان الـ longer duration of inspiration

عيوبه :

- أكثر عيب فيه هو الـ decreased alveolar volume اللى ممكن تحصل لو زاد الـ airway resistance أو نقص الـ lung compliance

(B) Pressure support ventilation (PSV)**Is a pressure augmented spontaneous breath**

المريض يباخذ نفسه عادى جدا وانا بس بعطيه support بمجرد ما يبتدى المريض ياخذ نفسه ال ventilator يعطى غازات (أكسجين + هواء) تحت certain level of pressure to the inspiration circuit عشان يحسن ال ventilation ويعطينى comfort وبمجرد ما المريض ينتهى من ال inspiration ال ventilator بيوقف ال pressure دا

بيختلف عن ال PCV فى ان ال mode دا بيسمح للمريض انه ينهى ال lung inflation فى أى وقت براحته على عكس ال PCV كان ال ventilator هو اللى بينهى ال breath لو وصل ال preselected pressure limit اللى انت محدده

وبالتالى المريض هو اللى بيتحكم فى ال tidal volume وال inspiratory time

وال mode دا هو ال primary weaning mode

مميزاته :

- Augment tidal volume
- Decrease inspiratory work and provide comfort

عيوبه :


- Require spontaneous breathing
- Delivered volumes are affected by changes in lung compliance

(c) Continuous positive airway pressure (CPAP)

من اسمه هو عبارة عن positive pressure بخلى المريض يتأذى عليه بشكل مستمر أثناء الـ inspiration والـ expiration

أهم تأثير له هو انه ييزود الـ functional residual capacity والمقصود بيه هو حجم الهواء المتبقى داخل الرئة بعد الـ expiration

ودايما قيمة الـ CPAP بتبقى 5 - 10 cm H₂O



" An opening must be attempted in the trunk of the trachea, into which a tube of reed or cane should be put; you will then blow into this, so the lung may rise again... and the heart becomes stronge "

- Andreas Vasalius –
1555


(D) Airway pressure release ventilation (APRV)

المريض بياخذ spontaneous breath عادي في وجود high end expiratory pressure وييجي في النص وتلقى الـ pressure دا مرة واحدة وصل للصفر ودا اللي بنسميه pressure release

طلب ايه الفائدة من كذا ؟

الفترة اللي المريض فيها على high pressure دا بيحسن الـ oxygenation وكمان بيفتح الـ collapsed alveoli اما فترة الـ pressure release فده ببسهل عملية الـ CO_2 removal

الصورة دي بتوضح الـ mode لو دققنا فيها هنلاقي ان المريض معظم الوقت ماشي على high pressure وقيمتة $30 \text{ cm H}_2\text{O}$ وفجأة في النص الـ pressure نزل للصفر ودا اللي بنسميه الـ pressure release وفائدته انه يعطيني وقت عشان اسمح للـ CO_2 removal



مميزاته :

- Decrease frequency of opening and closing of alveoli
- Improve oxygenation in patients with ARDS

عيوبه :

- Cannot be used in severe asthma and COPD

لان في الحالات دي عندهم inability to empty the lung rapidly
اثناء الـ pressure release phase

(E) High Frequency Oscillation Ventilation (HFOV)


Provides high frequency, low tidal volume oscillations

بيعطى للمريض tidal volume قليل (1 – 2 ml) ولكن بعدد مرات كثير (60 – 100 breath/min)

طب وايه الفائدة من كده ؟؟؟

الـ oscillations دى بتعملك high mean airway pressure وبالتالي بيفتح الـ collapsed alveoli وبكدا بيحسن عملية الـ gas exchange in the lung

وكمال الـ low tidal volume بيقلل الـ risk of alveolar over distension and volutrauma



عيوبه :

- High risk of barotrauma
- Hypotension due to high intrathoracic pressure
- Need for sedation
- Needs a special ventilator

(F) Bi-level / Biphasic positive airway pressure (BIPAP)

هو شبيه بالـ APRV هما الاثنتين فيهم مستويين مختلفين من الـ pressure

فى حالة الـ APRV كان معظم الوقت المريض على high pressure وكان بيحصل بشكل متقطع ان الـ pressure كان ينزل للصفر ولكن فى الـ BIPAP العكس بمعنى ان المريض عندنا هيكون معظم الوقت على low level of pressure وبيحصل بشكل متقطع ان الـ pressure بيزيد لنسبة عالية


الـ high pressure بنسميه بالـ inspiratory positive airway pressure (IPAP)

والـ low pressure بنسميه بالـ expiratory positive airway pressure (EPAP)

طب ايه الفائدة منه !!!

انه بيوفرلك higher mean airway pressure than CPAP وبالتالي فهو بيزود الـ oxygenation وكمان بيزود الـ tidal volume بشكل غير مباشر

والصورة بتوضح الـ BIPAP لو دققنا هنلاقي ان المريض معظم الوقت موجود على low pressure واللى بنسميه الـ EPAP قيمته بتبقى (5 - 8) cm H₂O وفى النص كدا الـ pressure بيزيد ودا اللي بنسميه الـ IPAP واللى قيمته بتكون (8 - 20) cm H₂O



(I) Positive End Expiration Pressure (PEEP)


في نهاية الـ expiration يحصل narrowing للـ (small airways and alveoli) distal airspaces واللى لما بتتكرر ممكن تعمل alveolar collapse بسبب وجود closing pressure واللى قيمته تساوى تقريبا $3 \text{ cm H}_2\text{O}$

في حالات الـ (COPD) small airway obstruction وحالات الـ (ARDS) reduced lung compliance الـ closing pressure دا نسبته بتبقى عالية جدا ودا بيعملك extensive collapse في نهاية الـ expiration

الـ PEEP من اسمه هو عبارة عن pressure الـ ventilator بنعطيه للـ lung في نهاية الـ expiration عن طريق valve موجود في الـ ventilator circuit واللى لما بيلاقى ان الـ expiration خلاص قرب ينتهي والـ pressure بدأ يقع بيبتدى الـ ventilator علطول إنه يضخ الهواء أكثر عشان يوصل للـ pressure المحدد

وقيمة الـ pressure دا بتمنع إن الـ pressure داخل الـ lung من انه يقل عن الـ closing pressure وعشان كذا هو بيمنع الـ alveolar collapse اللى بنسميه بالـ atelectasis


ولان في الـ clinical setting صعب انك تعرف قيمة الـ closing pressure بتاعة المريض بتاعة فاحنا بنحدد مستوى الـ PEEP على $5 - 10 \text{ cm H}_2\text{O}$ وأحياناً يصل إلى 15 cm



Notes on PEEP

Paul Marino يقول ان الـ (5 – 10 cmH₂O) low level of PEEP يمنع الـ alveolar collapse
 انما الـ (20 – 30 cm H₂O) high level of PEEP يساعدني إني افتح الـ collapsed distal airspaces
 والـ effect دا بنسميه بالـ Alveolar recruitment

الصورة دي بتوضح الـ alveolar recruitment لو دققنا فى الصورة اللي على الشمال دي هنلاقى ان فيه
 lung consolidation على الـ posterior regions of both lungs والصورة اللي على اليمين بعد اضافة
 high PEEP واللى بتوضح عملية الـ alveolar recruitment of the lung



ولكن مش فى كل الاحوال الـ high PEEP ممكن يعملك Alveolar recruitment بالعكس دا ممكن
 يعملك alveolar over distension ويزود الـ risk of ventilator induced lung injury (VILI)

والسؤال دلوقتى هو امتى زيادة الـ PEEP هتعملى alveolar recruitment وامتى
 هتعملى alveolar over distension ؟

الإجابة : على حسب حجم الـ collapsed area فلو الحجم دا كبير من الـ lung فى الحالة دي الـ PEEP
 هيفتحك الـ collapsed area دي ويعملك alveolar recruitment ولكن لو كان الحجم دا جزء صغير بمعنى
 negligible volume of lung فى الحالة دي الـ high PEEP هيبقى تأثيره عكسى ومش هيفتح الـ
 collapsed area دي ولكن هيعملك alveolar over distension ويعملك VILI.

Care of Ventilator Dependent Patient

طبعاً عشان نعطي للمريض positive pressure ventilation دا بيتتم عن طريق variety of plastic tubes ودي بتشمل :

(1) Endotracheal tube




هي أنبوبة طولها بيتراوح من 25 - 35 سم
ولكن الـ size بتاعها بيبقى حسب الـ internal diameter
بتاعها واللى بيتراوح من 5 - 10 مم
فمثلاً لما نقول أنبوبة 7 يبقى دا معناه
إن القطر الداخلي (internal diameter) بتاعها 7 مم

بالنسبة للشخص الـ adult اقل حاجة بنركبها هي 7 والافضل 8 لان الـ

smaller tubes impede clearance of secretions and create increased resistance when weaning from ventilator

لازم بعد ما تركيبها نتأكد من الـ position بتاعها عن طريق سماع صوت الهواء بالسماعة على ناحيتي الصدر بشكل متساوي وبعد كذا الـ x-ray والصورة دي بتوضح الـ proper position of tube



- في الـ neutral head position

هتكون الـ Tube في الـ midline

وهتكون 3-5 cm above carina


لأن أحياناً بتلاقى إن الأنبوبة بتاعتك حصلها

Migration غالباً للـ right bronchus

ودي بنعرفها عن طريق الـ chest movement

هتلاقى side واحد بس اللي بيتحرك وكمان لو سمعت

صوت الـ chest بالـ stethoscope هتسمع صوت الهواء في ناحية واحدة بس



وادی حاجة خطر جدا لان الـ

Selective ventilation of one lung results in progressive atelectasis in the non-ventilated lung

والصورة دی بتبین ده

وعشان امنع حكاية الـ migration دی لازم حاجتين

اول حاجة : وانت بتدخل الـ tip بتاعة الانبوبة متخليهاش

تدخل أكثر من 21 سم بالنسبة للـ females أو أكثر من 23 سم

بالنسبة للـ males وبعد التركيب علطول لازم تعمل inflation of the cuff

وبيبقى الـ inflation pressure لا يتعدى 25 mm Hg لان لو زاد عن كذا هيعملك tracheal necrosis

تاني حاجة : لازم بعد ما تركيبها تعمل x-ray وتسمع صوت الـ chest بالـ stethoscope

(2) Tracheostomy

بنفضلها في حالة إن المريض هيفضل على الـ ventilator

لمدة أكثر من أسبوعين

مميزاتها :

More comfortable than ETT and also Easier access



وكمان بتمنع ان المريض بتاعك يدخل في tracheo esophageal fistula

بمعنى ان الـ trachea بتلاقىها فتحت على الـ esophagus

وكمان الـ ETT بتسبب مشاكل كتير غير الـ fistula زى إنها تعملك fibrosis وممكن sub glottal stenosis وغيرها كتير

The cuff pressure should not exceed 25 mmhg

فيه منها 3 أنواع :

Temporary in Elective Surgery

Permanent in Total Laryngectomy

Emergency in Airway Obstruction

Suctioning

ال suction واحد من ضمن ال routine procedure اللى بنعملها لمريض ال ICU ولكن احدث دراسات اتعملت قالت ان ال inner wall بتاع ال endotracheal tube او ال tracheostomy بيحتوى على biofilms جواها pathogenic organisms ولما احنا بنعمل suction احنا كدا بندخل ال organisms دى لداخل ال lung وبالتالي انت كدا بتساعد على حدوث ال ventilator associated pneumonia (VAP)

وبناءً عليه احدث guidelines قالت ان ال suction اصبح no longer recommended فى استعماله كـ routine procedure for ventilated patients ولكن المفروض تعمله فى حالة بس ان فيه عندك respiratory secretions وانت سامع صوتها بالـ stethoscope.

طب فى حالة ان فيه عندك respiratory secretions وانت سامع صوتها بالـ stethoscope هتعمل ايه؟؟

اول حاجة لازم قبل ال suction ترفع ال fiO_2 لـ 100% اكسجين وتسبب المريض ع الاقل دقيقة كاملة 100% اكسجين حتى يصبح ال $SpO_2 > 95\%$

ناس كتير بتجيب ال saline وتحقنه داخل ال endotracheal tube ولكن احدث guidelines منعت الحركة دى والسبب حاجتين

- ان ال saline اللى انت بتحقنه دا مش هيدوب ال secretions ولا حتى هيققل اللزوجة بتاعتها
- ان ال saline اللى انت بتحقنه هيساعد على تكوين مستعمرات من ال pathogenic organisms داخل جدار ال endotracheal tube ومن ضمن الدراسات اللى اتعملت قالت ان حقن 5 مل من ال saline ممكن يعملك مستعمرة بكتيرية مكونة من 300,000 organism

طب وعلى كدا ايه الصح؟ وايه اللى المفروض اعمله؟؟؟!

ممكن تحقن n-acetylcysteine او sodium bicarbonate الحاجتين دول هيدوبوا ال secretions ويعملوا cleaning of endotracheal inner wall

(3) Ventilator circuit

The ventilator circuit refers to the tubing that connects the ventilator to the patient, as well as any devices that might be connected to the circuit.

The most common devices include heaters, humidifiers, filters, closed suction catheters, and nebulizers.



فيه منها two types :

النوع الأول : single limb circuit :

وادي عبارة عن انبوبة واحدة فقط

هي التي يحصل منها الـ inspiration

والـ expiration والنوع دا تقريبا مفيش حد لسه بيستخدمه



النوع الثاني : dual limb circuit :

دا النوع الشائع وهو عبارة عن انبوبتين


واحدة خاصة بالـ inspiration

والثانية خاصة بالـ expiration

وكل انبوبة منهم لها valve بمعنى ان اثناء

الـ inspiration هنلاقى ان الـ expiration valve قافل والعكس صحيح اثناء الـ expiration

هنلاقى ان الـ inspiration valve قافل



Ventilator circuits should not be changed routinely for infection control purposes. The maximum duration of time that circuits can be used safely is unknown.

(الروتین ببقی من 3 - 5 أيام ولو أنت بتستعمل Closed Suctioning ممكن لحد أسبوع)

Evidence is lacking related to ventilator-associated pneumonia (VAP) and issues of heated versus unheated circuits, type of heated humidifier, method for filling the humidifier, and technique for clearing condensate from the ventilator circuit

Although the available evidence suggests a lower VAP rate with passive humidification than with active humidification, other issues related to the use of passive humidifiers (resistance, dead space volume, airway occlusion risk) preclude a recommendation for the general use of passive humidifiers

Passive humidifiers do not need to be changed daily for reasons of infection control or technical performance. They can be safely used for at least 48 hours, and with some patient populations some devices may be able to be used for periods of up to 1 week

The use of closed suction catheters should be considered part of a VAP prevention strategy, and they do not need to be changed daily for infection control purposes. The maximum duration of time that closed suction catheters can be used safely is unknown

Nursing caring for mechanically ventilated patients should be aware of risk factors for VAP (eg, nebulizer therapy, manual ventilation, and patient transport)

Ventilator Alarms

Ventilator Alarms فيه انواع كثير من الـ

(1) Ventilator Inoperative

طبعاً الـ alarm دا كارثة فى حد ذاته لان الـ Ventilator كدا مش شغال

Cause : Ventilator Failure

Action : manually ventilate the patient with AMBU bag and notify

عطول هتفصل الـ patient من على الـ vent وتبتدى تشتغل بالـ AMBU وتنادى أى technician يشوف الفنت فيه ايه والنايب عشان لو هتوصل الـ patient على vent تانى

(2) Apnea

Cause: no spontaneous breath taken

المريض مش بياخد أى spontaneous breath

Action: encourage patient to take a breath or give him a single breath and notify

شجع الـ patient انه ياخد نفس او اعطيه انت one breath بالـ AMBU bag

(3) Oxygen

Causes: oxygen supply is insufficient or not properly connected

Action: manually ventilate patient with portable oxygen source and monitor oxygen saturation

(4) High respiratory rate

Causes: anxiety, pain, hypoxia, fever.

Action: assure the patient and try to reduce anxiety , analgesic , monitor oxygen saturation , administer antipyretic (e.g : paracetamol)

(5) High pressure

النوع دا من الـ alarm بنشوفه بصورة متكررة على مدار الشفت وسببه الاول والاخير هو انه حصل

Change in resistance to gas flow

Causes	Action
Increased secretions	Suction
Kinked ventilator circuit or endotracheal tube معناه ان فيه اى انبوبة من الانابيب اللي المريض متوصل بيها فيها انثناء	Un kink tubing
Patient biting the endotracheal tube المريض (بيعض) الانبوبة	Place oral airway in the patients mouth
Water in the ventilator tubing	Empty water from tubing
Bronchospasm (أشهر سبب)	Administer prescribed medication (bronchodilator)
ETT advanced into right bronchus	Notify

(6) Low pressure

سببه ان الـ expired tidal volume اقل من الـ inspired tidal volume ودا بنشوفه فى حالات

Causes	Action
Disconnecting of tubing	Secure all connection
Leak in the system from a (cuff leak)	Deflate and reinflate the cuff
hole in the ventilator tubes	Change the tube
leak in the humidifier	Tighten the humidifier

Failure to tolerate the ventilator

أحياناً كثيراً هنلاقي إن الـ Patient بتاعنا Agitated أو ممكن نقول إنه Fight the Ventilator

طب إيه السبب؟؟

لو المريض بتاعك كان heavily sedated or paralyzed يبقى سبب الـ poor tolerance ممكن يكون :

Hypoxemia

Hypercapnea

Cardiovascular instability

طب هنتصرف ازاي؟

If poor initial intolerance

Notify the physician, and then we will :

Increase FiO_2 to 100% and start manual ventilation

Check endotracheal tube position and both lungs are inflated

Check ventilator circuit patency

Check ventilator is functioning correctly

Check ventilator parameters (FiO_2 , PEEP , I:E ratio , VT , RR ..)

Check pressure limit settings

If tolerance occurs after previous good tolerance

The patient condition is deteriorating (bronchospasm , sputum plug , pain , tension pneumothorax , pulmonary edema ,....) treat the cause

There is a problem in the ventilator circuit and artificial airway

Weaning criteria

Clinical criteria

- Resolution of acute phase of the disease
- Adequate cough
- Absence of excessive secretions
- Cardiovascular and hemodynamic stability ($HR \leq 140$ b/m , SBP 90 – 180 mmhg , $TEMP$ " > 36 and < 38 C " , $HB \geq 70$ with no evidence of hemorrhage)

Ventilator criteria

- Spontaneous breathing trial tolerate 20 – 30 minutes
- $PaCO_2 < 50$ mmHg
- Vital capacity > 10 ml/kg
- Spontaneous $V_t > 5$ ml / kg
- Minute ventilation < 10 L with satisfactory ABG
- $pH \geq 7.30$

Oxygenation criteria

- $PaO_2 > 60$ mmHg (without PEEP) at FiO_2 up to 40%
- $PaO_2 > 100$ mmHg (with PEEP < 8 cm h₂o) at FiO_2 up to 40%
- $SaO_2 > 90$ % at fiO_2 up to 40%
- $PaO_2 / FiO_2 \geq 250$
- PEEP $\leq 5 - 8$ cm H₂O
- $FiO_2 \leq 40 - 50$ %

Pulmonary reserve

- Vital capacity > 10 ml / kg
- Maximum inspiratory pressure > 30 cm H₂O

Weaning Process

Spontaneous breathing trial (SBT)

- You will see the physician use t – tube (t – piece) or CPAP
- You will just let the patient breath spontaneously up to 30 min
- And also we may use low level pressure support (up to 8 cmH₂O) to augment spontaneous breathing

لو عملت ال 3 حاجات دول ولقيت المريض بتاعك well tolerated في الحالة دي يبقى
Consider extubation لو لقيت ال ABG وال vital signs بتاعتك كويسه

طب لو حصل ان ال patient بتاعك not tolerated يبقى في الحالة دي لازم يرجع
على ال ventilator مرة ثانية

Note : only one SBT is recommended in 24 hour period

Pressure support ventilation (PSV)

- Usually started at a level of 5 – 10 cm H₂O (up to 40) to augment spontaneous Vt or spontaneous frequency ≤ 25 min is reached
- Decrease PS by 3 – 6 cm H₂O intervals until a level close to 5 cm H₂O

لو المريض بتاعك well tolerated يبقى Consider Extubation لو ال ABG & vital signs
كانوا كويسين

Usually Remember that weaning only during the day time

Signs of Weaning Intolerance

- Diaphoresis
- Dyspnea & labored respiratory pattern
- Increased anxiety , restlessness , decrease in level of consciousness
- Dysrhythmia
- Significant Increased or decreased in heart rate
- Significant Increased or decreased in blood pressure
- Sustained respiratory rate above 30 c/m
- Tidal volume ≤ 5 ml / kg
- $\text{SaO}_2 < 90\%$, $\text{PaO}_2 < 60$ mmHg , $\text{pH} < 7.35$
- Increase in PaCO_2 (> 50 mmHg)

chapter 6

Lab

Investigations

Biomarkers —

" Everything hinges on the matter of evidence "

- Carl Sagan -

Complete Blood Count (CBC)

صورة الدم الكاملة

Element العنصر	Meaning المعنى	Normal Range المعدل الطبيعي
Red Blood Corpuscles (RBCs)	كرات الدم الحمراء	<u>Male</u> 4 - 6 Million / mm ³
		<u>Female</u> 3.5 - 5.5 Million / mm ³
White Blood Corpuscles (WBCs)	كرات الدم البيضاء	4,000 - 11,000 / mm ³
Differential WBCs		
Neutrophils	الخلايا المتعادلة	أهم نوع وهو المسئول عن مواجهة أى عدوى بكتيرية
Lymphocytes	الخلايا الليمفاوية	تقوم بإنتاج أجسام مضادة لمواجهة أى فيروسات تدخل الجسم
Monocytes		خلايا وحيدات النواة
Eosinophil	الخلايا الحامضية	بتزيد فى حالات الحساسية
Basophils	الخلايا القاعدية	
Hemoglobin (Hb)	يوجد داخل كرات الدم الحمراء وهو المسئول عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى مختلف أجزاء الجسم	<u>Male</u> 13 - 17 g / dl
		<u>Female</u> 12 - 16 g / dl
Hematocrit (HCT)	نسبة خلايا الدم الحمراء فى عينة الدم	Male : 40 - 50 %
		Female : 35 - 45 %

Complete Blood Count (CBC)

صورة الدم الكاملة

Element العنصر	Meaning المعنى	Normal Range المعدل الطبيعي
Platelets (PLTs)	عدد الصفائح الدموية	150,000 – 450,000 / Mm ³
Mean Cell Volume (MCV)	متوسط حجم خلايا الدم الحمراء	76 – 100 %
MCH (Picogram) Mean cell hemoglobin	متوسط تركيز الهيموجلوبين	27 - 33
MCHC (G / dl) Mean cell hemoglobin concentration	نسبة متوسط تركيز الهيموجلوبين	33 – 37
Reticulocytes	كرات الدم الحمراء الغير ناضجة ويعرف منه مدى سلامة نخاع العظام ويستخدم في تشخيص حالات الانيميا	0.5 – 2 %
ESR (mm/hour) Erythrocytes Sedimentation Rate	معدل ترسيب كرات الدم (لازم المريض يكون صائم)	<u>Men</u> 0 – 5 mm / hr <u>Female</u> Up to 8 mm / hr
RDW	Discussed (page 207)	10 – 15 %

Liver function test

تحليل وظائف الكبد

Element العنصر	Meaning المعنى	Normal Range المعدل الطبيعية
Bilirubin	ينتج من هدم الهيموجلوبين بعد تكسير كرات الدم الحمراء (حيث أن عمرها من 90 - 120 يوم)	total: up to 1.2 mg/dl
		Direct : 1 / 3 total bilirubin
SGOT (AST) Aspartate amino transferase	انزيمات تتواجد داخل خلايا الكبد ويزيد مستواها في الدم في حالات	Up to 41 IU/L
SGPT (ALT) Alanine amino transferase	تلف خلايا الكبد زى التهاب الكبد الوبائي	Up to 45 IU/L
(Alb) Albumin	هو المكون الرئيسى للبروتين الكلى وهو المسئول عن الـ oncotic pressure ونقصه في الجسم يسبب حدوث cellular edema and ascites	3.5 - 5 g / dl
(Glob) Globulin	هو ثنائى مكونات البروتين وله دور كبير في الجهاز المناعى	2.5 - 3.5 g / dl
TP Total protein	البروتين الكلى في البلازما	6 - 8 g / dl

Renal function test

تحليل وظائف الكلى

Element العنصر	Meaning المعنى	Normal Range المعدل الطبيعي
Creatinine	المؤشر الرئيسى الذى أقدر أعرف منه سلامة وإعتلال الكلى	0.4 – 1.2 mg/dl
Urea	هى الناتج النهائى لعملية تكسير البروتين	20 – 40 mg/dl
CrCl (GFR) Creatinine clearance	أدق من الاتنين الذى فاتوا (إستخلاص الكرياتينين)	90 - 120 ml/min
(BUN) Blood urea nitrogen	هى الـ nitrogenous end product اللى ناتجة من الـ protein breakdown	10 – 20 mg/ dl

thyroid function test

تحليل وظائف الكلى

FT3 Triiodothyronine	هرمونات تفرز من الغدة الدرقية بعرف من نتيجتها مدى سلامة أو إعتلال الغدة	3 – 7 pg/ml
FT4 Tetraiodothyronine		0.8 – 2 ng/dl
TSH	هرمون يفرز من الغدة النخامية بيحفز دخول اليود للغدة الدرقية ويحفز إفراز هرموناتها	0.3 – 3 MIU / dl

cardiac enzymes

تحليل انزيمات القلب

Element العنصر	Meaning المعنى	Normal Range المعدل الطبيعية
(CK) Creatinine phosphokinase	دا عبادة عن إنزيم موجود فى عضلات الجسم وعضلات القلب وعضلات المخ وظيفته باختصار هى انه بيكسر ال Creatine عشان يحصل على ال ATP (طاقة الخلية)	< 120 n/m فى حالة تلف العضلات نسبته بتزيد فى أول 2-4 ساعات وبعد كذا بتقل لمدة 3 أيام
CK-MB	دا الانزيم الموجود بالتحديد داخل عضلات القلب فقط	< 5 % of CK
Troponin	دا عبارة عن بروتين موجود داخل عضلات القلب نفسها وبالتالي لو لقيته موجود فى الدم دا عاطول معناه إن حصل عندك infarction	< 0.1 nm/m نسبته بتزيد فى أول 2-4 ساعات بعد كذا بيقل لمدة اسبوع
Myoglobin	هو عبارة عن البروتين اللى بيحمل الحديد داخل عضلات القلب وهو أول حاجة بتزيد فى حالة انه حصل تلف للخلايا	<100 n/m فى حالة تلف العضلات نسبته بتزيد فى أول 1-2 ساعة وبعد كذا بتقل لمدة 1 يوم

Lipid Profile تحليل الدهون (لا ازم الصيام 12 ساعة)		
Element العنصر	Meaning المعنى	Normal Range المعدل الطبيعي
Cholesterol	مركب دهنى يدخل فى تصنيع الأغشية البلازمية المغلفة للخلايا ولكن لو نسبته زادت فى الجسم يعملك تصلب للشرايين لأنه بيترسب على جدار الشرايين التاجية المغذية للقلب	< 180 mg / dl (risk > 200)
Triglyceride	الدهون الثلاثية فى الدم واللى لو زادت نسبتها بيخليها تترسب فى خلايا الكبد وتعملك fatty liver	< 150 mg / dl (risk > 200)
LDL Low density lipoprotein	يحمل الكوليسترول فى الدم وبالتالي زيادته معناها زيادة نسبة الكوليسترول	< 130 mg / dl (high risk < 100)
HDL High density lipoprotein	مركب دهنى يحمل الكوليسترول من الدم إلى الكبد حيث يتم إستخراجه من العصارة الصفراوية ولذلك زيادته مطمئنة لأنه واقى من ترسيب الكوليسترول فى الأنسجة	>40 mg / dl

Coagulation Profile

تحاليل السيولة

Element العنصر	Meaning المعنى	Normal Range المعدل الطبيعية
Bleeding time	زمن النزيف	2 – 5 min
clotting time	زمن التجلط	5 – 10 min
PT Prothrombin time	زمن البروثروبين (يعرف منه مدى سرعة عملية التجلط)	12 - 15 sec
PTT Partial thromboplastin time	زمن الـ PTT (يعرف منه مدى نشاط عملية التجلط)	35 – 40 sec
INR International normalized ratio	هو الـ prothrombin time مقارنة مع المعايير الدولية	1 – 1.2
Arterial blood gases تحليل غازات الدم		
pH	Acidity degree	7.35 - 7.45
pCO ₂	Partial pressure of CO ₂ in arterial blood	35 - 45
HCO ₃	Bicarbonate level	22 - 26
PaO ₂	Partial pressure of O ₂ in arterial blood	80 - 100
SaO ₂	Hemoglobin saturation of oxygen	95 - 99 %

Common tumor markers دلالات الأورام الشائعة	
Marker	Significance
Alpha fetoprotein (AFP)	Normally < 40 mg / dl Increase in hepatoma and germ cell tumors
Cancer antigen (CA) 125	Cancer ovary
Cancer antigen (CA) 15-3	Cancer breast
Cancer antigen (CA) 19-9	Colorectal & pancreatic cancer
Anti – nuclear antibody (ANA)	SLE High sensitivity and low specificity بمعنى لو لقيته negative استبعادها
Anti – ds-DNA	SLE (high specificity and low sensitivity) بمعنى انك لو لقيته positive اذا دى SLE
Anti – CCP	Rheumatoid arthritis (high sensitivity and specificity)
Anti – SCL 70	Scleroderma

Electrolytes

تحاليل الإلكتروليت (الكهارل)

Na	Sodium	135 - 145 mmol/L
K	Potassium	3.5 - 5 mmol/L
Ca	Calcium	8.5 - 10.5 mg/dl
Chloride	Chloride	95 - 105 mmol/L
Phosphate	Phosphate	2.5 - 5 mg/dl
Magnesium	Magnesium	1.5 - 3 mg/dl

Body Mass Index (BMI)

(Body Weight / Height In Meters²)

Underweight	أقل من الوزن المثالي	< 18.5
Normal	وزنه طبيعي	18.5 – 25
Overweight	وزنه أكثر من الطبيعي	25 – 30
Obesity (class 1)	المرحلة الأولى من السمنة	30 – 35
Obesity (class II)	المرحلة الثانية من السمنة	35 – 40
Obesity (class III / morbid)	المرحلة الثالثة من السمنة المفرطة	> 40

Miscellaneous

Serum amylase	إنزيم يفرز من البنكرياس وزيادته معناها وجود Pancreatitis وفي الحالة دى الـ amylase يفضل زيادة فى الدم لمدة 48 ساعة بعد كذا نسبته بتقل وبيزيد الـ lipase	50 – 150 IU/dl
CRP C-Reactive protein	يعرف منه نسبة البروتين اللى اسمه (C-Reactive protein) ودا بروتين يفرز داخل خلايا الكبد فقط فى حالة الالتهابات الحادة التى تصيب الجسم	< 0.6 mg/dl
ASO	كمية الاجسام المضادة الموجودة فى الدم واللى بتتكون فى حالة وجود عدوى من الـ streptococci group A bacteria	<200 IU/dl
PCT Procalcitonin	بروتين زيادته فى الجسم معناها وجود عدوى بكتيرية Indicate : bacterial infection	< 0.15 ng/ml
D-Dimer	هو بروتين بنتج من تحلل الفيبرين وبستخدمه عموماً عشان اكشف عن تكوين جلطات فى الدم	<500 ng/dl
HAV	Hepatitis A virus	HAV IgM
HBV	Hepatitis B virus	HBsAg
HCV	Hepatitis C virus	ELISA ولو طلع positive فمصل PCR عشان نتأكد

Test Precautions

الإحتياطات اللازمة لإجراء التحاليل الطبية

الدهون فى الجسم

الصيام لمدة 12 ساعة (تقبل الحالات من 10 - 14 ساعة)

سرعة الترسيب

الصيام من 6 - 8 ساعات (من الأفضل)

السكر الصائم

يشتراط الصيام 8 ساعات (تقبل الحالات من 6 - 10 ساعات)

السكر بعد الأكل

يشتراط إحتساب الساعتين من إبتداء الأكل وبعد أخذ العلاج إذا وجد ولا يسمح بالأكل أو التدخين أثناء الساعتين (يسمح بتناول الماء فقط) كما يرجى الإنتهاء من الأكل خلال 10 دقائق والحضور للمعمل قبل الميعاد بربع ساعة على الأقل

منحنى السكر فى الدم

- تناول نشويات لمدة 3 أيام متتالية بحيث لا تقل الكمية اليومية عن 150 مجم (رغيف عيش ع الأقل)
- يتم عمل المنحنى فى الصباح بعد الصيام 10-14 ساعة
- (المرأة الحامل بعد صيام 8 - 12 ساعة)
- لابد من الإسترخاء (الجلوس) طوال فترة الإختبار (3 ساعات)
- يمتنع التدخين نهائى طوال فترة الإختبار
- تؤخذ عينة صائم وعينة أخرى بعد شرب جرعة جلوكوز يتم تحديدها بناءً على وزن المريض وعينة بعد نصف ساعة وعينة بعد ساعة وعينة بعد ساعتين

عينة البول

أول بول الصباح وبتبول أول جزء فى المرحاض وآخر جزء فى وعاء معقم

البول للحمل

- يفضل أول بول فى الصباح حيث يكون الهرمون أكثر تركيزاً والإقلال من إستهلاك السوائل فى الليلة السابقة حتى لا يخف تركيز الهرمون .
- إذا كانت النتيجة سلبية يقترح عمل تحليل دم نظراً لأنه أكثر حساسية .

3 أيام متتالية تؤخذ عينة البصاق (الكشف عن ميكروب الدرن " السل " / TB)

يفضل فى الصباح وترسل كل عينة إلى المعمل فى نفس اليوم

مزرعة البول

- غسل الأيدى والأعضاء التناسلية جيداً بالماء الدافئ والصابون وغسل مخرج البول بالديتول .
- المريض يعطى العينة الوسطى حيث أنه يفرغ أول كمية فى المراض ثم يجمع العينة الوسطى فى وعاء معقم ثم يكمل الكمية الباقية فى المراض .
- تأكد من إيصال العينة إلى المعمل فى خلال ساعتين على الأكثر حتى لا يموت الميكروب أو يزداد العدد البكتيرى .
- الإمتناع عن المضادات الحيوية لمدة لا تقل عن 48 ساعة قبل التحليل .

جمع البول خلال 24 ساعة

أفرغ المثانة فى دورة المياة وسجل الوقت ثم إجمع كل البول بعد ذلك حتى اليوم التالى فى نفس الميعاد (24 ساعة) واحفظ البول فى الثلاجة لحين إرساله إلى المعمل .

الزلال المتناهى الدقة

ثانى عينة بول صباحية بدون بذل أى مجهود

مزرعة الدم

يفضل أن تؤخذ العينة أثناء إرتفاع درجة الحرارة
وهى عبارة عن عينة من 5 - 10 سم وتوضع فى زجاجة خاصة لمزرعة الدم وترسل إلى المعمل

الحديد ومشتقاته

يفضل الصيام من 6 - 8 ساعات والحضور صباحاً بعد إنتهاء فترة الحيض وقبل العلاج بالحديد أو نقل الدم

مزرعة البراز

يُشترط أن تصل العينة إلى المعمل في خلال ساعتين على الأكثر والإمتناع عن المضادات الحيوية لمدة لا تقل عن 48 ساعة قبل الاختبار
ولا تقبل العينات الواردة في حفاضات الاطفال لأنها تمتص السوائل من العينة والجفاف مما يقتل الميكروبات

الدم الخفي في البراز

قبل الاختبار ب 48 ساعة ، يجب أن يمتنع المريض عن جميع أنواع اللحوم والفجل وأدوية الروماتيزم وأي دواء يحتوى على الإسبرين أو فيتامين أو كورتيزون أو حديد كما لا يسمح بأخذ المليينات

بصاق 3 أيام متتالية

يُشترط عينة أول بصاق في الصباح بعد المضمضة بالماء عدة مرات وقبل الأكل مع مراعاة أن يكون بصاق وليس عينة اللعاب .
أرسل كل عينة منفصلة إلى المعمل في نفس اليوم . يمكن إستنشاق بخار ماء ساخن في الصباح لتسهيل إعطاء العينة

تركيز الأدوية في الدم (الربو والصرع)

- يجب أن يؤخذ الدواء بانتظام لمدة 5 أيام على الأقل بالإضافة إلى عدم وجود قئ أو إسهال لمدة 48 ساعة قبل الإختبار
- يتم أخذ عينة الدم الأولى قبل جرعة الدواء بحد أقصى ساعة من أخذ الدواء والعينة الثانية بعد عدة ساعات من تناول الدواء حسب نوعه

المخدرات ومستويات السيترويد

- يتم وضع البول في وعاء نظيف وجاف ويفضل أن يتم ذلك في المعمل مع وجود شاهد على جمع البول في المستشفى / المعمل في حالات الطب الشرعى أو الفحص لمكافحة المخدرات .
- يجب الحذر الشديد لمنع المريض من تبديل عينته مع عينة أخرى
- في حالة إرسال العينة إلى المعمل يجب إبقاء البول في الثلاجة لمدة لا تزيد عن 48 ساعة أو تجميد البول في الفريزر ثم إرساله إلى المعمل بالتلج

Prostatic Specific Antigen (PSA)

يمتنع المريض 10 أيام قبل إجراء التحليل من إدخال منظار أو قسطرة أو فحص شرجى للبروستاتا

Glycosporine

عدم تناول الموالح والوجبات الدسمة قبل التحليل وعند عمل متابعة يفضل سحب العينة في نفس الفترة من اليوم (صباحاً أو مساءً)

G6PD

يشترط عدم إجراء التحليل بعد نقل الدم أو حدوث انتكاسة إلا بعد مرور شهر على الأقل

Hydroxyprolene

الإمتناع عن اللحوم والجيلاتين لمدة 48 ساعة ثم تجميع البول لمدة 24 ساعة في زجاجة خاصة تحتوى على حامض يتسلمها المريض في المعمل

Helicobacter Pylori جرثومة المعدة

الإمتناع عن المضادات الحيوية ومضادات الحموضة لمدة 5 أيام وصيام 8 ساعات

Valeenyl Mandelic Acid (VMA)

Catecholamine Metabolite That Increase In Pheochromocytoma

الإمتناع لمدة 48 ساعة عن تناول الشاي والقهوة والشيكولاته والفانيليا والعرقسوس والصودا ثم تجميع البول 24 ساعة في زجاجة خاصة بها حامض يتسلمها المريض من المعمل

5-HIAA (serotonin metabolite)

الإمتناع لمدة 48 ساعة عن تناول الأناناس والبرقوق والكيوى والمكسرات والأفوكادو والموز والطماطم ثم تجميع بول 24 ساعة في زجاجة خاصة بها حامض يتسلمها المريض من المعمل

Aldosterone , Renin

تناول الملح بكمية عادية لمدة 3 أيام والنوم أو الحركة مع مجهود قليل لمدة ساعتين في Renin ولمدة 4 ساعات في Aldosterone

**ملحوظة : فى حالة التحاليل التى تتطلب صيام المريض
يمكن شرب الماء فى أى وقت**

- **Diagnosis of DKA (Clinically)**

ABG: metabolic acidosis

Random blood sugar: > 300 mg / dl

Acetone in urine: positive

- **Normal specific gravity of urine :** 1005 – 1030

Fixed specific gravity at **1010** = severe renal damage

- **Increased Bence jones protein in urine:** multiple myeloma

Other rare causes are

(Malignancy / amyloidosis / collagen diseases)

- **Single test to diagnose thyroid disease:** **TSH**

Follow up of response to anti-thyroid drugs by **T3,T4**

- **Hypocalcemia with unionized Ca & normal ionized Ca**

Hypoalbuminemia (because unionized Ca carried on albumin)

- **To check iron stores to diagnose IDA : we do ferritin level**

Ferritin level reflects iron stores which are not affected by other factors

Iron deficiency anemia (IDA): decreased iron & ferritin

Anemia of chronic diseases: decreased iron & normal or increase ferritin

Sidroblastic anemia: increased iron and ferritin

- **Red cell distribution width (RDW)** = 10 – 15 %

Means variation in volume of RBCs

Used mainly to differentiate between IDA & thalassemia

- ✓ **IDA** : Increased RDW (high variation in volume of RBCs)
- ✓ **Thalassemia** : normal RDW (low variation in volume of RBCs)

مرض وراثي يؤثر على كل الخلايا الحمراء بنفس الشكل

- **Widal test** : positive if

- ✓ titre > 1 / 160
- ✓ Rising titre by 4 folds
- ✓ If -ve O Ag : no typhoid
- ✓ If H⁺ antigen is only positive this means old infection or post vaccination.

- **Diagnosis of diabetes insipidus:**

- ✓ **Clinically** :

Polyuria, polydipsia, nocturia

- ✓ **Investigations** :

24 hr urine volume: 3 L / 24 hr (up to 20 L)

Urine specific gravity : low (< 1005)

Urine osmolarity: low (< 600 mosmol / kg)

Serum osmolarity: high (> 300 mosmol / kg)

- ✓ **Others** :

Blood glucose: to exclude DM

Serum electrolyte: to detect hypernatremia if dehydrated & exclude hypercalcemia , hypokalemia as cause of polyuria

Water deprivation test: to confirm diagnosis of DI

ADH: to differentiate between central and nephrogenic DI

Sampling

طبعاً فيه عندنا أكثر من نوع من أنابيب الإختبار وكل أنبوبة ولها تحاليل مخصوصة بها
(1) الأنبوبة ذات الغطاء الأحمر (Red Capped Tube)



- هي أنبوبة جافة تماماً بمعنى تاني لا تحتوى على أى موانع تجلط من أجل الحصول على السيرم (serum)
- **إستخدامها** : بيكون فى الغالب تحاليل كيمياء الدم والهرمونات وتحاليل أخرى زي الـ CRP والفيروسات وغيرها
- حالياً يوجد أنبوبة صفراء (yellow tube) لا تحتوى على أى موانع تجلط برضه بس موجود بداخلها مادة جل وظيفتها بس إنها بتساعد على فصل الـ serum عن الـ blood cells
- ممكن تاخذ من 10 - 2 مل دم وأكثر إستخدامها فى تحاليل الفيروسات
- ويجب عدم رج أو تقليب أو تحرك الدم بعد جمعه بل يترك لمدة 15 دقيقة حتى يتجلط كل الدم

(2) الأنبوبة ذات الغطاء الأخضر (Green Capped Tube)



- الأنبوبة دى بتحتوى على مادة بتمنع التجلط اسمها الـ lithium heparin واختصارها المعروف (LH)
- بستخدمها فى بعض التحاليل زي الـ G6PDH وتحاليل قسم الوراثة الخلوى cytogenetic
- وتصلح طبعا للـ ABG
- بتأخذ 5 مل دم
- وتمزج هذه الأنبوبة بشكل كامل بعد جمع الدم ولكن تمزج بلطف وهدوء

(3) الأنبوبة ذات الغطاء البنفسجى (Lavender Capped Tube)



- الأنبوبة دى بتحتوى على مادة يتمنع التجلط اسمها ال ethylene diamine tatraacetate واختصارها المعروف (EDTA)
- استخدامها بيكون فى تحليل صورة الدم الكاملة (CBC) وتحليل فصائل الدم (blood group) وعينات التوافق (Cross matching) والسكر التراكمى HBA1C
- ممكن تاخذ من 2 - 5 مل دم
- وتمزج هذه الأنبوبة بشكل كامل بعد جمع الدم ولكن تمزج بلطف وهدوء

(4) الأنبوبة ذات الغطاء الأزرق (Blue Capped Tube)



- الأنبوبة دى بتحتوى على مادة اسمها سترات الصوديوم (sodium citrate)
- حيث تكون كمية الدم 9:1 فى حالة قياس عوامل التجلط (2 سترات + 1.8 دم) وتكون 5:1 فى حالة قياس سرعة الترسيب وأعمال بنك الدم
- استخدامها فى قياس عوامل تجلط الدم Coagulation Factors وأشهرها طبعا ال PTT وال PT والفibrinogen factor وال D-dimer
- الأنبوبة دى لازم عينة الدم بتاعتك تكون عند العلامة بالضبط
- عشان تحصل على النتيجة مضبوطة

(5) الأنبوبة ذات الغطاء الرمادى (grey tube)



الأنبوبة دى بتحتوى على مادة

sodium أو potassium oxalate أو Fluoride oxalate

fluoride وذلك لعمل قياس جلوكوز فى الدم لأنه يمنع تغير تركيز

الجلوكوز عن طريق إيقاف إستهلاك خلايا الدم للجلوكوز .

" Learning never exhausts the mind "

- Leonardo da vinci -

Urine analysis sample

• يراعى النظافة التامة لكل المنطقة المحيطة بفتحة الـ urethra

• يفضل أن تؤخذ urine sample فى الصباح فى وعاء معقم وجاف ومحكم الغطاء وذلك بترك الجزء الأول من البول وأخذ العينة من الجزء التالى له (عينة وسطية) وهو ما يسمى بال (clean catch mid stream urine)

• فى حالة القسطرة البولية يفضل عدم أخذ العينة من كيس جمع البول ولكن هتفصل القسطرة بتاعتك عن كيس جمع البول وتقل القسطرة بكلامب لمدة 20 - 15 دقيقة وبعد كدا توصل فيها ودول هتتخلص منهم بعد كدا بتوصل سرنجة جديدة وتسحب البول من خلالها ودا طبعا بعد ما تطهرها بالبيتادين والكحول .

• ضرورة كتابة اسم المريض وعمره ورقم الغرفة على الوعاء المعقم

• ترسل العينة للمعمل فى الحال حيث يتم زرعها فى الحال أو فى خلال ساعة كحد أقصى

Cerebrospinal fluid (CSF) sample

عينة سائل النخاع الشوكي

• يطهر الجلد جيداً بالبيتادين ثم بالكحول

• يجب إرسال عينة السائل الشوكي إلى المعمل فوراً لتحليلها في أقل من نصف ساعة .

• تؤخذ العينة بطريقة معقمة حتى لا يدخل ميكروب إلى الجهاز العصبي المركزي أو تتلوث العينة المأخوذة ويتم سحب العينة بين الفقرات القطنية الرابعة والخامسة في العمود الفقري

• لا تعرض العينة لحرارة الشمس المباشرة أو الحرارة العالية جداً أو المنخفضة جداً نظراً لحساسية البكتيريا المسببة للإلتهاب السحايا للهواء أو البرودة ولا تحفظ عينة المزرعة في الثلاجة بل يجب عمل المزرعة لها مباشرة .

• من الأفضل أن ترسل العينة للمعمل في أنبوتين معقمتين وجافتين على الأقل بغطاء محكم ، الأولى تخصص لعد الخلايا والتحليل الكيميائي والثانية لعمل صبغة الجرام والمزرعة ، ويشترط ألا يكون الأنبوب الأول هو الأنبوب المستخدم للزراعة لإحتمالية تلوث العينة بالبكتيريا الموجود على الجلد .

Blood culture sample

عينة مزرعة الدم

وقت أخذ العينة

- تسحب العينة قبل إعطاء المضاد الحيوى
- يفضل سحب العينة فى الأيام الأولى من الإصابة لأن بعض البكتيريا بيقل عددها فى الدم ويتكون أجسام مضادة بتثبط نمو البكتيريا فى المزارع
- يفضل سحب العينة أثناء أو بعد نوبات القشعريرة والحمى

عدد عينات الدم اللازمة للزراعة

- يفضل أخذ ثلاث عينات خلال 24 ساعة ومن أماكن مختلفة من الجسم وفى أوقات متباعدة وتزرع كل عينة فى عبوتين أحدهما تحضن فى ظروف هوائية والاخرى لا هوائية

حجم العينة المطلوبة

- الشخص البالغ من 10 - 5 مل دم
- حديثى الولادة من 2 - 1 مل دم

نقل العينة

- تنقل زجاجات مزارع الدم مباشرة إلى المعمل
- النتائج فى خلال 7 ايام فى حالات التيفويد
- فى حالة اشتباه وجود ميكروب بطى النمو زى الـ brucella وغيرها يجب كتابة نوع الميكروب المطلوب على ورقة المعمل لان فى الحالة دى بيستمر تحضين المزرعة لمدة 3 - 4 أسابيع قبل تأكيد سلبية المزرعة

Sputum Sample

عينة البصاق

• يفضل جمع العينة فى الصباح الباكر قبل الإفطار

• يجب على المريض المضغضة بالماء والملح ثلاث مرات قبل جمع العينة

• يتم جمع العينة بواسطة السعال العميق فى عبوة معقمة مع مراعاة عدم إخلط البلغم باللعاب

• يجب أن يتراوح حجم عينة البلغم المناسبة للزراعة ما بين ١ - ٣ مل

• يمكن حفظ العينة فى الثلاجة أو نقلها فى صندوق مبرد عند درجة حرارة ٢ - ٨ م لفترة لا تزيد عن ٣ ساعات

• فى حالة اشتباه وجود درن يوصى بفحص عينة بصاق يوميا لمدة ٣ أيام على التوالى وفى هذه الحالة يمكن حفظها فى الثلاجة حتى لا يسمح لنمو البكتريا

فى حالة ان المريض بتاعك فى coma ومركب endotracheal tube وطلب منك عينة بصاق

هتعمل ايه؟؟

هتجهز قسطرة تشفيط جديدة nelaton catheter وهتعمل suction عادى جدا وبعد كدا

هتجهز مشرط جديد وهتقطع الـ tip بتاعت قسطرة التشفيط وتحطها فى وعاء معقم

وتكتب عليها اسم المريض وسنة ورقم الغرفة وتبعتها المعمل .

مسحات الجروح والحروق

طريقة أخذ المسحة

يعقم مكان أخذ العينة بشكل جيد وذلك لتلافي تلوث العينة

يتم أخذ العينة بواسطة مسحة طبية معقمة من عمق مكان الإلتهاب وليس من سطحه

في حالة الإلتهابات المغلقة يتم فتح الإلتهاب بواسطة إبرة معقمة ثم أخذ المسحة بشكل جيد وبطريقة معقمة

طريقة نقل المسحات

يفضل نقل الماسحة مباشرة إلى المختبر ويمكن أن تحفظ في الثلاجة عند درجة حرارة ٢ - ٨ م لفترة لا تزيد عن ساعة واحدة .

العينات المأخوذة بواسطة السحب بواسطة سرنجة يجب أن تغلق بشكل جيد حتى لا يدخل الهواء فيها

" The journey of a thousand miles begins with one step "

- Lao Tzu -

chapter 7

ICU

Procedures

Checklist –

" physicians think they do a lot for a patient
when they give his disease a name "

- Immanuel Kant -

Oropharyngeal Airways (Guedel) Procedure

Uses

Relieve airway obstruction

يخفف من إحتقان مجرى الهواء

Provide short term maintenance of the airway

فتح مجرى الهواء فى فترة قصيرة

Facilitate removal of tracheobronchial secretions

يسهل من عملية إزالة إفرازات المجرى الهوائى

Facilitate artificial ventilation


يسهل من عملية التهوية الصناعية

Prevent damage to the tongue and soft tissue of the mouth


ممكن يمنع أى تلف يحصل للسان و الأغشية الرخوة الموجودة بالفم

Contraindication

Conscious or semiconscious patient : as the insertion will stimulate the gag reflex and cause patient to vomit




Selecting the proper size of the Oropharyngeal airway



It extends from the corner of the mouth to the base of tongue.

Parts of the Oropharyngeal airway



Oropharyngeal Airway Performance Checklist


1. Assess the patient's need for oropharyngeal airway.
2. Wash hands and wear gloves.
3. Place the patient in supine position with head tilt–chin lift or jaw thrust maneuver (in case of head trauma).
4. Suction the patient's oropharynx if there is bloody secretion or other foreign body.
5. Select the appropriate size of the oropharyngeal airway.
6. Hyperoxygenate the patient.
7. Insert the airway through one of these 2 techniques:
 - A . Insert the airway side down into the mouth, as the tip of the airway reaches the posterior wall of the pharynx and rotate the device 180 degree into the proper position.
 - B . Using the tongue depressor: insert the airway right side up to the oropharynx.
8. The distal tip of the airway should lie between the base of the tongue and back of the throat , and the flange of the tube should sit comfortably on the lips.
9. Remove your gloves and wash hands.
10. Documentation (date, time, size of oropharyngeal airway and patient's response).

Nasopharyngeal Airways Procedure


نفس فكرة وإستخدام الـ Oropharyngeal Airway بس الفرق بينهم ان دي بتدخل عن طريق الـ nose مش الـ mouth ولذلك هي more flexible and made of rubber ويتوفر long term maintenance of the airways

إستخدامها أكثر بيكون فى الـ Anesthesia لان المريض لو مركب Oropharyngeal مجرد ما هيبتدى يفوق من البنج هيطرده بالـ tongue إنما الـ Nasopharyngeal صعب إنه يطردها .

Selecting the proper size of the Nasopharyngeal Airway



Parts of the Nasopharyngeal Airway



Nasopharyngeal Airway Performance Checklist

1. Assess the patient's need for nasopharyngeal airway.
2. Wash hands and wear gloves.
3. Inspect for smooth edges of the nares.
4. Lubricate the tip and outer cannula with water soluble lubricant (KY gel).
5. Suction excess secretions from nares.
6. Hyperoxygenate the patient.
7. Gently slide airway into the nostril, guide it medially and downward along the nasal passageway.
8. Check the patency of the airway through:
 - Feel for air movement over the flange.
 - Auscultate air entry bilaterally.
9. Check the correct placement through: holding the patient's mouth open, controlling tongue with a tongue depressor and visualizing the tip of the nasopharyngeal airway behind uvula
10. Secure airway in place.
11. Suction secretions if needed.
12. Reassess your patients respiratory status.
13. Remove gloves and wash hands.
14. Documentation (date, time, size of nasopharyngeal airway and patient's response).

Endotracheal Intubation Procedure

الـ ETT هي أنبوبة طولها يتراوح من 25 - 35 سم


والـ size يتاعها يبقى على حسب الـ inner diameter يتاعها ودا يتراوح من (5 - 10 mm)
يعنى اننا لما بنقول أنبوبة 7 mm يبقى دا معناه الـ inner diameter (القطر الداخلى) يتاعها 7 mm

بالتنسبة للشخص الـ adult أقل حاجة بنستعملها هي 7 mm ويفضل تستعمل 8 mm

لأن لو استعملت أنبوبة أصغر من كذا **Paul Marino** قالك

Smaller tube impede the clearance of secretions and create increased airflow resistance when weaning from the ventilator

معنى انك تكون بتشتغل معانا فى الـ ICU كذا أصبح من الإجبارى عليك انك على الأقل تكون بتعرف بنركبها إزاي



Proper Tube Position بالنسبة للـ

لما الـ patient's head بتكون فى neutral position هتلاقى ان

Tip of ETT should be (3 – 5 cm) above the carina or midway between carina & vocal cord


كلمة neutral position دى معناها ان الـ inferior border of mandible موجود بالضبط

فوق الـ (C5-C6) lower cervical spine ولو المريض اتحرك بمعنى حصل flexion or extension

بالنسبة للـ head and neck دا هيعملك 2 cm displacement of the tip of ETT

لو الـ Carina مش باينه معاك فى الـ Chest X-ray مكانها معروف عند الفقرات الصدرية (T4 – T5)

والصورة دى بتوضح الـ proper position




أكثر مشكلة بتواجهنا مع الأنبوبة هي إن يحصلها migration فى الغالب يكون ناحية الـ Right Mainstem bronchus ودا لأنها Wider, Shorter and More Vertical فسهل إن يحصل فيها Migration على عكس الـ Left Bronchus بتكون الزاوية بتاعتها more sharp فصعب يحصل فيها عملية الـ Endotracheal Migration.

طب وإيه خطورة الـ Migration ؟

قالك Paul Marino

" Selective ventilation of one lung results in progressive atelectasis in the non-ventilated lung "

والصورة دى بتوضح النقطة دى



وعشان نتجنب حدوث الـ Migration دا هنعمل إيه ؟؟

1- ممنوع تطفى الـ tip of ETT إنها تدخل أكثر من 21 cm from the teeth بالنسبة للـ Females

وأكثر من 23 cm from the teeth بالنسبة للـ Males

2- بعد ما تركيبها مباشرة لازم تعمل Chest X-ray وتطفى الـ tip بتاعتك at least 3cm above carina

وتتابعها بالـ Periodic Chest X-ray

Endotracheal Tube Insertion Checklist

1. Assess the patient's respiratory status.
2. Wash hands and wear your gloves.
3. Hyperoxygenate the patient.
4. Suction any visible secretions for better visualization of the vocal cords and clear the airway.
5. Position the patient in Trendelenburg position with the head lower than feet by 15 – 30 degree.
6. Administer sedatives and pre medicate as ordered.
7. Check ETT via inflating the cuff.
8. Lubricate the tube with KY gel.
9. Assist physician during insertion as required.
10. Attempt ventilation through the ETT.
11. Continue ventilation while inflating cuff.
12. Secure the tube in place.
13. Confirm placement through:
 - **Inspection of Bilateral symmetrical chest expansion**
 - **Auscultation of airway Bilaterally**
 - **Chest X-ray**
 - **Pulse oximeter reading**
 - **Water vapor on expiration**
13. Remove gloves and wash hands.
14. Documentation (date, time, ETT " Type and size").

Tracheal Suctioning Procedure

علازين نوضح كذا نقطة لو حبيت تعمل Tracheal suctioning

النقطة الأولى:

أحدث الدراسات دلوقتى قالت ان الـ endotracheal tube الجزء الداخلى بيبقى فيه biofilms of organism واللى لما احنا بنعمل suction القسطرة بتاعتك بتساعد على انها تدخل للـ trachea وبالتالي بتزود فرصة حدوث الـ (ventilator associated pneumonia) VAP وعشان كذا كل الـ guidelines أجمعت على ان الـ suction دلوقتى لايمكن إستعماله كـ routine procedure بمعنى انك مش لازم تعمله لأى حالة ولكن بيستعمل فقط فى حالة ان المريض بتاعك عنده excessive secretion (أى عند الحاجة فقط)

النقطة الثانية:

ودى نقطة متعلقة بالـ saline اللى احنا بنحقنه جوه الـ endotracheal tube قبل التشفيط وفى إعتقادنا ان دا ببسبب عملية التشفيط ولكن فى الحقيقة أحدث guidelines برضه منعت النقطة دى والسبب:

- ان الـ saline اللى انت بتحقنه مش هيدوب الـ secretions ولا حتى هياثر على لزوجتها
- ان الـ saline اللى انت بتحقنه بيساعد على تكوين مستعمرات من البكتريا داخل الـ ETT
- وآخر دراسة قالت ان حقن 5 مل من الـ saline ممكن يعملك مستعمرة بكتيرية مكونة من 300,000 بكتريا وبالتالي بتزود فرصة حدوث الـ VAP ولذلك الـ saline instillation اتمنعت تماماً .

طب ممكن نحقق ايه؟؟!!

- N-acetylcysteine لأن دا ممكن يدوب الـ Secretions عن طريق انه بيكسر الـ Bisulfide Bond الموجودة بين جزيئات الـ secretions وبعضها وبالتالي بيدوب الـ secretions فيسهل خروجها وبالتالي ممكن نجيب أمبولات الاستيل سستاين ونحقنها جوا الـ ETT ولكن مش بشكل يومى واعتمادنا الأساسى على الـ Chest Physiotherapy
- ممكن نحقق كمان Sodium Bicarbonate برضه هتدوب الـ secretions وهتاثر على الـ Organisms Colonization

وأحدث Guidelines دلوقتى فى الـ Infection Control قالت متحقتش أى حاجة (نهائى) فى الـ Endotracheal Tube

مقولى: طب هنعمل ايه لو الـ Secretion عندك Sick ؟ هقولك اعتمد على جلسات البخار والـ Chest Physiotherapy


النقطة الثالثة

القسطرة التي بنسجملها هي الـ Nelaton Catheter قسطرة التشفيط العادية ولكن في حالة الـ Tracheostomy يفضل إنك تعمل الـ Suction باستخدام Foley Catheter أفضل لأن الـ Nelaton بتجرح المريض وهتلاقى عطلول بتطلع معاك Blood في الأول هتبقى فاكر إن دي Secretions موجوده في صدر المريض وانت بتخرجها منه ولكن في الحقيقة لو دقت في لون الدم هتلاقى انه لسه Fresh والسبب هو إن القسطرة بتاعتك بتجرح المريض وبالتالي استعمل الـ Foley Catheter أفضل.

النقطة الرابعة: هنختار مقاس الـ Suction Catheter (SC) إزاي؟؟

فيه عندنا طريقتين :

الطريقة الأولى: ودي بتكون بالشبه بتعتمد على حسب القطر الخارجى لقسطرة التشفيط (Outer Surface of SC) والقطر الداخلى للأنبوبة الحنجرية (Inner Diameter of ETT) بحيث أن النسبة بينهم اللى بنسميها (SC/ETT ratio) تكون بتساوى 50 % يعنى قطر القسطرة نصف قطر الأنبوبة وفيه دراسة اتعملت في سنة 2013 وقالت أن النسبة بينهم ممكن توصل لـ 75 % يعنى (3/4) الأنبوبة وكانت النتائج بتاعتها فعالة جداً.



الطريقة الثانية : ودي لها معادلة بنمشى عليها

$$\text{Size of Suction Catheter (Fr)} = [(\text{ETT size (mm)} - 1) \times 2]$$

يعنى مثلاً لو المريض مركب أنبوبة 8 mm يبقى هنعوض في المعادلة

$$\text{SC} = [(8 - 1) \times 2] = 7 \times 2 = 14 \text{ Fr}$$

يبقى هنستعمل قسطرة خضراء (14 Fr)

النقطة الخامسة :

قبل ما تعمل الـ Suctioning لازم الأول تعمل Hyperoxygenation للمريض بتاعك طب إزاي !!؟

- في حالة انه موجود على الـ Ventilator كل اللي عليك إنك هتضغط على خيار الـ FiO_2 100% .
- ولو المريض مش متوصل على الـ Ventilator يبقى هنا هتستعمل الـ AMBU bag بعد ما توصله بالـ Oxygen Source وتخلي الـ Flow بتاعك 100 % وتعطيه 5 Breaths .

خلي بالك من الـ Hyperoxygenation with 100 % Oxygen في حالات ؟؟

- الـ new born infants لأن لو عرضتهم لأكسجين 100 % لفترة طويلة ممكن يحصلهم retinopathy
- في الـ CCU مرضى الـ Cyanotic Heart Disease لو عرضتهم لأكسجين 100 % لفترة طويلة دا ممكن يعملهم Pulmonary Vascular Dilatation ويقلل الـ Preload to the Left heart side ويعملك Systemic Hypotension

النقطة السادسة :


أثناء عملية الـ Suctioning عينك دايماً على الـ SaO_2 والـ Heart Rate في الـ Cardiac Monitor ولو لقيت ان الـ Saturation بتاعتك وقعت منك في الحالة دي وقف الـ Suction وأعطى 100 % أكسجين للمريض لحد ما الـ Saturation ترجع للطبيعي وبعدها ابقى كمل الـ Suction بتاعك .

وعشان نتجنب النقطة دي خالص




- 1- إختيار المقاس المناسب للقسطرة حسب الـ ETT
- 2- إعطاء المريض 100% أكسجين قبل وبعد التنشيط
- 3- لازم وأنت بتدخل تكون قافل القسطرة بتاعتك ومانع التنشيط
- 4- تشتغل Intermittent Suctioning مش Continuous
- 5- ممنوع تخلي الـ Suction في المرة الواحدة يستمر أكثر من 10 ثواني

Types of suction catheters connector

Standard connector	Thumb control connector	Fingertip control connector
		

Different sizes of suction catheters



Tracheal Suction Performance Checklist

ICU Procedures

1. Assess the patient's need for suctioning such as wheezing, crackles, cyanosis and decreased PaO₂.
2. Wash hands and wear disposable gloves.
3. Position the patient (Supine with head on one side).
4. Turn on suction machine to appropriate negative pressure.

Infants : 50 – 80 mmHg Child and over 75 years : 80 – 120 Adult : 120 – 150 mmHg

5. Open your sterile catheter and connect it to the tube of suction machine.
6. Pour about 100 cc sterile saline into a sterile container.
7. Hyperoxygenate the patient with 100% oxygen.
8. Wear a sterile glove on your dominant hand and clean glove on your non dominant hand.
9. Suction small amount of sterile saline to check the efficacy of your suction device and lubricate the catheter.
10. Insert the suction catheter into trachea gently until resistance is met or the patient cough then pull it back 1 cm.

Infant : 8 – 14 cm Child : 14 – 20 cm Adult : 20 – 24 cm

11. Switch on suction machine.
12. Apply intermittent suctioning.
13. Rotate the catheter gently during suctioning.
14. Don't allow suction to continue more than 10 seconds.
15. Hyperoxygenate the patient.
16. Assess the patient's cardiopulmonary status during suctioning.
17. Flush the catheter between suctioning.
18. Reassess the patient.
19. Remove gloves and wash hands.
20. Documentation [secretions (amount, color & consistency), time and any complications]

Oxygen Therapy Checklist Procedure

ICU Procedures

Oxygen Source عاوزين نوضح كذا نقطة لو هتوصل المريض على

النقطة الأولى: مهم جداً نقطة fill the humidifier وبنملاها بين الـ minimum والـ maximum ويكون بماء مقطر


النقطة الثانية: عاوزين نوضح الـ flow rate بتاع كل device بنستخدمه:

Device		The best FiO ₂	Flow rate
Nasal cannula		24 – 50 %	1 – 6 L/m
Simple face mask		40 – 60 %	5 – 8 L/m
Venturi mask	Blue	24%	2 L/m
	White	28 %	4 L/m
	Orange	31 %	6 L/m
	Yellow	35 %	8 L/m
	Red	40%	10 L/m
	Green	60 %	15 L/m
Non - Rebreathing mask		90 – 100 %	10 – 15 L/m

النقطة الثالثة:

لو هتوصل المريض على 100% أكسجين ييبقى المفروض انه لا يتعدى 6 ساعات لأن كذا ممكن يحصل oxygen toxicity

Simple Face Mask



Nebulizer Face Mask



Venturi Mask



Non - Rebreathing Mask



Nasal Cannula



Oxygen Therapy Performance Checklist

1. Assess patient's signs and symptoms of hypoxemia.
2. Assess ABG and/or pulse Oximeter.
3. Prepare equipment.
4. Wash hands and wear gloves.
5. Explain procedure to the patient.
6. Fill the humidifier reservoir until reach the determined line.
7. Connect flow meter to oxygen source, and check operation of flow meter and humidifier.
8. Attach the oxygen device used (mask, nasal cannula ...etc.) with its connecting tubing to humidifier and flow meter.
9. Turn on the oxygen flow meter to the prescribed flow.
10. Place the oxygen device into the patient's airway according to the type of oxygen device.
11. Simple and Partial Rebreathing Mask:
 - Place mask on patient's mouth and nose then fix and tighten the elastic bands behind the patient's ears.
12. Nasal Cannula:
 - Insert the nasal tips into the nares.
 - Loop the plastic tubes of the cannula over the ears and under the chin, or place elastic band around the head.
 - Gently adjust the plastic side.
13. Non Rebreathing Mask:
 - Check the reservoir bag to be sure it is inflated (distended).
 - Check the mask for leaks.
14. Venturi Face Mask:
 - Choose proper Venturi jet adaptor.
 - Attach one end of connecting tube to Venturi mask jet adaptor.
 - Listen for the "hiss" of the Venturi mask jet.
15. Attach the oxygen tube to the patient's clothes by adhesive tape.
16. Reassess the pulse Oximeter and respiratory status.
17. Remove gloves and wash hands.
18. Documentation (type of device, Flow rate and Spo2 of pulse oximeter).


Nebulization

Nebulizer علوزين نوضح نقطة معينة لو حبيت تعمل جلسة

كل الحالات الموجودة فى الرعاية ممكن تعملها الجلسة بالأكسجين باستثناء حالة واحدة فقط وهى الـ **COPD** الحالة دى لو عملتها الجلسة بالأكسجين هيجصلها **apnea** وممكن تموت ولازم لو هتعملها جلسة بخار تكون بجهاز النوبيليز فقط **طب ليه** ???

خلينا نوضح نقطة فى الـ **Respiratory Physiology** وهى إن السبب إننا بنتنفس مش نقص الأكسجين ولكن زيادة الـ CO_2 لأن نسبته لما بتزيد فى الدم عن المعدل الطبيعى (35 - 45 mmHg) بيحصل عندك **Stimulation** للـ **Respiratory Center** الموجود فى المخ وبالتالي تتحفز الـ **Lung** وتبدي ناخذ **New Breath** ودا فى الشخص الطبيعى ودى بنسميها بالـ **Hypercarbic Drive** يعنى هنا الـ **Respiratory Center** عندك بيشتغل بسبب زيادة نسبة الـ CO_2 .

فى حالة مريض الـ **COPD** نسبة الـ CO_2 فى جسمه بتكون عالية أصلاً وممكن توصل لـ (80 mmHg) والـ **Respiratory Center** بتاعه بيكون خلاص إ تعود على النسبة العالية دى فلو إحنا حبيننا نعمله جلسة بالأكسجين كدا نسبة الـ CO_2 اللى عنده هتقل ونسبة الأكسجين هتزيد وبالتالي مش هيجصل **Stimulation** للـ **Respiratory Center** لانه **Becomes Blind** وأصبح اللى بيعمله **Stimulation** هو وجود الـ **Hypoxia** واللى بنسميها بالـ (**Hypoxic Drive**) بمعنى تانى إن نقص الأكسجين عند المريض دا هو اللى بيعمله **Stimulation** للـ **Respiratory Center** وبيخليه ياخذ نفسه فلو مفيش **Hypoxia** مش هياخذ نفسه ويدخل منك فى **apnea** وبالتالي لازم تعمله جلسة البخار بتاعته بجهاز الـ **Nebulizer** فقط .



Nebulization Performance Checklist

ICU Procedures

1. Assess the patient's vital signs & auscultate his/her chest.
2. Prepare equipment.
3. Wash hands and wear your gloves.
4. Measure the medication precisely with syringe.
5. Explain the procedure to the patient.
6. Position the patient in semi-fowler position.
7. Teach the patient the technique of administration of medication by nebulization
(If Conscious).
8. Place the medication in the nebulizer cup. Place only one medication in the nebulizer cup.
9. Turn on the nebulizer.
10. Position the mouth-piece of nebulizer in the mouth and lips around it or the face mask in case of unconscious patient.
11. Take a deep breath through the mouth.
12. Hold breath for 3-4 seconds at full inspiration .
13. Repeat the cycle until all the medication in the nebulizer has been dispensed or as ordered.
14. Wash the patient's mouth after the treatment is completed.
15. Assist the patient with chest physiotherapy as needed.
16. Discard any medication left in the nebulizer.
17. Wash the mouth piece of the nebulizer & nebulizer cup.
18. Clean the equipment at least once daily.
19. Remove gloves and wash hands.
20. Documentation [medication (name and dose), time and patient's response]

Incentive Spirometry Procedure

هو عبارة عن جهاز يستخدمه to improve lung function وأمنع حدوث الـ atelectasis وخصوصاً المريض اللى متوصل على الـ Mechanical Ventilator بعد الـ Weaning لازم تعمله Rehabilitation قبلستخدم الـ Spirometry .

الـ Spirometry بيخلى المريض بتاعك ياخذ Regularly Deep Breath ودا طبعاً بيفتح الـ Alveoli Sacs ويحافظ عليها . Opened .

يستخدمه كمان فى حالات

- Patients with breathing disorders: COPD (strengthen lung function)
- Patients with respiratory illnesses: Pneumonia (helps keep lungs healthy while sick and move fluid / pus affecting the alveoli sac)
- pre-opt and post-opt patients

قبل وبعد العمليات الجراحية

المفروض المريض يستعمله كام مرة ؟

10 times every 1 to 2 hours while awake

عاوزين نوضح نقطة مهمة ؟

■ لما المريض بياخذ نفس inspiration اللى بيحصل ان الـ lung بيحصلها expansion بتمدد والـ alveoli بتفتح وكل ما يكون الـ inspiration دا deep كل ما الـ alveoli هتفتح أكثر ودا اللى هيعالج الـ atelectasis .
 ■ إنما فى الـ expiration بيحصل عنده recoil to the lung وهتلاقى الـ alveoli بتقل ويحصل collapse .
 ■ وبالتالي دور الـ spirometry إنى أخلى المريض يحط الـ mouth piece فى الـ mouth بتاعه ويأخذ نفسه يعنى يعمل inspiration ويكون deep لان دا اللى هيفتح الـ alveoli (يعنى يشفط مش ينفخ) مش إن أنا أحط الـ mouth piece فى الـ mouth بتاعه وأقوله ينفخ أو يعمل exhalation لأن دى غلطة منتشرة جداً فى مصر كلها .

Incentive Spirometry Performance Checklist

ICU Procedures

1. Assess patient's respiratory status.
2. Wash hands and wear gloves.
3. Explain the procedure to the patient.
4. Position the patient in semi setting or sitting position.
5. Attach flexible tubing to the spirometry's port.
6. Ask the patient to exhale completely.
7. Ask the patient to seal his lips around mouth piece tightly.
8. Ask the patient to inhale deeply and slowly...making sure to keep the indicator within normal range (not too fast or too slow)...Piston will rise.
9. The patient needs to keep inhaling as deep as possible. ...until unable to hold breath any longer and then hold breath for 6 seconds.
10. Exhale slowly and allow piston to fall before repeating again.
11. Ask the patient to repeat 5 – 10 breathes per session at minimum every hour.
12. Return the patient to comfort position.
13. Remove gloves and wash hands.
14. Reassess the patient's respiratory status.
15. Documentation (date, time and session number).


Wrong Ways to use an Incentive Spirometer ?

- Blowing into the device (most devices will not work if this is done).
- Rapidly inhaling and exhaling off of the device and not allowing the piston to completely fall to baseline before repeating.
- Not using it often (less than 2 - 3 times per day).

النفخ فيه



How to Use an Incentive Spirometer



Arterial Puncture Procedure

عاوزين نوضح كذا نقطة لو هتسحب عينه شريانية ABG

النقطة الأولى :

طبعا ممكن نسحبها Radial, Brachial or Femoral أفضل مكان وأقلهم خطورة هو الـ Radial يليه الـ Brachial والـ Femoral .
لو هتسحب من شخص Conscious يبقى الخيار الوحيد اللي عندك هو الـ Radial ولكن لازم قبل ما تسحب تعطى 30 شرطة زيلوكين بسرجه أنسولين Locally أو ترش lidocaine spray عشان حاجتين :
أولاً : العملية دي Painful جداً جداً للمريض فلزام تعطى زيلوكين عشان تعرف تسحب براحتك
ثانياً : انه أصلاً Involuntary يحصل Constriction والـ Flow بتاع الـ Radial Artery هيقل وبالتالي مش هتتعرف تسحب منه ولكن لو أعطيت زيلوكين يحصل Dilatation للشريان وبالتالي الـ Flow هيزيد وبكدا هتسحب براحتك .

النقطة الثانية :

فيه سرنجات مهيمنة جاهزة بنسحب عليها العينه ولكن لو مش موجودة هتهبرن انت وفي الحالة دي هتلاقى أكثر من نوع من الهيبارين زى الهيبارين صوديوم والكالهيبارين وغيره أفضل نوع تستعمله هو الـ Lithium Heparin (الهيبارين ليثيوم) لأنه مش هياثر على نسبة الـ Na^+ , K^+ Serum على عكس مثلاً الهيبارين صوديوم هيزود الـ Serum Na ويعطيك نتيجة غير صحيحة وكذلك الكالهيبارين هيزود الـ Serum K^+ .

النقطة الثالثة :

مهم جداً انك تستعمل Roller Bandage تحت الـ wrist والـ elbow عشان دا هيسهل انك تحس الـ pulse كوبس


النقطة الرابعة :

مهم جداً جداً انك تعمل Compression بعد ما تسحب العينه بتاعتك لمدة 5 - 10 دقائق وخصوصاً لو كانت العينه بتاعتك Femoral وممكن أكثر من 10 دقائق لو المريض ماشى على anti coagulant .


النقطة الخامسة :

هتعرف ازاى العينه بتاعتك Arterial ولا Venous ؟ فيه أكثر من طريقة ؟
اول حاجة هي الـ Flow بتاع الدم لو Arterial هتلاقى فيه Pulsation على عكس الـ Venous Sample هتلاقيك انت اللي بتسحب العينه .
تاني حاجة هي اللون دايماً الـ Arterial Blood بيكون لونه أحمر فاتح إنما الـ Venous Blood بيكون لون الدم غامق والسبب في كذا هو الـ Oxygenated Hb الموجود في الـ Arterial Blood .
ممكن كمان تفرق بينهم عن طريق الـ PaO_2 بعد ما نتيجة العينه تطلع .

Allen's Test



Arterial Puncture Technique



Arterial Puncture Performance Checklist

ICU Procedures

1. Assess factors that influence ABG measurement.
2. Obtain history for any recent surgeries at site of sampling.
3. Wash hands and wear gloves.
4. Explain the procedure and place a roller bandage.
5. Select the puncture site.
6. Perform Allen's test or modified Allen's test (unconscious) in case of radial artery puncture.
7. Position the patient in supine position and position the puncture site:
 - Radial: stabilize it over small rolled towel with dorsi-flexion about 30 degree.
 - Brachial: hyperextended over rolled towel with wrist outward.
 - Femoral: leg slightly outward with flexed knee.
8. Heparinize the syringe and needle.
9. Eject all air bubbles from the syringe.
10. Clean the selected site in circular motion with Betadine.
11. Clean the site with alcohol swab and allow drying.
12. Locate pulsating artery.
13. Stabilize artery and bracketing the area of maximum pulsation with fingertips of free hand.
14. Puncture skin slowly, holding syringe like a pencil, advance slowly with the following angle:
 - Radial and brachial puncture: 30 – 45 degree
 - Femoral: 90 degree angle.
15. Observe the syringe for flash back of arterial blood.
16. If puncture is unsuccessful, withdraw the needle to skin level. Then advance it again.
17. Obtain 1-2 cc of blood.
18. Withdraw the needle while stabilizing barrel of syringe.
19. Apply firm continuous pressure then gauze dressing.
20. Care of the blood sample.
21. Remove gloves and wash hands.
22. Documentation (date, time, site of puncture, patient's FiO_2 and ABG Results).

Arterial Catheter Insertion Procedure

طبيعاً الـ Arterial Catheter غنية عن التعريف

Invasive Blood Pressure (IBP) وبنعرف منها الـ


Indications

Continuous direct BP monitoring (more accurate than sphygmomanometer reading).

in ability to use direct BP monitoring as (Morbid obesity- sever extremity burn).

Frequent arterial blood sampling

اللى يهمنى أكثر هو هنتصرف إزاي لو حصل انك لقيت القراءة بتاعتها أصبحت Dampened



طبعا لا انا ازم تعملها check كل 6 ساعات

■ أناكد ان الـ Pressure bag inflated to 300 mmhg

■ وكم ان الـ Fluid is present in the flush bag

■ وإن الـ Flush system is delivering 3-5 ml / hr ويتغير كل 24 ساعة

لو حصل إنك لقيت الـ **Waveform Becomes Dampened** هتتصرف إزاي ؟

1. Check the arterial line insertion site for catheter reposition.
2. Aspirate and flush the catheter as follows:
 - a. Attach a 10 cc syringe to stopcock closest to the patient.
 - b. Turn stopcock off to flush bag.
 - c. Gently aspirate; if resistance is felt, stop and notify physician for replacement.
 - d. If blood is withdrawn, aspirate 3cc of blood , turn stopcock off to the syringe and discard the aspirated 3 cc blood.
 - e. Return the syringe to stopcock and turn the stopcock off to the patient.
 - f. Squeeze fast – flush device and fill syringe with 2 ml heparinized solution.
 - g. Turn stop cock off to pressure tubing system and open the syringe of the patient
 - h. Gently inject solution from the syringe into the arterial line.

Always monitor extremity distal to insertion site every 12 hour for color, warmth, capillary refill, pulse and pain.

Arterial Catheter Insertion Performance Checklist

1. Assess signs and symptoms that warrant the use of arterial pressure monitoring.
2. Wash hands and wear gloves.
3. Position the patient in comfortable position with adequate exposure and lighting of the insertion site.
4. Perform Allen's or modified Allen's Test.
5. Place a roller band under wrist if you choose the radial artery.
6. Palpate the radial artery pulsation.
7. Assist the physician with the catheter insertion as directed.
8. Once the catheter is positioned, connect high pressure tubing with Luer-lok adaptor to arterial catheter.
9. If dampened attempt to withdraw blood and then flush. Try to reposition the arm, or catheter position may need to be adjusted.
10. Once the catheter is secured in place by physician, apply antimicrobial ointment.
11. Apply transparent dressing.
12. Record date and time of insertion on the dressing, and put a warning sign not for injection
12. Return the patient to comfort position.
13. Discard supplies.
14. Remove your gloves and wash hands.
15. Documentation (date, time, site of insertion, IBP and any complications).

CVP Measurement Procedure

ICU Procedures

عاوزين نوضح كذا نقطة لو حبيت نقيس الـ CVP

النقطة الأولى:

الـ CVP عندنا له 3 Lumens احنا لو هنقيس الـ CVP بنختار الـ Lumen اللى فى النص اللى اسمه Distal واللى لونه فى الغالب بيبقى أصفر أو بنى والسبب فى كذا هو إن الـ inner diameter بتاعه أكبر من الـ 2 Lumens الباقين بمعنى تانى هو أوسع قطر داخلى فيهم وبالتالي الـ Flow بتاعه أسرع ولذلك هو أفضل lumen ممكن نستعمله فى القياس بتاعنا ولو المريض مركب ماهوكر هنقيس من الـ lumen اللى لونه أزرق لنفس السبب.

النقطة الثانية:

بعد ما اخترت الـ Lumen اللى هنقيس منه لازم تعمل Check وتشوف هل هو شغال ولا لأ ناس كثير بتحقق Saline فيه وخلاص ودا مش صح لأن لو فيه Blood Clot موجودة عند الـ Catheter tip وهى اللى عامله Occlusion فى الحالة دى انت كدا عملتها Push ودخلتها للـ Circulation ودى ممكن توصل المريض بتاعك لـ Pulmonary Embolism طب إيه الصح؟

الصح إنك لو هتعمل Check يبقى لازم عن طريق إنك توصل سرنجة 3 سم وتحاول تسحب Blood من الـ Lumen لو مش سحب معاك ولقيته Occluded شوف Lumen غيره إنما ممنوع تعمل Push بالـ Saline أو ممكن تعمل Flush Back Maneuver أفضل عشان تشوف الـ Lumen شغال ولا لأ.




النقطة الثالثة:

عشان نتجنب النقطة الثانية دي ونمنع حدوث الـ occlusion المفروض إن الـ CVP بتاعك بيبقى متوصل
بـ hep saline عشان تعمل flush بعد كل مرة بتعطى فيها medication أو بتقيس الـ CVP
ولو المريض بتاعك عنده مشاكل فى السيولة يبقى ع الأقل خالص N.Saline عادى تعمل بيه Flush بعد كل نواء.

النقطة الرابعة:

الخطوة رقم (7) فى الـ Checklist لما نقول ان المريض بتاعنا بيبقى Flat ده مش معناه انه بيبقى
Zero Position ولكن بيبقى Supine بزاوية 15 - 30 ويمكن تقيسه والمريض Lateral ويمكن تقيسه
يرضه لو المريض نايم على الـ abdomen عادى جدا وفى بعض الحالات زى حالات الـ Open Heart
وحالات الـ Pulmonary Edema وبعض الـ Cardiac Patients الـ CVP لازم تقيسه والمريض Setting
أو Semi Fowler لأن المريض ده مينفعش أصلا انه بيبقى Supine وفى الحالة دي بتتبط الـ Zero Line
بتاعك عند الـ Second Intercostal.



النقطة الخامسة:

هتصرف إزاي لو لقيت عندك Occlusion؟؟
بعض الناس بتجيب الـ guide wire وتدخله جوه الـ lumen عشان تتخلص من الـ Occlusion دا
ودا طبعا خطأ وهي عملك Stroke or Pulmonary Embolism
بعض الناس بتجيب سرنجة وتملاها Saline وتعمل Push جامد للـ Saline عشان تتخلص من الـ Occlusion
ودا طبعا خطأ وهي عملك Stroke or Pulmonary Embolism

طب إيه الصبح؟

زى ما قاله Paul Marino
هتحتاج أمبول Alteplase وده باختصار دواء بيدوب الجلطات المتكونة بالفعل

هنحضره إزاي؟

هنحل الفياال على sterile water اللي بيبقى جاي معاه ونسحب منه 2 مل

هستعمله إزاي؟

- 1- هنسحب 2 مل فقط من الفياال وتحقنة داخل الـ lumen اللي فيها occlusion وتقفلها بعد ما تحقن
- 2- هنستنى لمدة 30 دقيقة وبعدها هنجرب نسحب دم من الـ lumen
- 3- لو سحبنا معاك يبقى خلاص إنما لو مش سحبنا ولقيت إن لسه فيه occlusion هنستنى كمان 90 دقيقة وبعد كذا نحاول تسحب مرة ثانية لو سحبنا معاك خلاص إنما لو مش سحبنا ولقيت إن لسه في occlusion هتحضّر جرعة ثانية من الـ Alteplase وتحقنها داخل الـ lumen وتستنى تاني ساعتين
- 4- لو سحبنا معاك هتسحب 5 مل دم عشان تعمل remove of drug solution وأى بقايا للـ blood clot اللي كانت موجودة
- 5- لو جربت كل دا ولسه الـ occlusion موجود بيبقى consider انك تبلغ عشان نغير الـ CVC

النقطة السادسة:

هل الصح إنى أقيس الـ CVP فى جود الـ PEEP وأطرح ولا أفصل الفنت خالص وأخذ القياس؟؟

- لو المريض بتاعك على A/C mode or CMV mode مينفعش تفصله من على الفنت أساساً عشان تقيس الـ CVP لأن الـ Patient مش هياخد نفسه ولكن هتقيس عادى وبعد كدا تطرح قيمة الـ PEEP.
- إذا كان المريض بتاعك يقدر ياخد Spontaneous Breath زى مثلاً SIMV, CPAP, PSV... فى الحالة دى تقدر تفصل الفنت خالص وتقيس براحتك وبعد ما تخلص توصله تانى.

وعموماً سواء أنت هتقيس الـ CVP وتطرح منه قيمة الـ PEEP أو سواء أنت فصلت الـ Ventilator خالص وأنت بتقيس مش هتفرق معاك فى حاجة وهتعطيك نفس القراءة

النقطة السابعة:

قراءة الـ CVP مش رقم واحد وإنما هى Range يعنى لازم ياخذ الرقمين اللى مستوى المحلول بتاعك واقف بينهم مثال : قراءة مريض ما (10:11) أو (5:6).

CVP Measurement Performance Checklist

ICU Procedures

1. Assess the patient's respiratory and cardiac status.
2. Wash hands and wear gloves.
3. Select the appropriate CVC lumen.
4. Begin the IV solution such as normal saline or ringer.
5. Close the stopcock in the direction of the patient.
6. Allow the solution to pass via the manometer line.
7. Check the patency of the catheter and lumen through flush back or using a syringe.
8. Positioning the patient in an appropriate position.
9. If Flat: Put the manometer at the mid axillary's line of the patient (fifth intercostal space).
Folwers or Semi Folwers: Put the manometer at the mid axillary's line of the patient (second intercostal space).
10. Close the stopcock in the direction of the solution.
11. Take the CVP reading when fluid stop fluctuate. (normal 5-15 cmHg).
12. Begin an I.V solution such as normal saline to flush the catheter or hep saline better if not contraindicated.
13. Put the patient in comfort position.
14. Remove gloves and wash hands.
15. Documentation (Date, Time, CVP reading and catheter insertion site).

Cardiac Monitor

طبعاً الـ Cardiac Monitor جهاز غنى عن التعريف وهو أساس الرعاية المركزة ومن خلاله بنقدر نعرف مؤشرات كثيرة خاصة بالمريض



أول رقم نلاحظه هو الرقم اللى مكتوب بالأخضر واللى بيمثل الـ Heart Rate بتاع المريض مش بس يهمنى الرقم اللى يهمنى أكثر هو شكل الـ Waves ولازم اللى يكون قاعد قدام الـ Monitor يكون عارف كويس أوى ان فيه عندنا Shockable Rhythm and Non Shockable Rhythm يبقى فاهم يعنى ايه (Vtach) Ventricular Tachycardia وياه (VF) Ventricular Fibrillation وياه الـ (AF) Atrial Fibrillation وغيرها وإزاي يتعرف عليهم.


وعشان الرقم دا يبقى صحيح والـ Waves تكون فعلاً حقيقية لازم توصيل الإلكترود بتاعتك بكون صح طب إزاي؟؟
فيه عندنا خمسة Leads

White	RA	Right Arm Lead
Green	RL	Right Leg Lead
Black	LA	Left Arm Lead
Red	LL	Left Leg Lead
Brown	V1	Chest (V1)

Connecting Cardiac Monitor Checklist

ICU Procedures

1. Wash hands and wear gloves.
2. Prepare the patients skin at sites of electrodes application.
3. Keep patient's skin dry.
4. Place electrodes on the patients.
5. Check cables and lead wires for fraying, broken wires or discoloration.
6. Plug the lead wires into the patient's cable.
7. Plug the patient's cable into monitor.
8. Connect electrodes lead wires, then connect electrodes to patients chest.
9. Turn on the monitor.
10. Adjust the monitor alarms and settings.
11. Record ECG strip from the monitor.
12. Discard the used items.
13. Remove gloves and wash hands.
14. Documentation (heart rate, rhythm and any dysrhythmia).



Pulse Oximeter

الأكسجين بيبقى موجود في الدم في صورتين إما Dissolved في الـ Plasma وإما يكون Bound to Hemoglobin وساعتها بنسمى الهيموجلوبين دا Oxyhemoglobin (Functional) لان فيه هيموجلوبين تاني بيبقى مرتبط بالـ CO_2 بنسميه Carboxyhemoglobin.

فيه عندنا PaO_2 اللي هي Partial Pressure of Oxygen Dissolved in Arterial Blood يعني بيحسب نسبة الأكسجين اللي Dissolved في الدم.



وفيه عندنا SaO_2 ودي بتحسب percent of Saturation of O_2 Bound to Hemoglobin in Arterial Blood يعني بيحسب نسبة الأكسجين اللي مرتبطة بالـ Hemoglobin واللي لما بنقيسها بالـ Pulse Oximeter بنسميها SpO_2 .

طب إيه فكرة الـ Pulse Oximeter؟؟

الـ Pulse Oximeter بيتكون من Probe اللي بتوصله على الجسم سواء الـ Finger أو غير و Microprocessor ودا موجود داخل الـ Monitor .

الـ Probe دا بقى بيتكون من Photo Detector ومعه 2 Lights Emitting Diode ودول مصدر الضوء الأحمر اللي بتشوفه دا ضوء بيبقى له طول موجي معين بيقدر أنه يعدى من خلال الأنسجة ويحصله absorption. عن طريق الـ Hemoglobin واللي بيحسب كمية الضوء اللي امتصت دي هو الـ Photo Detector وبعد كدا بيتترجمها الـ Microprocessor الموجود في الـ Monitor ويحسبك نسبة الأكسجين المرتبط بالهيموجلوبين اللي بنسميها SpO_2 .

أفضل أماكن توصيل الـ Probe هي الـ Ear Lobes, Fingers, Feet, Cheeks, Nose and Tongue بالنسبة للشخص الـ Adult ممكن تحط الـ الكترود في أي ناحية من الجسم سواء اليمين أو الشم إنما في الأطفال يفضل دائما الـ right upper arm الـ possibility إن الطفل دا يكون عند Patent Ductus Arteriosus بيكون الدم اللي بيروح الـ Right Arm هو Least Diluted by Shunt ويحتوى على أكثر كمية Oxyhemoglobin وبالتالي أفضل نتيجة.



Connecting Pulse Oximeter Performance Checklist

1. Assess patient's capillary refill, arterial pulse and skin temperature.
2. Assess pulse oximeter sensor size and efficiency.
3. Wash hands and wear your gloves.
4. Clean the selected sensor site (usually index finger) and remove fake fingernail and nail polish.
5. Insert Oximeter cable into the monitor.
6. Apply the sensor to the selected site appropriately (place the transducer "photo detector" probe over the patient's finger so the light beams and sensor oppose each other).
7. Connect the sensor into the oximeter cable.
8. Set saturation alarms.
9. Remove gloves and wash hands.
10. Document the value of SpO_2 frequently.

مهم جداً عشان تكون القراءة صحيحة إن الـ Temperature بتاع الـ Part اللي انت موصل عليه الـ Probe تكون Normal ولو حصل انك مثلاً موصلة على الـ Finger ولقيت المريض إيده ساقعة أو كذا ممكن تدفيتها بقطن أو تغطيها بأى حاجة.


وباريت تبعد عن الناحية اللي انت موصل عليها الـ Cuff بتاع الـ Blood Pressure.


Capnograph

الـ Capnograph هو جهاز يستخدم لقياس كمية الـ Carbon Dioxide الموجودة في الـ Patient's Breath الـ End - Tidal Carbon Dioxide (ETCO₂) Monitoring أو Capnometry مسمى منها وله أكثر من مسمى منها

طب إليه فكرة الـ Capnograph؟؟

هو عبارة عن Sensor ومتوصل على الـ Processor الـ Sensor دا بيتكون من Infrared Source وقصاده بالضبط Infrared Detector . الأشعة تحت الحمراء بتخرج من الـ Infrared Source ويتعدى على الـ CO₂ بيحصلها Absorption والمتبقى منها بيستقبله الـ Detector وبالتالي الـ Processor بيحسب قيمتها . وبالتالي لو زاد الإمتصاص هتقل كمية الـ Infrared اللي هيستقبلها الـ Detector يبقى دا معناه ان الـ CO₂ على والعكس صحيح .





Phase 1	Baseline	This is the baseline. Since no CO ₂ is going out when a patient is breathing in, the baseline is usually zero.
Phase 2	The beginning of exhalation (rise)	CO ₂ begins to travel from the alveoli through the anatomical dead space of the airway causing a rapid rise in the graph (so it measures the exhaled CO ₂ from the alveoli mixed with the gas that was in the dead space. This part of the graph goes up as the more concentrated CO ₂ gases from lower in the lungs rise up past the sensor).
Phase 3	Plateau	The sensor is receiving the CO ₂ -rich gas that was in the alveoli, which is a fairly stable amount, the graph levels off into a plateau. The measurement at the end of the tide of respiration, the peak measurement at the end of phase 3, is the EtCO ₂ reading.



the patient inhales again, bringing clear air past the sensor, dropping the graph back down to zero to start over again at phase 1.


Connecting Capnograph Performance Checklist

1. Assess patient's vital signs and breath sound.
2. Wash hands and wear gloves.
3. Assess Capnograph for proper connections and proper functioning.
4. Perform routine calibration through pressing the calibration button on cardiac monitor.
5. Connect the airway adaptor to endotracheal tube or tracheostomy tube and Capnography.
6. Connect the Capnography sensor to cardiac monitor.
7. Ensure proper function (PETCO₂ wave form and value observed).
8. Set Capnograph alarms.
9. Remove gloves and wash hands.
10. Document the PETCO₂ frequently.

Bispectral Index Checklist (Bis)

دا زيه زى ال Pulse Oximeter وال Capnograph عبارة عن Extension بيتوصل بال Cardiac Monitor وهو عبارة عن مجموعة Electrodes خاصة بنوصلها على ال Forehead بتاع ال Patient.





بنستخدمه عشان نعرف منه الـ Depth of Anesthesia or Sedation
وأعرف هل الـ Patient بتاعى Regaining Consciousness or Not

طب ايه فكرته؟؟


الـ Electrodes اللي بنوصلها على الـ Patient's Forehead بتعمل Analysis للـ EEG يعنى بتحلل كهرباء
المخ ومن خلالها بيظهر رقم على الـ Cardiac Monitor بعرف من خلاله الـ Degree of Alertness.

90 - 100	Awaken
70 - 90	Light to Moderate Sedation
60 - 70	Superficial Anesthesia
45 - 60	Adequate Anesthesia
0 - 45	Deep Anesthesia

الـ target بتاعنا ان المريض يكون Less Than 60


والسؤال دلوقتى هو ما مدى مصداقيته؟

هو للأسف بيتأثر بعوامل كتيرة زي لو الـ Patient بتاعك عنده HyperorHypothermia
أو لو عنده Head Trauma أو حتى لو عنده Hypovolemia وكل دا بيأثر على الـ Values بتاعتك.



Electrocardiogram (ECG)

عاوزين نوضح كذا نقطة لو حبيت تعمل ECG (Electro Cardio Gram)



النقطة الأولى: طبعا بتخلي المريض بتاعك Relaxed

بتشيل أى Jewelry لابسها أو أى Metal Object

ميلمسش الـ bed side rails ولو شعر كثيف يبقى هتعمله shaving

النقطة الثانية: أماكن الـ chest Leads

V₁: Fourth intercostal space right to sternum

V₂: Fourth intercostal space left to sternum

V₃: Between V₂ and V₄

V₄: Left fifth intercostal space mid clavicular line

V₅: Left fifth intercostal space in the anterior axillary line

V₆: Left fifth intercostal space in the mid axillary line

at the same horizontal line

Left to sternum

طب لو الحالة female هل هتخط الـ ECG فوق الـ breast ولا هنرفع الـ breast ونحطهم تحته؟؟

الاجابة: According to the age فلو كانت هذه الـ Female وصلت لسن الياس (Menopause)


This is not a breast دا مش برست وممكن تحط الـ ECG فوقه عادى جداً مش هياثر معاك فى أى حاجة

إنما لو كانت الست دى موصلتش لسن الياس وخصوصاً لو كانت بترضع أطفال (Lactating) أصبح كذا

لازم نرفع الـ Breast وتوصل الـ ECG تحته طب ليه؟؟ لأن اللبن اللى موجود فى الـ Breast دا هيعمل

Effusion ويخلي الـ ECG بتاعك Low Voltage

ICU Procedures



النقطة الثالثة: أماكن الـ Limb leads

طبعاً معروفة بالألوان لأن الألوان دى ثابتة فى العالم كله

Green: Left leg

Yellow: Left arm

Red: Right arm

Black: Right leg

ممکن تبديل الأسود مع الأحمر ؟؟ أه عادى مفیش مشكلة ومفیش حاجة هتحصل
إنما مش ممكن أبداً تبديل الأحمر مع الأصفر كدا الـ ECG بتاعك هيبقى مقلوب
وغلط .

طب لو المريض عامل بتر (amputation) أو مثلاً متجيبس أو عنده Burn هتخط الـ Lead بتاعك فين ؟؟
الإجابة على أقرب نقطة من الشريان الرئيسى فلو الـ ankle مش متاح تجرب فوق الـ knee مباشرة
طب لو عامل بتر كامل مثلاً فى الحالة دى هتخط إلكترود على الـ femoral وتوصل سلك الجهاز بيه وخلص

عندنا Lead I – Lead II – Lead III بنسميهم Bipolar Limb Leads ودا لأنهم بيقيسوا الكهرباء فى نقطتين
إنما avR – avL – avF دول بنسميهم Unipolar Leads لأنهم بيقيسوا الكهرباء فى نقطة واحدة بس

" The best preparation for tomorrow is doing your best today "

- H.Jackson Brown, Jr -

ECG Performance Checklist

1. Assess the patient for any alternation in cardiac status.
2. Wash hands and wear your gloves.
3. Ask the patient to remove any metals, jewelry, not to talk and relax.
4. Put the patient in supine position and not touch the bed side rails or foot board.
5. Expose only the necessary parts of arms, legs and chest.
6. Shave chest area if needed.

7. Identify the Lead Sites :

- Apply a small amount of gel on the electrodes.
- Strap electrodes around arm about 5 cm above the (wrist, ankle) with the plate of lead being on the inward surface.

Green : left leg
 Yellow : left arm
 Red : right arm
 Black : right leg

8. Identify chest leads sites:

Apply small amount of gel to each electrode:

V₁ : Fourth intercostal space right to sternum

V₂ : Fourth intercostal space left to sternum

V₃ : Between V₂ and V₄



V₄ : Left fifth intercostal space mid clavicular line

V₅ : Left fifth intercostal space in the anterior axillary line

V₆ : Left fifth intercostal space in the mid axillary line

9. Turn the machine on to begin moving the paper.
10. Record each limb lead for 3 – 6 seconds.
11. Assess quality of the tracing.
12. Disconnect the electrode and clean the gel off the patients using dry cotton.
13. Remove gloves and wash hands.
14. Record the patient's name, age and diagnosis on your ECG strip.
15. Save the ECG strip on patient's file.

Electrocardiogram (ECG)



CPR Checklist

عازرين نوضح كذا نقطة لو هنشغل (CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation)

النقطة الأولى :

قبل ما تشغل مهم جداً جداً إننا نحط الـ Backboard تحت المريض النقطة دي لها تأثير فعال جداً
فى الـ Chest Compression.

النقطة الثانية :

وأنت شغال Chest Compression مهم جداً الـ Posture بتاعك بمعنى الـ Elbow بتاعك Extended
مش Flexed والـ Waist بتاعك هو اللى بيتحرك مش الـ Shoulders.

النقطة الثالثة :

لازم تكون فاهم اننا بنعطى Adrenaline بعد 2 Cycles وبيبقى أمبول كل 3 - 5 دقائق على أمل ان المريض
بتاعك يقلب بـ Vtach or VF اللى هما Shockable Rhythm فنعطى الـ Shock بتاعتنا فيرجع مرة ثانية
لازم تكون فاهم اننا بنعطى Sodium Bicarbonate لأن سبب الـ Arrest هو الـ Acidosis أو الـ Acidemia
وبالتالى أنا ببعطى بيكارب عشان أعادل الحامضية دي .

بالنسبة للـ Atropine خلاص أحدث الـ Guidelines مش بتستخدمه فى حالات الـ Arrest

النقطة الرابعة :


حالات الـ No CPR زى مثلا حالة الـ GCS بتاعها 3 لمدة 5 أيام الحالات دي مش بنشتغل عليها
ولكن **we just leave him die in peace** وهتلاقينا بنبتدى نقلل الـ Antibiotics الغالية زى الميرونام
والتينام ونعطى أدوية أرخص شوية عشان نقلل الـ Cost على أهل المريض وبنكتب عليه (DNR).

" In the successful resuscitation of the arrested patient,
you have achieved your greatest victory "

- M.H.Eid -


BLS Healthcare Provider Adult Cardiac Arrest Algorithm—2015 Update

ICU Procedures




BLS Healthcare Provider Adult Cardiac Arrest Algorithm—2015 Update

ICU Procedures



Adult Cardiac Arrest Algorithm—2015 Update

ICU Procedures



CPR Quality

- Push hard (at least 2 inches [5 cm]) and fast (100-125/min) and allow complete chest recoil.
- Minimize interruptions in compressions.
- Avoid excessive ventilation.
- Rotate compressor every 2 minutes, or sooner if fatigued.
- If no advanced airway, 30:2 compression-ventilation ratio.
- Quantitative waveform capnography
 - If PETCO₂ <10 mm Hg, attempt to improve CPR quality.
- Intra-arterial pressure
 - If relaxation phase (diastolic) pressure <20 mm Hg, attempt to improve CPR quality.

Shock Energy for Defibrillation

- Biphasic: Manufacturer recommendation (eg, initial dose of 120-200 J); if unknown, use maximum available. Second and subsequent doses should be equivalent, and higher doses may be considered.
- Monophasic: 360 J

Drug Therapy

- Epinephrine IV/IO dose: 1 mg every 3-5 minutes
- Amiodarone IV/IO dose: First dose: 300 mg bolus. Second dose: 150 mg.

Advanced Airway

- Endotracheal intubation or supraglottic advanced airway
- Waveform capnography or capnometry to confirm and monitor ET tube placement
- Once advanced airway in place, give 1 breath every 6 seconds (10 breaths/min) with continuous chest compressions

Return of Spontaneous Circulation (ROSC)


- Pulse and blood pressure
- Abrupt sustained increase in PETCO₂ (typically >40 mm Hg)
- Spontaneous arterial pressure waves with intra-arterial monitoring

Reversible Causes

- Hypovolemia
- Hypoxia
- Hydrogen ion (acidosis)
- Hypo-/hyperkalemia
- Hypothermia
- Tension pneumothorax
- Tamponade, cardiac
- Toxins
- Thrombosis, pulmonary
- Thrombosis, coronary

Adult Immediate Post-Cardiac Arrest Care Algorithm—2015 Update

ICU Procedures



Doses/Details

Ventilation/oxygenation:
Avoid excessive ventilation. Start at 10 breaths/min and titrate to target PETCO₂ of 35-40 mm Hg. When feasible, titrate FIO₂ to minimum necessary to achieve SpO₂ ≥94%.

IV bolus:
Approximately 1-2 L normal saline or lactated Ringer's

Epinephrine IV infusion:
0.1-0.5 mcg/kg per minute (in 70-kg adult: 7-35 mcg per minute)

Dopamine IV infusion:
5-10 mcg/kg per minute

Norepinephrine IV infusion:
0.1-0.5 mcg/kg per minute (in 70-kg adult: 7-35 mcg per minute)

Reversible Causes

- Hypovolemia
- Hypoxia
- Hydrogen ion (acidosis)
- Hypo-/hyperkalemia
- Hypothermia
- Tension pneumothorax
- Tamponade, cardiac
- Toxins
- Thrombosis, pulmonary
- Thrombosis, coronary

Pericardial Shock


عاوزين نوضح كذا نقطة لو هنعطى pericardial Shock (DC Shock)

النقطة الأولى:



من اسمها D/C shock هي عبارة عن حاجتين :

١- "D" اختصار Defibrillation ودي معناها ان أنا حصل عندي Cardiac Arrest يعني لو جيت اشوف ال Pulse مش هلاقي Pulse (القلب فيه كهرباء كثير ولكن مش بيضخ دم) فلازم أعطى Defibrillatory Shock بقيمة كبيرة (2 joule/kg) ممكن توصل معاك 360 جول عشان أخلى القلب يرجع يضح بصورة طبيعية .

وبالتالى لازم تعرف أن فيه عندنا Shockable Rhythm ودي باختصار لازم تعطيهها Shock عشان ترجع معاك ودي بتشمل:

Pulseless Ventricular Tachycardia (Vtach)	
Ventricular fibrillation (VF) سواء كانت fine or coarse	

ولازم تعرف برضه أن فيه عندنا Non-Shockable Rhythm ودي باختصار لازم تشتغل CPR الأول ومتعطيش Shock إلا لو قلبت معاك بحاجة Shockable ودي بتشمل:

A systole (absence of electrical and mechanical activity)	
Pulseless electrical activity (PEA) من اسمها فيه كهرباء بس مفيش pulse ودي بنشوفها مع أى rhythm عادى ولكن مفيش معاه pulse	Pulseless Electrical Activity (PEA)  IF NO PULSE WITH THIS RHYTHM? Note that PEA can look like any rhythm (any organized electrical activity), but if no pulse it is PEA

النقطة الثانية

- "C" اختصار Cardioversion ودى القلب عندى بيكون شغال ولو حسيت الـ pulse هيكون موجود ولكن بصورة غير منتظمة فانا هعطي Cardioversion Shock بقيمة صغيرة لا تتعدى 50 - 100 جول بحيث نرجع القلب يشتغل بصورة منتظمة.


والـ Dysrhythmia دى يا إما هتكون Stable فعلاجها بيكون بأدوية زى الـ Amiodarone والاسم التجارى منه هو الـ Cordarone بنعطى منه Loading dose and then Maintenance Dose أو إن الـ Dysrhythmia دى تكون Unstable وعلاجها بيتم على مرحلتين :

الأولى: بعطي Sedation وفى نفس الوقت يعمل Retrograde Amnesia زى

الـ Midazolam (Dormicum) - Propofol

الثانية: هى انى أعطى الـ Shock بتاعتى بشحنة كهربية بسيطة لا تتعدى 50 جول .

وأمثلتها كتير أشهرها :

Supraventricular tachycardia (SVT)	
Atrial Flutter	
Atrial Fibrillation	
Unstable Ventricular tachycardia with pulse	

مهم جدا قبل ما نعطى shock

- أن المريض يكون صايم ع الاقل 8 ساعات .
- نوقف الـ Digitalis قبلها ب 48 ساعة .
- ولازم نشغل خاصية الـ Synchronization قبل الـ Shock .
- أو عم، تنسى الـ KY gel وإلا هتسبب حرق للمريض بتاعك .

Pericardial Shock Performance Checklist

1. Wear gloves and remove all metallic objects from the patient and dentures.
2. Place a back board under the patient.
3. Bring crush cart to bed.
4. Prepare paddles with proper conductive agent (gel).
5. Place one paddle at the heart's apex just to the left of the nipple in the midaxillary line. Place the other paddle just below the right clavicle to the right of the sternum.
6. Place the synchronizer switch off and charge defibrillator paddle as prescribed.
7. Apply suitable pressure to each paddle against the chest wall.
8. State "All clear" and usually verify that all personnel are clear of contact with patient bed and equipment.
9. Depress both buttons on the paddles simultaneously and hold until defibrillator fires.
10. Assess for the presence of a pulse and observe for conversion of the dysrhythmias.
11. If unsuccessful, immediately charge paddles to 200 to 300 J.
12. If second attempt is unsuccessful immediately charge paddles to 360 J.
13. If third attempt is unsuccessful initiate ACLS.
14. Reassess the patient's pulse.
15. Assess the patient's ECG rhythm on cardiac monitor.
16. Clean defibrillator.
17. Discard supplies.
18. Remove your gloves and wash hands.
19. Documentation.

Blood Transfusion Procedure

تعتبر عملية الـ Blood Transfusion من أخطر الـ Procedures اللى بنعملها فى الـ ICU

وطبعا العملية دى محتاجة Very Close Observation بحيث لو حصل أى Reaction تلحق تتصرف

طبعا الـ Packed RBCs بتكون بطينة جدا ولازم تمشى معاها محلول بحيث انه يسرع الـ Rate بتاعها شوية لو هتمشى محلول يفضل طبعا الـ Normal Saline لانه مش هيتفاعل مع الدم على عكس مثلا الـ Glucose بيعمل Hemolysis of the RBCs والـ Ringer's الكالسيوم اللى فيه بيتفاعل مع المادة المانعة للتجلط الموجودة فى كيس الدم وده ممكن يسبب تجلط الدم ويتوصلهم هما الاتنين فى نفس اللاباين بإستخدام Stopcock (3 way) وبتنظبطهم بحيث يكون أقل معدل من الملح مع أعلى معدل من الدم .

أول 20 دقيقة لازم يكون المعدل بتاعك بطيء جدا وتعمل Close Observation بعدها ممكن تزود المعدل شوية

بس برضه Still Slow

طبعا لالا لازم تحفظ الـ Signs Of Transfusion Reaction ودى بتشمل

Headache (First Sign)

Back Pain (Second One)

Nausea and Shortness of Breath

Fever and Chills

Pain or Burning Sensation at the Transfusion Site

Swelling and A large Bruise at the Transfusion Site


بعض الدول زى ألمانيا إجبارى بعد ما تعطى كيس الدم حتى لو مش حصل معاك Transfusion Reaction تحتفظ بفارغ كيس الدم بعدها لمدة 24 ساعة وبعد كدا تتخلص منه

Blood Transfusion Performance Checklist

1. Wash hands and wear gloves.
2. Prepare equipment.
3. Warm up the blood bag to a suitable temperature before giving it to your patient.
4. Check the blood bag for expiration date and any gas bubbles.
5. Compare the patients name, number, blood group and Rh Incompatibility.
6. Measure the patient's vital signs before transfusion.
7. Insert IV line in a normal saline bag and blood transfusion set in the blood bag.
8. Hang both bags on IV pole and connect them together into the same line using 3 way stopcock in case of Packed RBCs.
9. Start infusion from both solutions by adjusting the slowest possible drip of saline with the highest possible drip of Blood.
10. Adjust the flow rate at about 20 drop per minute for the first 15 minutes.
11. Stay with the patient for the first 15 – 20 minutes, and monitor signs & symptoms of transfusion reaction.
12. If no signs of reaction appear within 15 minutes, adjust the flow clamp to the ordered infusion rate.
13. Monitor the patient's vital signs throughout the transfusion procedure.
14. After completing the transfusion, put on gloves and remove the used infusion equipment and dispose it.
15. Continue monitor the patient closely for signs of reaction for 2 – 6 hours later.
16. Documentation (date, time, blood group, flow rate, and any reaction appears).

Blood group	Gives to these groups	Receive from these groups
O ⁻	All	O ⁻ only
O ⁺	AB ⁺ , A ⁺ , B ⁺ , O ⁺	O ⁻ and O ⁺
A ⁻	AB ⁻ , AB ⁺ , A ⁺ , A ⁻	O ⁻ and A ⁻
A ⁺	AB ⁺ and A ⁺	O ⁻ , O ⁺ , A ⁻ , A ⁺
B ⁻	B ⁻ , B ⁺ , AB ⁻ , AB ⁺	O ⁻ and B ⁻
B ⁺	B ⁺ and AB ⁺	O ⁻ , O ⁺ , B ⁻ , B ⁺
AB ⁻	AB ⁻ and AB ⁺	O ⁻ , A ⁻ , B ⁻ , AB ⁻
AB ⁺	AB ⁺ only	All

الكلام ده ينفع فى حالة ان المريض عنده Massive Blood Loss وانت محتاج تعوضة بسرعة تامة أما الصح ان كل Blood Group تعطى لمثلها فقط .



Blood Transfusion

NGT Insertion Procedure

عاورين نوضح كذا نقطة لو هنركب NGT (Naso Gastric Tube)

النقطة الأولى :

طبعا فى كل الحالات بتتركب من ال nose عادى بإستثناء حالة واحدة فقط وهى لو المريض بتاعك عنده basal skull Fracture أو ممكن نقول لو عنده head trauma عموماً فى الحالة دى لازم تتركب oral ومنوع منعاً باتاً إنها تتركب nasal .

النقطة الثانية :

أحيانا بنلاقى مشكلة وهى إن المريض بتاعنا ممكن يكون agitated وصعب تركيبها وفى الحالة دى ممكن نتصرف كالتالى :

- قبل ما نستعمل الرايل ممكن نحفظها فى الثلاجة لمدة 15 - 10 دقيقة بحيث انها تكون rigid شوية لما نحاول نركبها وبالتالي يبقى سهل تركيبها .
- ممكن تستعمل oro-pharyngeal airway عشان نمسك بيه ال tongue ونمنعه من الحركة .
- ممكن نعمل جلسة نوبيلزر ب 3 - 5 سم زيلوكين ودا هيخدر ال tongue ويسهل تركيبها

النقطة الثالثة :

حدد مقاس الطول اللى هتدخله للمريض لو طفل عن طريق انك تقيس المسافة من ال nose لل earlobe ومنها لل xiphoid process ولو adult هتقيس لحد ال midpoint بين ال xiphoid وال umbilicus وتحدد المقاس بتاعك بعلامة

النقطة الرابعة :

المريض بتاعك لازم يكون sitting position وأهم حاجة ال head تكون tilted forward عشان تكون قافل ال airway وتقل فرصة دخول ال tube لل Trachea .
وانت بتدخلها لو حصل Resistance لازم ترجع متكلمش .

Ryle's tube different head types

Funnel head	Capped head
	

Ryle's tube sizes

6FG	Light Green	8FG	Blue	10FG	Black
12FG	White	14FG	Green	16FG	Orange
18FG	Red	20FG	Yellow	22FG	Violet
24FG	Light Blue				







NGT Insertion performance Checklist

1. Assess the patient's need for nasogastric tube insertion.
2. Wash hands and wear gloves.
3. Place the patient in high fowler's position (sitting) with the head tilted forward.
4. Stand on the right side of the bed.
5. Drape a towel around the patient's chest and shoulders .
6. Check the patency of the nares by check the air motion of the nostril while the other is closed.
7. Estimate the length of tube to be inserted by measuring the distance from the tip of the nose to the earlobe and then to the 3 - 5 cm below xiphoid process and mark this length with tape or ink.
8. Lubricate 6 – 10 cm of distal end of the tube by K Y gel.
9. Insert the tube into the selected nostril
10. Position curved edge of the tube downward and direct the tube along the base of nostril.
11. Instruct the patient to swallow during insertion (if conscious).
12. Remove the tube immediately if resistance is found or there are signs of distress or cough.
13. If no resistance, continue to pass the tube until marked position is at the rim of the nostril.
14. Check the placement of tube through:
 - a- Connect 50 ml syringe to the tube and aspirate gastric content.
 - b- Inject 15 – 20 cc of air into the tube while auscultate with a stethoscope over gastric bulb.
15. Secure the tube .
16. Remove gloves and wash hands.
17. Documentation (date, time, size of inserted tube and patient's response).

Steps of Nasogastric tube insertion

ICU Procedures



Enteral Feeding Procedure

Enteral / Ryle Feeding عاوزين نوضح كذا نقطة لو هنعطى

النقطة الأولى :

اول حاجة لازم تتأكد من مكان الرايل وهل هى فعلا داخل الـ stomach ولا لا عن طريق :

- نوصل Tommy Syringe بالرايل ونسحب المفروض تلاقى Gastric Content أو ع الأقل هتلاقى Resistance وانت بتحسب ده دليل إنها IN

- أو هنفق من 15 - 20 سم هواء داخل الرايل ونسمع صوت دخول الهواء بالـ Stethoscope
طب إزاي هتحدد مكان الـ Stomach ؟؟

من آخر نقطة فى الـ Sternum اللي بنسميها الـ Xiphoid Process هنتحرك 2 Fingers Downward وبعدها 3 Fingers to the Left (هتنزل صابعين لتحت ونتحرك 3 صوابع ناحية الشمال) بكدا انت فى الـ Epigastic Region وفوق الـ Stomach مباشرة .

النقطة الثانية :

لازم تحدد الـ Gastric Residual Volume (كمية السائل اللي موجود داخل المعدة) طب ليه ؟؟

- بالنسبة للكمية : هنحذفها من الكمية الجديدة بتاعتنا بمعنى لو المريض له 200 مل كل ساعة وأنت لما سحبت طلع معاك 50 مل يبقى كدا إحنا هنعطى 150 مل فقط . طب لو طلعت 50 % أو أكثر من التغذية السابقة ؟ يبقى فى الحالة دى مش هنعطى جديد ونبلغ .
- بالنسبة للون : لو أصفر أو أخضر عادى بسبب حمض المعدة مفيش مشكلة إنما لو أحمر أو بنى دى تبقى مشكلة لأن دا Hematemesis نتيجة نزيف أو قرحة نشطة ومش هتعطى Feeding .

النقطة الثالثة :



المفروض إن الـ Enteral Feeding بتاعنا سواء كنت بتعطيه بـ Tommy Syringe أو كان Bag زى الـ Fresubin أو الـ Diazone لو المريض diabetic بيشتغل 18 ساعة فقط والمريض بيريح 6 ساعات ويفضل إن الـ 6 ساعات دول يكونوا بالليل من 12 لـ 6 صباحا .

Enteral Feeding (Gavage) performance Checklist

1. Check bowel sound, Gastric residual volume, Nasogastric placement.
2. Wash Hands and wear gloves.
3. Explain procedure to the patient.
4. Elevate the head of the bed to 30- 45 degree.
5. Ensure appropriate Endotracheal tube cuff pressure if present (20 – 30 mmHg).
6. Cover patient's chest with a towel or pad.
7. In case of Tommy syringe:
 - Clamp the distal end of feeding tube & Remove the syringe.
 - Remove the plunger and attach the syringe to the distal end of feeding tube.
 - Fill the syringe with prescribed formula.
 - Open the feeding tube.
 - Let the formula flow by the gravity.
 - At the end of feeding, flush the tube with 20-30 ml water.
 - Cover the end of the feeding tube with its plunger or cap.
8. In case of feeding bag as (Diazone – fresubin):
 - Attach the connector end of the feeding bag administration set to distal end of feeding tube and tape the connection.
 - Set prescribed infusion flow rate.
 - Label Enteral feeding bag with started date and time.
 - Change the bag and set every 24 hours.
9. Return the patient to comfortable position after 1/2 hour .
10. Administer mouth care every 2 – 4 hours.
11. Rinse all reusable equipment with warm water and remove it
12. Remove gloves and wash Hands.
13. Documentation (Date, Time, Amount, type of formula and any complications)

NGT Lavage Performance Checklist

1. Assess the patient's need for lavage.
2. wash Hands and wear gloves.
3. Stand on the right side of the bed.
4. Aspirate gastric contents using irrigating syringe.
5. In case of **toxic agents** or drug overdose, send a specimen for analysis.
6. Instill 50 to 200 cc lavage fluids into the tube using irrigating syringe.
7. Aspirate gastric contents through irrigation syringe or allow gastric contents to drain by gravity into drainage bag.
8. Continue lavage until returns are clean and free of clots (in case of **hemorrhage**) or free of toxic agents (in case of drug overdose or toxins).
9. Reassess the position of the tube each time before instillation of medication or lavage solution.
10. Remove the nasogastric tube if not needed as follows:
 - Clamp the distal end of naso gastric tube .
 - Remove the tape on pateint's nose around the tube gently.
 - Ask patient to take a deep breath and hold it.
 - Pull the tube out slowly and gently.
11. Put the patient in a comfortable position
12. Assess the amount and color of gastric wash or drainage fluid.
13. Remove gloves and wash hands.
14. Documentation (Date, Time, amount of fluid, patient's response).



TPN Checklist

1. Assess the nutritional status of the patient.
2. Check TPN solution for cloudiness, turbidity and expire date.
3. Wash hands and wear gloves.
4. Clamp the distal tip of central venous catheter.
5. Clean the catheter tip with alcohol swab (Chlorhexidine 2%).
6. Place IV administration set into infusion pump and label it with started date & time.
7. Connect IV administration set to TPN bag.
8. Tape the connection and open catheter clamp.
9. Set prescribed rate of infusion on pump and start pump.
10. For cycled TPN:
 - a. Infuse TPN for 1st hour at rate 50–80 ml/h then gradually increased over 24 hours.
 - B. One to two hours prior to end of TPN cycle, decrease rate of TPN infusion to half.
11. At the end of TPN infusion turn off infusion pump, clamp IV tube.
12. Heparinize the catheter and the multi lumens every 24 hours.
13. Remove gloves and wash hands.
14. Documentation (Date, Time, type of formula and infusion rate/hr)

دائماً عينك على الـ serum electrolytes وخصوصاً الـ Na^+ & K^+ وكمات تعمل Check على نسبة الـ BUN
لازم تحافظ على الـ CVC دائماً مفتوحة من خلال التغذية أو تشغيل IV solution فى الوقت اللى بتكون
الـ formula واقفة فيه .

Cleansing Enema	Enema 3 أنواع من الـ والنوع دا بستعمله To prevent the release of feces لو أنت بتجهز المريض بتأكله Surgery معينة أو إن المريض هيعمل Colonoscopy ودي بنعملها بـ 500 ml Normal Saline
Carminative Enema	ودي بنعملها لمريض عنده Constipation لان الغرض الأساسي منها هو إخراج الـ Feces Material وبتتم عن طريق إعطاء Glycerin or Magnesium Sulfate لأن المواد دي بتعمل Stimulation of Intestine Peristalsis وبالتالي خروج الـ Feces ويمكن تعملها بـ 100 – 200 ml
Retention / Medication Enema	بستعملها to administer medication / oil into the rectum زي مثلاً إني أعطى Lactulose لو عندي Constipation أو Elevated Ammonia Level زي حالات الـ Hepatic Encephalopathy أو إني أعطى Steroids لو عندي Bowel Inflammation أو لو عندك lower GI infection ومحتاج تعطى Antibiotic بحيث تعالجها Locally وبناحفظ على الـ Retention عن طريق انك بتخلي المريض بتأكل Trendelenburg Position بعد الـ enema لمدة 30 – 60 دقيقة

بالنسبة للقسطرة اللي بنستعملها

Adult	14 – 30 French
Child	12 – 18 French
Infant	12 French

والقسطرة دي بيدخل منها 3 – 4 inch يعني حوالي (7.5 – 10 cm) داخل الـ Rectum

كمية المحلول المسموح بها

Adult	750 – 1000 ml	Adolescent	500 – 700 ml	child	300 – 500 ml
toddlers	250 – 300 ml	Infant	150 – 250 ml		

أفضل Position هو الـ Left side lying position with patient's right knee bent
بحيث إن أنت كذا ماشى مع الـ Anatomy بتاع الـ Rectum

ارتفاع الـ bag عن الـ patient's level يكون 18 - 12 inch يعنى حوالى (45 cm)
وفى حالة أنك هتعمل Retention Enema هيبقى ارتفاعها (20 cm) فقط .

والسؤال دلوقتى هو إيه الأهمية بتاعت الـ Enema فى حالات الـ Hepatic Encephalopathy

بعد تكسير الـ Protein فى الـ small intestine بيتنتج الـ Ammonia (NH_3)
والكبد بيلعب دور كبير فى عملية التخلص منها عن طريق إنه بيحولها لـ Urea .
فى مرضى الـ Liver Failure الكبد مش بيقدّر يحول الأمونيا ليوريا وبالتالي نسبة الـ Ammonia
بتزيد ونسبتها فى البلازما بتعلى وتتوصل للـ Blood Brain Barrier وبتقدر انها تعبر من خلاله
وبتدخل فى عملية تصنيع مادة إسمها Glutamine ونتيجة الـ Accumulation of Ammonia
برضه هيزيد الـ Glutamine ويحصله Accumulation ودا بيكون له Bad Effects بتشمل
Cerebral Edema, Astrocyte Damage and Impaired Synaptic Transmission To The Brain

علاجها

يعتبر الـ Lactulose هو الـ 1st line of treatment of hepatic encephalopathy
ودا باختصار عبارة عن non absorbable disaccharide بيحصله metabolism بواسطة
بكتيريا إسمها Lactobacillus Acidophilus وبينتج من تكسيره مجموعة
من الـ Short chain fatty acids ودا بيعمل Acidification of bowel lumen
وبالتالى بتخلص من الـ ammonia من خلال حاجتين :
أولاً : إن الوسط الحامضى دا بيقفل البكتيريا اللى بتكون الـ Ammonia
ثانياً : بيمنع الـ Absorption بتاع الـ Ammonia من الـ Bowel

Lactulose Enema

بنعمل mix بين 300 ml Lactulose ومعاهم One liter of tap water
وينعطيههم Retention Enema بمعنى إن ارتفاع الـ bag عن الـ Patient يكون 20 cm
وكمان المريض بتاعك بيفضل بعدها فى Trendelenburg position لمدة ساعة كاملة .

Enema Performance Checklist

1. Wash hands with soap and water and wear gloves.
2. Prepare the necessary equipment.
3. Make sure that the water temperature is between (37 – 38.5 C) then fill the enema bag and close the enema tubing clamp.
4. Place a towel under patient's.
5. Position the patient on his left side and bend his right knee (other useful positions include : right side position , knee chest position and back position).
6. Lubricate the tip of the enema catheter with KY gel before inserting it into the patient's rectum and ensure that it is free from any clogs or kinking.
7. Insert about (3 – 4 inches) from the lubricated tip into the patient's rectum.
8. Release the enema tubing clamp.
9. Monitor the patients for any signs of cramping as abdominal muscles tension, stop the flow and ask your patient to take several deep breath and continue your enema once the patient becomes comfortable again.
10. Remove the tip of the enema from the patient's rectum once the device is empty.
11. keep the patient in position after enema for about 30 – 60 minutes (retentio).
12. Dispose your equipment and remove gloves.
13. Wash your hands with soap and water for at least 15 seconds.
14. Documentation (Date, Time, type of enema and amount of fluid used).

Urinary Catheter Insertion Procedure

عاوزين نوضح كذا نقطة لو هنركب Urinary Catheter

النقطة الأولى:

طبعاً عارفين إن فيه منها أنواع كتير أشهرها هى الـ Foley Catheter ودى يفضل تركيبها لمدة 7 أيام والـ Silicon ودى يفضل تركيبها لمدة 4 أسابيع .

النقطة الثانية:

قبل ما تركيبها لازم تعمل Cleaning and Disinfection للـ Urethral Meatus بالنسبة للرجال وبالنسبة للـ Female هتعمل Perineal Care ودا باستخدام الـ Soap and Water then Betadine .

النقطة الثالثة:

فى حالة الـ male إحنا بنحقن الـ KY gel داخل الـ Penis مش بنحطه على الـ Catheter لأن كدا الـ KY gel مش هيدخل أساساً وهيفضل خارج الـ Urethra

النقطة الرابعة:

وأنت بتدخلها لو حصل معاك Resistance هتعمل إيه؟؟
هنرجع 1 سم وتخلي العيان ياخذ نفس من الـ Mouth وتدخلها طب إيه اللي بيحصل ؟
لما المريض بياخذ نفس من الـ Mouth بيحصل Relaxation لكل الـ Sphincters اللي فى جسمه وبكدا الصمام الموجود فى الـ Urethra هيفتح وبالتالي يسهل تركيبها
إنما لو انت بقيت Aggressive ودخلتها بعنف انت كدا حاجة من اتنين يا إما تفتح الصمام ده (هتخرمه) او هتعدى من تحته وتعمل False Passage

النقطة الخامسة:

مجرد ما هتدخلها لالا لازم هتجيب بول لأن الشخص الطبيعى لما بيعمل بول مش بينزل كل البول الموجود داخل المثانة ولكن بيفضل شوية موجودين بالاضافة لأن الكلى بتزل قطرة بول كل 20 ثانية فلا لازم لو القسطرة دخلت فعلا جوه الـ Bladder لازم هتجيب بول .

النقطة السادسة:

عشان تعمل لها Internal Fixation بتحقن من 5 - 15 مل N. Saline بتختلف على حسب الحجم بتاع القسطرة وإحنا فى الغالب بنشتغل ب 10 مل لأن معظم المرضى بتوعنا Adult وبنستعمل قسطرة إما 16 أو 18 ولازم تعمل External Fixation - Adhesive Tape على الرجل من الخارج .

النقطة الأخيرة:

لازم تعلق الـ Urine Bag على جانب السرير وممنوع تماماً انك تسيبه على الأرض .

Urinary Catheter Insertion Performance Checklist

1. Wash hands and wear gloves.
2. Explain the procedure and show respect to the patient.
3. Position the patient on his back with legs slightly apart.
4. Select the proper catheter size (females : 12 – 14 french - male 16 – 18 french).
5. Test catheter balloon by injecting 10 ml sterile water or N.saline then aspirate it and leave syringe attached to catheter port.
6. Attach the catheter to the collecting bag
7. Start cleaning and disinfecting the urethral meatus
In case of male : hold penis and retract the foreskin then start cleaning using circular motion from the penis tip downward to the scrotum
In case of females : clean the far thigh upward and downward then clean the near thigh upward and downward and finally clean the libia majora and libia minora from upward to downward.
8. Lubricate catheter tip with k y gel in case of men inject the gel into urethra.
9. Start inserting the catheter into the urethra using gentle circular motion (In case of male: hold penis and retract skin then insert it).
10. Insert catheter until you find urine instillation then insert additional 3 – 5 cm.
11. If you found resistance ask patient to take a deep breath from his mouth then try again , if resistance persist pull catheter back and notify.
12. Inflate the balloon using 10 ml sterile water or saline and ensure that it cause no pain.
13. Attach urine bag to the bed frame with hook or strap it with tape and it should be lower than the bladder level.
14. Fix the catheter to the inner thigh using non allergic tape.
15. Remove gloves and dispose it.
16. Wash hands.
17. Documentation (Date, Time, type and size of catheter, urine color).

Routine Care of Urinary Catheter

- 1- Make sure that the urine is flowing out of catheter into the urine bag.
- 2- Keep urine bag below level of patient's bladder.
- 3- Make sure that the urine bag does not snag and pull on the catheter.
- 4- Don't tug or pull the catheter.
- 5- Make sure that catheter is not twisted or kinked.
- 6- Empty the urine bag every 1 hour or when it is 2/3 full.
- 7- Make intake and output chart each hour.
- 8- The normal urine output is 0.5 – 1 ml / kg / hour.



Note

لو انت هتستعمل الـ Catheter فى إن أنت تقيس الـ Intra-Abdominal Pressure .
 أولاً : لازم هتحقن جواها الأول 50 مل Saline or Distilled Water .
 ثانياً : تفضل قافل بعدها لمدة 3-5 دقائق لأنك لو وصلتها علطول باللاين الـ 50 اللى حقنتهم كلهم هيخرجوا بره .
 ثالثاً : الـ Stopcock اللى هتوصلها بالقسطرة هتستعملها مرة واحدة بس وبعدها تعمل لها disposal .
 رابعاً : الـ Zero Line بتاعك هيكون عند الـ Greater Trochanter .
 الطبيعى انه بيكون 5 – 7 mmHg ولو من 12 - 20 mmHg دا بنقول عليه Intraabdominal hypertension
 لو أعلى من 20 mmHg دا بنقول عليه Abdominal Compartment Syndrome

Foley catheter



Silicon catheter



Hot and Cold Applications

لو هنتكلم عن الـ Cold Compresses هنعقول إن طبعاً أكثر إستخدامنا لها لما الـ Patient بتاعك بيكون Feverish والسؤال دلوقتى هو إزاي بنتعامل مع حالة Feverish؟؟

النقطة الأولى :


هنحتاج أى Cold Agent وليكن زجاجة محلول هنحتاج 6 :-

- اثنين منهم على الـ Neck واحدة Right والثانية Left لان فيه عندنا فى المنطقة دى Carotid Artery وماشى فوقه Jugular Veins.


- واثنين منهم تحت الـ Axilla واحدة Right والثانية Left لان فى المنطقة دى عندك Axillary Artery وماشى فوقه Axillary Vein.

- واثنين على الـ Femoral Triangle واحدة Right والثانية Left لان فى المنطقة دى عندك Femoral Artery وماشى فوقه Femoral Vein.


وبكدا انت عملت Cooling للدم الموجود فى الجسم كله



Femoral artery and femoral vein



Axillary artery and axillar vein



Carotid artery and jugular veins

النقطة الثانية :

بعد ما عملت Cooling للدم كله لسه بقى الـ Organs بتاع الجسم طب ودى هنعمل لها Cooling إزاي ؟؟

لو المريض بتاعك مركب Urinary Catheter متحقن فى الـ Bladder حوالى 150-250ml N.saline يكون Cooler than body temp وتقل الـ Catheter وتفتحها بعد 15 دقيقة .
لو المريض بتاعك مركب Nasogastric Tube متحقن فى الـ Stomach حوالى 100-250ml N.saline يكون Cooler than the body temp بعد ما تشوف الأول هل الـ Stomach فارغة ولا فيه Gastric Content وتقلها وتفتحها بعد 15 دقيقة .

لو المريض بيعمل Enema هنعملها بـ Cold Saline / Water .
لو المريض بتاعك هياخد أى محلول زى مثلاً Perfelgan, Saline, Flagyle هيبقى طبعاً Cold .

النقطة الثالثة :

بعد ما عملت Cooling للدم كله والـ Internal Organs كلها لسه بقى الـ Outside Surface of Skin
- أول حاجة بالنسبة للتكييف تخلى درجة حرارته Cooler .
- وفيه طريقة ثانية عن طريق إستخدام أى Cold Blanket .

مش بس بستعمل الـ Cold Compresses فى حالات الـ Fever فقط .
ممکن استعملها كمان لو عندك Swelling لانها بتعمل Vasoconstriction of Blood Vessels وبالتالي الـ Blood Flow بيقل وبالتالي بعملها Cut Down .
بنستعملها كمان فى حالات الـ Nose Bleeding (Epistaxis), Sprains and Strains .

أهم حاجة لما تعمل Cold Application مش تكون Direct على الـ Skin ولكن خلى فيه مادة عازلة زى Cotton مثلاً أو شاش أو قطعة قماش نظيفة .

Chapter 8

Miscellaneous

ICU Tips

" When we all think alike, then no one is thinking "

- Walter Lippmann -

Glasgow Coma Scale (GCS)

➤ ده عبارة عن Scale بستعمله عشان أقيم الـ Level of Consciousness للمرضى الموجودين عموماً في الـ ICU وخصوصاً في حالات الـ Traumatic Brain Injury .

➤ هنا إحنا هنتكلم عن الجديد (المعدل) اللي ممكن تستخدمه سواء الحالة عندك Intubated or not

➤ هو بيتكون من 3 عناصر أساسية

Eye (1- 4 score) Motor (1-6 score) Verbal (1-5 score) or Grimace (1-5 score)

لو الحالة عندك Non-Intubated بمعنى إنها مش مركبة Endotracheal Tube في الحالة دي هتستخدم الـ Eye – Motor – Verbal عشان نعمل تقييم للـ LOC.

إنما لو الحالة عندك Intubated بمعنى إنها مركبة Endotracheal Tube في الحالة دي مش هتقدر تستعمل الـ Verbal بسبب وجود الـ ETT وفي الحالة دي هتستخدم الـ Eye – Motor – Grimace في التقييم بتاعنا .

➤ أقصى Score هو 15 وأقل Score هو 3 مفيش صفر نهائى .

➤ بالنسبة للـ Interpretation بتاعه

15 : Refers to Fully Awake Person
13-14 : Minor Conscious Disturbance } (conscious)
9-12 : Moderate Disturbance (semi conscious)
8 : Sever Disturbance }
3: Deep Coma } (unconscious)

➤ أحدث الـ Guidelines دلوقتى قالت إن أى مريض الـ Score بتاعه 8 فيما أقل لازم تركيب ETT وتوصله على الـ Ventilator .

➤ لو الـ Score بتاعك كان 3 لمدة أكثر من 3 أيام دا عيان بنقول عليه NO CPR (DNR) يعنى لو حصل Arrest مش هنتدخل "We Just Leave Him Die in Peace" وهتلاقينا ممكن بنبتدى بقى نقلل الـ antibiotics الغالية زى الميرونام والتينام ونعطى أدوية أرخص شوية عشان نقلل الـ Coast على أهل المريض .

➤ وطبعاً لو العيان بتاعك واخد Sedation يبقى مش هتعرف تقيمه أساساً بالـ GCS.

➤ والقاعدة الذهبية هنا :

- The GCS is best used for Non-intubated, Non-paralyzed, Non-sedated patient.

Activity		Scale	PT's score
(A) Eye Opening			
Spontaneous	عينه مفتوحة بصورة تلقائية	4	
To verbal stimuli	يفتح عينه مع الصوت ويبقلها مع إنتهاء الصوت بس حط في إعتبارك انه ممكن يكون نايم عشان متحكمش عليه بالخطأ.	3	
To pain stimuli	يفتح عينه مع الألم ويفضل الألم طرفى يعنى خليك فى الـ Finger nails والـ Forehead or Orbit والـ Ear Lobule بس بلاش الـ Nipples والـ Mandible حرام عليك.	2	
No response	مش يفتح عينه سواء للألم أو الصوت أو أى حاجة .	1	
(B1) Verbal Response			
Oriented	بيجاوب عليك عادى (بيرد السلام وبيتكلم عادى).	5	
Confused	تساله سؤال يقعد فترة وبعد كذا يجاوبك سواء صح أو خطأ.	4	
Inappropriate words	بيقول كلام ملوش علاقة ببعضه (كلام عشوائى).	3	
Incomprehensive sounds	كلام مش مفهوم (بيهمهم بالكلام).	2	
No response	مفیش استجابة خالص.	1	
(B2) Grimace			
Spontaneous	هتلاقىه مثلا بيكح أو بيعمل Sucking للـ Tube.	5	
responds to touch	وبيبقى بشكل أقل من الـ Spontaneous.	4	
Vigorous grimace to pain	لو فيه ألم هتلاقى إستجابته عنيفة جداً وملامح وشه صعبة وهيعض الانبوبة.	3	
Mild grimace to pain	لو فيه ألم هتلاقى شوية تكشير بسيط على وشه.	2	
No response	مفیش إستجابة خالص.	1	
(C) Motor Response			
Obeys commands	لو طلبت منه حاجة بيعملها بيتحرك لوحده (بيسلم عليك).	6	
Localizes pain stimulus	لو حاولت تعمله Painful Stimulation فى الـ Mandible هتلاقىه ببجيب ايده عشان يبعد اديك.	5	
Withdraws from pain	مش قادر يرفع ايده عشان يشيل اديك من الـ Mandible فبيحاول يبعد جسمه عنك.	4	
Abnormal flexion to pain (decorticate)	يدوب آخره يعمل Internal Rotation of Shoulder and Painful Stimuli.	3	
Abnormal extension to pain (decerebrate)	Clench His Fist لو عملته الـ Extension of Elbow and Leg وكمال هيعملك Adduction of the Arms.	2	
No response	مفیش استجابة خالص.	1	


Pain scales

فيه عندنا نوعين من الـ pain scales

1 – Verbal Pain Scales


A – Simple Descriptive Pain Scale

A. Simple Descriptive Pain Scale



B – The Numerical Pain Scale


0-10 Numeric Pain Intensity Scale *



ودول بنستخدم مع الـ Conscious Patient

1 – Non - Verbal Pain Scale

Face Scale



Behavioral Pain Scale

Behavioral Pain Scale (BPS) 3-12

Item	Description	Score
Facial expression	Relaxed	1
	Partially tightened (eg, brow lowering)	2
	Fully tightened (eg, eyelid closing)	3
	Grimacing	4
Upper limbs	No movement	1
	Partially bent	2
	Fully bent with finger flexion	3
	Permanently retracted	4
Compliance with ventilation	Tolerating movement	1
	Coughing but tolerating ventilation for most of the time	2
	Fighting ventilator	3
	Unable to control ventilation	4

وَدُول بِنَسْتَخْدَمُ مَعَ الْوَعْدِ UNconscious Patient

Revised Trauma Scale

miscellaneous

النوع دا من ال Scales بستخدمه عشان أحكم هل المريض بتاعى محتاج

Immediate, Urgent or Delayed Care

3 categories بيتكون من

Glasgow Coma Scale (x)	
GCS	Points
15-13	4
12-9	3
8-6	2
5-4	1
3	0

Systolic Blood Pressure (y)	
SBP	Points
>89	4
76-89	3
50-75	2
1-49	1
0	0

Respiratory rate (z)	
RR	Points
10-29	4
>29	3
6-9	2
1-5	1
0	0

بعد كذا بنجمع ال score بتاع المريض (X+Y+Z)

12 = Delayed

11 = Urgent

10 or Less = Immediate

The Revised Trauma Score

Glasgow Coma Scale (GCS)	Systolic Blood Pressure (SBP)	Respiratory Rate (RR)	RTS Value
13-15	>89	10-29	4
9-12	76-89	>29	3
6-8	50-75	6-9	2
4-5	1-49	1-5	1
3	0	0	0

Bundles

VAP bundles

- Elevation of the bed 45 degree.
- Daily sedation vacations and assessment of readiness to extubate.
- Peptic ulcer disease prophylaxis .
- Deep vein thrombosis prophylaxis.
- Daily oral care and eye care with chlorhexidine 2%.
- Change patient position frequently.
- subglottic suctioning.

CLABSI Bundle

- Remove unnecessary CL.
- Following proper insertion practices.
- Complying with hand hygiene recommendations.
- Adequate skin antisepsis sites.
- Choosing proper CL insertion sites .
- Performing adequate hub / access port disinfection .

CAUTI Bundles

- Insert catheter only for appropriate indications.
- Leave catheters in place only as long as needed.
- Ensure that only properly trained persons insert and maintain catheters.
- Insert catheter using aseptic techniques and sterile equipment.
- Following aseptic insertion , maintain a closed drainage system.
- Maintain unobstructed urine flow (no kinking , bag below waist , periodic emptying).
- Hand hygiene and standard (or appropriate isolation) precautions.

VAP: Ventilator Associated Pneumonia

CLABSI: Central Line Associated Blood Stream Infection

CAUTI: Catheter Associated Urinary Tract Infection

Maximum Duration

IV lines	Peripheral	Every 72 hour is recommended but if there is no evidence of localized phlebitis (pain, erythema and swelling around insertion site) you can leave it in place.
	Central line	Every 15 days is recommended and new Studies shows that routine replacement does not reduce the chance of catheter related infections and even if you found erythema around catheter insertion site (erythema alone is not evidence of infection).
	Arterial line	If there are signs of inadequate perfusion or there are signs of infection.
Urinary Catheters	Condom	12 hours is recommended.
	Foley	Every 7 days is recommended.
	Silicon	4 weeks is recommended.
Suction	Nelaton cath	12 hours is recommended and if you use the closed suction system every 3 days.
Oxygen Therapy	Nasal cannula	1 day is recommended.
	Simple face mask	
	nebulizer	
Intubation	Endo tracheal tube (ETT)	1 week is recommended and When it is plugged with secretions.
	Tracheostomy (TT)	Insertion after 2 weeks for ventilated patient and your role is just suctioning and routine care.
	Ventilator circuit	14 days is the routine policy or be solid blood or secretions.
Anesthesia	Epidurals	When there is no pain exist (By Anesthesiologist).
Feeding Tubes	Ryle	Up to one month but it is routinely changed with the presence of obstruction.
	Gastrostomy	According to surgeon order.

Crash Cart

طبعاً الـ Crash Cart غنيه عن التعريف ؛ وإحنا هنا هنتكلم عن محتوياتها وعن الترتيب الـ Ideal بتاعها بغض النظر عن اللي بنشوفه فى المستشفيات.

إحنا بنقسمها إلى Three parts و معاهم Two sides

1- The Upper Part (Top)

الجزء العلوى ودا بيحتوى على الـ Large Equipment زي مثلاً الـ Defibrillator والـ ECG Machine وبيحتوى كمان على الـ AMBU bag ومعاه الـ Face Mask والـ Oxygen Tubing System بتو عه .

2- The Middle Part (Drawers)

ودا بيحتوى على 5 أدراج موزعين كالاتى :

A. First Drawer (الدرج الاول)	ودا بيحتوى على كل الأدوية اللي أنا بستعملها فى حالات الـ Emergency Situations زي الـ Adrenaline, Atropine.....
B. Second Drawer (الدرج الثانى)	ودا بيحتوى على كل الـ IV supplies (زي الـ Syringes والـ Cannulas والـ IV sets بأنواعه المختلفة) وبيحتوى كمان على الـ Tongue Depressors والـ Adhesive Tape
C. Third Drawer (الدرج الثالث)	ودا بيحتوى على كل الأدوات اللي بستخدمها فى الـ Airway Management زي الـ Oro/Naso Pharyngeal Airway والـ Endotracheal Tube بمقاساتها والـ Laryngeal Mask والـ Laryngoscope والـ Magill Forceps
D. Fourth Drawer (الدرج الرابع)	ودا بيحتوى على الـ Instruments Trays اللي بنستعملها فى الـ Emergency Situations زي مثلاً أدوات الـ Venous Cut-Down أو الـ Central Line Insertion أو الـ Arterial Line أو الـ Tracheostomy
E. Fifth Drawer (الدرج الخامس)	ودا بيحتوى على كل أنواع الـ Catheters والـ Tubes اللي بنستعملها فى الـ ICU زي الـ NGT, Chest Tubes بالمقاسات المختلفة بتاعتهم .

The Lower Part

ودا بيحتوى على زجاجة على الأقل من كل نوع من أنواع المحاليل اللي بتستعملها فى الـ ICU زي الـ N.saline, Dextrose..... وغيرها بالإضافة إنه بيحتوى على
Different Sizes of Sphygmomanometer Cuffs

وزى ما قولنا بيبقى لها Two Sides

الـ side الشمال بيحتوى على Cardiopulmonary Resuscitation Board وفيه أنواع من الـ Crash Cart بيبقى الـ Board دا موجود فى الـ Back بتاعها مش فى الـ Side

الـ side اليمين بيحتوى على Portable Oxygen Cylinder وكمكان مكان لجمع فوارغ الأدوية.

المفروض ان الـ Crash cart بتتسلم كل Shift ولازم تتأكد إن كل الـ Equipment and Drugs بتاعتها كاملة



Pressure Injury

مبدئياً كنا بنسُميها Decubitus Ulcer وأحياناً Bed Sore أو pressure Ulcer ولكن الآن (NPUAP) National Pressure Ulcer Advisory Panel دلوقتي أصبح المصطلح Pressure Injury هو المسمى بتاعها .

هي عبارة عن Breakdown في الـ Skin Integrity نتيجة Unrelieved Pressure الـ pressure دا بيبقى له صور كتير منها Bony Part of the Body هو اللي بيضغط على الـ Skin أو أجهزة طبية معينة زي الـ Splints وغيرها برضه بتضغط على الجلد .

الـ Pressure دا بيقلل الـ Blood Supply اللي رايح للـ Epidermis and Dermis وبالتالي يحصل Skin Injury

Risk Factors for Pressure Injury Development

Poor nutrition and Hydration	لان دا لوحده هيقول الـ Skin Integrity
Immobility	لانه بيزود الـ Pressure على الـ Dominant Areas
Lack of sensory perception	لانه مش هيش بالآلم وبالتالي مش هيتحرك زي مرضى الأعصاب والسكر
Incontinence of urine or stool	لان دا بيخلي الجلد علطول Moist Skin Integrity وبيقول الـ Skin Integrity
Medical conditions affecting blood flow such as diabetes and vascular disease	لانه بيزود الـ Risk of Skin Damage

Top Sites for Pressure Injuries

Occipital
(back of head)

Behind the Ears

Shoulders



Elbows

Sacral area

Hips

Inside of the knees

Heels and Ankles



Stages of Pressure Injury

Stage 1

عبارة عن إحمرار فقط بسطح الجلد

ومفیش أى تهتك للأنسجة

skin is intact



Stage 2

ببقى فيه تهتك بأنسجة الجلد وفيه

Partial loss of the dermis.

بس مش هتشوف الـ subcutaneous tissue (SC)

وهتلاقى فيه blisters



Stage 3

تهتك بأنسجة الجلد

With **FULL** loss of the skin tissue.

SC tissue (fatty tissue) ممكن تشوف الـ


Wound edges may be "rolled" الـ

بس الـ Bone, tendon and muscle NOT visible




Stage 4

FULL loss of the skin tissue that will expose bone, muscle, tendon, and ligaments.



Stages of pressure injury

miscellaneous



البيتاين الجراحي 10% ممنوع
في الغيار لأن فيه يود ودا بيكوى الانسجة
الضعيفة او الخلايا الجديدة اللي لسه متكونة
عشان يحصل healing لل ulcer الموجودة

Prevention of Pressure Injury Development

Keep skin dry and clean

المحافظة على الجلد نظيف وجاف

Make sure the patient has clean linens

التأكد من نظافة ملاية السرير

Make sure the patient wearing a clean gown

التأكد من ان المريض لابس جاون نظيف

Maintaining good nutrition and fluid intake

التأكد من التغذية الصحية للمريض وتناول كمية وفيرة من السوائل

Turning the patient every 2 hours but obese patient every 1 hour

التأكد من تقليب المريض كل ساعتين ولو المريض عنده سمنة يبقى كل ساعة

(وهو الحد الأدنى لتقليب المريض)

Routinely assess the skin integrity that comes into contact with
medical devices

التقييم الروتيني للجلد الملامس للأجهزة الطبية زي الـ splint وغيرها

Use the air mattress for all patients in ICU

استعمال المرتبة الهوائية لجميع مرضى العناية المركزة

طرق علاج الـ pressure injury وكذا بتختلف على حسب الـ stage بتاعها

Page 305

Patients Position in the Bed

طبعا دا واحد من اهم المواضيع الموجودة عندنا فى الـ ICU وللأسف الشديد الـ staff بتاعنا بيهمل الموضوع دا
عشان تتجنب حدوث الـ Bed Sores يجب وضع
24 – Hour schedule for positioning

(1) supine position

Back lying position with head and shoulder slightly elevated

المريض نايم على ظهره ورأسه وذراعه مرتفعين قليلا عن مستوى الظهر

Promote comfort especially for head and shoulder

أى مريض عامل Abdominal Surgery دا أفضل وضع له

لأنه بيعمل Relaxation of Abdominal Muscles

مرضى الـ Obstructive Sleep Apnea (OSA)

ممنوع انهم يناموا فى الوضع دا لأنه بيزود فرصة حدوث الـ Apnea

والسبب فى كدا هو ان الـ Airway Position بيقلل الـ Lung Volume

ونتيجة ضعف الـ Respiratory Muscles عندهم الرئة مش بتقدر انها Dilate Enough

عشان تعمل Compensation للـ Airway Collapse


من عيوبه كمان هو انه Does Not Allow The Lung to Inflate Completely

وبالتالى فهو بيساعد على إن الـ Secretions تتراكم داخل الـ Lung

طبعا أى مريض عنده Elevated Intracranial Pressure

أو عنده Pulmonary Edema أو خارج من Cardiac Surgery

ممنوع ينام Supine



(2) Prone Position

Abdomen lying position with head turned to one side

المريض نايم على بطنه ورأسه على (جنب) فى ناحية معينة

الوضع دا سبب شهرة إستخدامه هو إن فيه دراسات كتير اثبتت انه

بيحسن من عملية الـ Oxygenation فى حالات الـ ARDS

وحالات الـ Diffuse Lung Injury وكمال الـ Bilateral lung disease

بيزود الـ Functional Residual Capacity

وبيحسن الـ Alveolar Ventilation

وبيحسن الـ Ventilation – Perfusion Matching

وبيقل كمال الـ Posterior Lung Atelectasis


باختصار هو بيحسن كل الـ Respiratory Mechanics

طبعا عيوبه انه هتحتاج تعمل Close Observation لا ETT

وكمال انك تكمل على الـ Enteral Feeding هيبقى صعب شوية

لان عندك Risk على for Aspiration ولازم TPN

Prone position



(3) Fowler's Position

This is the standard patients position in the ICU

The patients is seated or semi seated with knee either bent or straight
المريض جالس / شبه جالس والركبة إما أن تكون منثنية أو ممددة

طبعاً هو أفضل وضع على الإطلاق في حالة أن المريض يتأكل ماشى على Enteral Feeding
لأنه يسهل الـ Swallowing وكمان بيقلل أوى الـ Risk of Aspiration
بالإضافة إنه بيساعد على انه يحافظ على مكان الـ NGT

طبعاً الـ Fowler's Position بيعطينى فرصة أفضل للـ Chest Expansion
ولذلك بيحسن الـ Oxygenation ويفضل في حالات الـ ARDS
وهو الوضع الأمثل في حالة إن عندك Dyspnea أو Pneumonia

كمان الـ Fowler's Position بيقلل الـ Tension on Abdominal Muscles
وبالتالى لو مريض عامل Abdominal Surgery هو بيرريحه وكمان بيحسن الـ Drainage

فى الـ Postpartum Woman هو بيحسن الـ Uterine Drainage


بينقسم ل 4 أوضاع

Low Fowler's Position (15 – 30 degree)

Semi Fowler's Position (30 – 45 degree)

Standard Fowler's Position (45 – 60 degree)

High Fowler's Position (60 – 90 degree)



(4) Sims' Position

Semi Prone Position (upper arm flexed at shoulder and elbow and lower arm behind patient with front leg is flexed and the other is extended).

المريض نايم على جنبه وأحد الزراعين أمامه والآخر خلفه مع ثني الركبتين أمامه

Standard Position for Enema

بتخلي المريض بتاعك على الـ Left Side والـ Right Kness تكون Bended


بحيث انك تكون محافظ على الـ Anatomy بتاع الـ Rectum

Standard Position for Rectal Examination

كمان من مميزاته انه بيقلل الـ pressure على الـ

Sacrum and Greater Trochanter of Hip

Promote Drainage from Mouth



(5) Trendelenburg Position

The patient lying supine with feet higher than head by 15 – 30 degree
المريض بكون نائم على ظهره flat عادى بس مستوى القدم بكون أعلى من مستوى الرأس

استعمله الأول والأخير فى حالة الـ Hypovolemic Shock

عشان تحاول بقدر الإمكان إنك Maintain Blood Flow to Brain

بستعمله كمان فى حالة إنك هتعمل Valsalva Maneuver

عشان تعمل Cardioversion لحالة SVT

بستعمله كمان لو هركب Central Line سواء Internal Jugular


أو Subclavian لانه بيعمل Distension للـ Upper Central Veins

فيسهل معاك عملية التركيب

هو أفضل position لو هتركب ETT

فيه نوعين منه

Trendelenburg Position



Reverse Trendelenburg Position



Chest Physiotherapy (CPT)


المobilization هو عبارة عن مجموعة therapies ال Chest Physiotherapy ال
large amount of secretions pulmonary secretions ال
أو ineffective cough .

ال Chest Percussion, Vibration and Postural Drainage 3 عناصر رئيسية وهي ال

وبعد ما بنعمل ال Therapies ال المريض بيعمل Productive Cough أو إحنا هنعمل Suction
لو المريض بتاعنا Comatosed ومفيش عنده Ability to Cough عشان أتخلص من ال
الموجودة في صدره .

Contraindications

Increased ICP	Recent spinal injury
Unstable head or neck injury	Rib fracture
Active hemorrhage	Flail chest
Hemoptysis	Thoracic surgeries



قبل ما تبتيدي الـ Chest Physiotherapy لازم تعمل Physical Examination كويس لك Chest
وتتأكد من حالة الـ Ribs وإن مفيش Fractures ولو المريض عامل Chest x-ray ممكن تبص عليها الأول
وتشوف كمان الـ Vital Signs وترکز أكثر على الـ Blood Pressure والـ Saturation.

3 Techniques زي ما قولنا هو عبارة عن


1. Percussion / Clapping / Cupping

ودا عبارة عن إننا بنعمل Rhythmically Clapping on The Chest Wall بغرض إننا أعمل
Mobilization of Secretions من المكان اللي هي بتبقى متواجدة فيه إلى Larger Airways
بحيث يسهل عملية الـ Expectoration.

وبتبقى إيدك Cupped بمعنى إنك هتلاقى ان الـ Fingers and Thumb Touch Each Other
and the hands are cupped and وبتبتيدي أعمل vigorous striking the chest wall alternately

لو أنت شغلك صح هتسمع hollow sound والمريض مش هيحس بألم no pain

each area is percussed for 30 to 60 seconds





Don't percuss
over the spine,
sternum,
stomach or
lower back as
trauma can
occur to the
spleen, liver, or
kidneys

2. vibration

miscellaneous

directed inward against the chest
larger airways
gentle, shaking pressure
mobilization of secretions
expectoration
percussion
flat
expiration
perform
وذا عبارة عن
بغرض إننى أعمل
بحيث يسهل عليه
والا
بتمعملها باديك
من المكان اللى متواجدة فيه إلى
زى الـ
بناها بيكون فى نهاية الـ



3. postural drainage


هو عبارة عن إتني يستخدم different positions بخلى المريض فيها والغرض الأساسي منها هو إتني أصعل facilitate the drainage of secretions from the bronchial airways Gravity الـ

مثن كل المرضى بيجتاجوا postural drainage

ولازم قبل ما تعمله تعطى bronchodilator أو جلسات nebulizer

أكثر وضع يستخدمه هو الـ Trendelenburg position بحيث يكون مستوى القدم أعلى من مستوى الرأس وبالتالي ييسهل الـ mobilization of secretions عن طريق الـ gravity

have the patient remain in the desired position for 10 to 15 minutes



auscultate the client's lungs, and compare the findings to the baseline data,

Diagnosis of death

➤ Inspection

- NO spontaneous body movement.
- NO respiratory movements for at least 1 min.

بالنظر إلى الشخص سريعا ستجد

عدم وجود أي حركة للصدر تدل على التنفس ولا حركة في أي جزء من أجزاء الجسم

➤ Palpation

- NO carotid pulse for at least 1 min.

عدم وجود نبض في شريان الرقبة

➤ Auscultation

- NO heart beat over pericardium for at least 1 min.
- NO breath sounds over chest or trachea for at least 1 min.

عدم وجود صوت لضربات القلب ولا التنفس

➤ Eye

- Dilated fixed pupils

اتساع حدقة العين ولا تستجيب للضوء بال Torch

➤ NO corneal reflex

عند تمرير قطعة قطن على الـ cornea لا يحدث reflex closure of eyelid

➤ NO corneal luster

غياب لمعان القرنية وقد يحدث عتامة بيضاء في بعض أجزائها

➤ NO vestibule-ocular reflex

عند تحريك رأس الشخص يمينا او يسارا ستجد ثبات في الـ eyeball

في الظروف الطبيعية تتحرك العين لمتابعتك

If Diagnosis of death is unconfirmed: start CPR

لو شكيت أثناء الفحص ان الشخص لسه حي ابدأ الانعاش الفوري

Units and conversions

miscellaneous

1 grain	60 mg
1 ounce	30 mg
1 pint	500 ml
1 quart	947ml
1 teaspoonful	5 ml
1 tablespoonful	15 ml
1 teacupful	120 ml

1 gram	1000 mg
1 mg	1000 mcg (µg)
1 mcg(µg)	1000 ng
Celsius	$^{\circ}\text{C} = 5 / 9 (^{\circ}\text{F} - 32)$
Fahrenheit	$^{\circ}\text{F} = (9 / 5 ^{\circ}\text{C}) + 32$
$37^{\circ}\text{C} = 98.6^{\circ}\text{F}$	

ICU abbreviation

miscellaneous

ICU Abbreviation			
AL	Arterial Line	HFOV	High Frequency Oscillation Ventilation
CVL / CVC	Central Venous Line/ Catheter	I : E Ratio	Inspiration : Expiration Time Ratio
DC	Defibrillation / Cardioversion	IMV	Intermittent Mandatory Ventilation
ECG	ElectroCardio Graph	VE	Minute Ventilation
EEG	ElectroEncephalo Gram	PEEP	Positive End Expiration Pressure
ETT	Endotracheal Tube	PCV	Pressure Control Ventilation
MV	Mechanical Ventilator/ Ventilation	PSV	Pressure Support Ventilation
NGT	NasoGastric Tube	RR	Respiratory Rate
PC	Peripheral Catheter	SBT	Spontaneous Breathing Trial
UC	Urinary Catheter	SIMV	Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation
Ventilator Related Abbreviation		VAP	Ventilator Associated Pneumonia
		VT	Tidal Volume
A / C	Assisted Control Mode	Monitor Abbreviation	
APRV	Airway Pressure Release Ventilation	BLP	Blood Pressure
ASB	Assisted Spontaneous Breath	DBLP	Diastolic Blood Pressure
BIPAP	Bi-level / Biphasic Positive Airway Pressure	HR	Heart Rate
CPAP	Continuous Positive Airway Pressure	RR	Respiratory Rate
FiO ₂	Fraction of Inspired Oxygen	SaO ₂	Saturation of O ₂ bound to Hemoglobin
FRC	Functional Residual Capacity	SBLP	Systolic Blood Pressure

ECG relates abbreviation		miscellaneous	
AF	Atrial Fibrillation / Atrial Flutter	SVT	Supra Ventricular Tachycardia
AVF	Augmented Voltage of Left Foot	VF	Ventricular Fibrillation
AVL	Augmented Voltage of Left Arm	WPWS	Wolf Parkinson White Syndrome
AVR	Augmented Voltage of Right Arm	ABG Related Abbreviation	
IVR	Idio Ventricular Rhythm	ABG	Arterial Blood Gases
LAD	Left Axis Deviation	HCO ₃	Bicarbonate Concentration
LBBB	Left Bundle Branch Block	Pao ₂	Partial Pressure of Oxygen Tension In Arterial Blood
LVH	Left Ventricular Hypertrophy	PCo ₂	Partial Pressure of Carbon Dioxide Tension In Arterial Blood
MAT	Multifocal Atrial Tachycardia	Sao ₂	Saturation of Hemoglobin With Oxygen
MI	Myocardial Infarction	Lab Investigations	
PAC	Premature Atrial Contraction	CBC	Complete Blood Count
PVC	Premature Ventricular Contraction	CRP	C – Reactive Protein
RAD	Right Axis Deviation	ESR	Erythrocyte Sedimentation Rate
RBBB	Right Bundle Branch Block	HB	Hemoglobin
RVH	Right Ventricular Hypertrophy	HCT	Hematocrit
SSS	Sick Sinus Rhythm	PLT	Platelets
Vtach	Ventricular Tachycardia	RBCS	Red Blood Corpuscles
		WBCS	White Blood Corpuscles

SGOT / AST	Aspartate Amino Transferase	General abbreviation	
	Alanine Amino Transferase	ABD	Abdomen
SGPT / ALT	Albumin	ACLS	Advanced Cardiac Life Support
ALB	Total Serum Protein	AKI	Acute Kidney Injury
TP	Blood Urea Nitrogen	ARDS	Acute Respiratory Distress Syndrome
BUN	Creatinine Clearance	AVN	Atrioventricular Node
CRCL	Creatinine Phosphokinase	BE	Barium Enema
CK	Triiodothyronine	BCLS	Basic Cardiac Life Support
T3	Tetraiodothyronine	BMI	Body mass index
T4	High Density Lipoprotein	BMR	Basic metabolic rate
HDL	Low Density Lipoprotein	BMT	Bone Marrow Transplant
LDL	Activated Clotting Time	Bx	Biopsy
ACT	Activated Partial Thromboplastin Time	Cc	Chief Complain
APPT	Prothrombin Time	C / F	Chills / Fever
PT	Partial Thromboplastin Time	CHF	Congestive Heart Failure
PTT	International Normalized Ratio	CHD	Congenital Heart Disease
INR	Procalcitonin	CIDP	Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy
PCT			

CKD	Chronic Kidney Disease	GBS	Guillain Barre Syndrome
COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease	GCS	Glasgow Coma Scale
CP	Chest Pain	GTT	Glucose Tolerance Test
CPM	Central Pontine Myelinolysis	gtt	Drops
CT	Computerized Tomography	HE	Hepatic Encephalopathy
CVA	Cerebrovascular Accident (Stroke)	HIT Syndrome	Heparin Induced Thrombocytopenia
CXR	Chest X-Ray	HHNK	Hyperosmolar Hyperglycemic Non-Ketotic Coma
DDX	Differential Diagnosis	HT	Hypertension
DKA	Diabetic Keto-Acidosis	IBB	Invasive Blood Pressure
DM	Diabetes Mellitus	ICCU	Intensive Cardiac Care Unit
DNR	Do Not Resuscitate	ICH	Intra Cerebral Hemorrhage
DOA	Dead on Arrival	ICP	Intracranial Pressure
Dx	Diagnosis	ICU	Intensive Care Unit
ECT	Electro Convulsive Therapy	IHD	Ischemic Heart Disease
ECMO	Extracorporeal Membrane Oxygenation	Inj	Injection
FFP	Fresh Frozen Plasma	IO	Intraosseous Infusion
Fx	Fracture	I&O chart	Intake and Output Chart

IRS	Infrared Spectrophotometry	MRI	Magnetic Resonance Imaging
IS	Incentive Spirometry	MS	Multiple Sclerosis
ITP	Idiopathic Thrombocytopenic Purpura	NCP	Nursing Care Plan
IU	International Unit	NGT	Nasogastric Tube
IVIG	Intravenous Immunoglobulin	NICU	Neonatal Intensive Care Unit
In vitro	In the Laboratory	NPO	Nothing per Mouth
In vivo	In the Body	NSR	Normal Sinus Rhythm
JVD	Jugular Vein Distension	N / V	Nausea / vomiting
K ⁺	Potassium	OCD	Obsessive compulsive Disorder
KCL	Potassium chloride	OSA	Obstructive Sleep Apnea
KUB	Kidney, ureter, bladder (x-ray)	PE	Pulmonary Embolism
LOC	Level of Consciousness	PICU	Pediatric Intensive Care Unit
MI	Myocardial Infarction	PIH	Pregnancy Induced Hypertension
MICU	Medical Intensive Care Unit	PKD	Polycystic Kidney
MRB	Manual Resuscitation Bag	PTSD	Post-Traumatic Stress Syndrome

qAM	Each Morning	TIA	Transient Ischemic Attack
qPM	Each Evening	UC	Urinary Catheter
qd	Once A Day	UO	Urine Output
qhs	At Each Bedtime	US	Ultra Sound
qod	Every Other Day	UTI	Urinary Tract Infection
q2h	Every 2 Hours	VILI	Ventilator Induced Lung Injury
ROM	Range of Motion Exercises	CLD	Chronic Liver Disease
RX	Prescription	IHD	Ischemic Heart Disease
SAH	Subarachnoid Hemorrhage	AST	After Sensitivity Test
SAN	Sino atrial Node		
SICU	Surgical Intensive Care Unit		
SOB	Shortness of Breath		
STD	Sexually Transmitted Disease		
TAB	Tablet		
TB	Tuberculosis		
TBI	Traumatic Brain Injury		
TBSA	Total Body Surface Area		

References

مصادر علمية موثوقة تم الرجوع إليها

1. Marino, P. L. (2013). Marino's the ICU Book. Lippincott Williams & Wilkins.
2. Kollef, M. H., Bedient, T. J., & Isakow, W. (Eds.). (2008). The Washington manual of Critical Care. Lippincott Williams & Wilkins.
3. Sole, M. L., Klein, D. G., Moseley, M. J., Brenner, Z. R., & Powers, J. (2009). Introduction to critical care nursing. 5th Edition St. Louis, Mo.: Saunders, c2009. xix, 748 p.: ill.(chiefly col.); 27 cm.
4. Creed, F., & Hargreaves, J. (2016). Oxford Handbook of Critical Care Nursing. Oxford University Press.
5. Massachusetts General Hospital, & Hurford, W. E. (2000). Critical care handbook of the Massachusetts General Hospital (pp. 613-5). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
6. Allen, D. M. (2011). ECG interpretation made incredibly easy!. T. S. Diehl (Ed.). W. Kluwer/L. Williams & Wilkins.
7. Cutler, J. M. (2010). Critical care nursing made incredibly easy. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
8. Varon, J., & Fromm, Jr.(Robert E.). (2014). Acute and critical care formulas and laboratory values. Springer New York.
9. Hasan, A. (2010). Understanding mechanical ventilation: a practical handbook. Springer Science & Business Media.
10. Jones, J., & Fix, B. (2014). Critical care notes: clinical pocket guide. FA Davis.
11. Mallett, J., Albarran, J., & Richardson, A. (Eds.). (2013). Critical care manual of clinical procedures and competencies. John Wiley & Sons.
12. Russian, C. J., Gonzales, J. F., & Henry, N. R. (2014). Suction catheter size: an assessment and comparison of 3 different calculation methods. Respiratory care, 59(1), 32-38.
13. Hahn, M. (2010). 10 considerations for endotracheal suctioning. J Respir Care Pract, 23(7), 32-33.

مصادر تم الرجوع إليها في الأدوية وجرعاتها

1. Lexi.com
2. Medscape .com
3. uptodate.com
4. wolterskluwer CDI.com
5. drugs.com
6. rxlist.com

مصادر علمية متنوعة تم الرجوع إليها

1. World Health Organization. (2011). Pulse Oximetry Training Manual. Retrieved from [http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/pulse_oximetry/who ps pulse oxymet ry training manual en](http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/pulse_oximetry/who_ps_pulse_oximetry_training_manual_en)
2. World Health Organization. (2018). COPD managment. Retrieved from <http://www.who.int/respiratory/copd/management/en/>
3. Maggiore, S. M., Lellouche, F., Pigeot, J., Taille, S., Deye, N., Durrmeyer, X., ... & Brochard, L. (2003). Prevention of endotracheal suctioning-induced alveolar derecruitment in acute lung injury. American journal of respiratory and critical care medicine, 167(9), 1215-1224.
4. New, A. (2006). Oxygen: kill or cure? Prehospital hyperoxia in the COPD patient. Emergency Medicine Journal, 23(2), 144-146..
5. Cook, D. J. (1990). Clinical assessment of central venous pressure in the critically ill. The American journal of the medical sciences, 299(3), 175-178.

References

6. Miller, Martin R., J. A. T. S. Hankinson, V. Brusasco, F. Burgos, R. Casaburi, A. Coates, R. Crapo et al. "Standardisation of spirometry." *European respiratory journal* 26, no. 2 (2005): 319-338.
7. Gattinoni, L., Caironi, P., Cressoni, M., Chiumello, D., Ranieri, V. M., Quintel, M., ... & Bagedo, G. (2006). Lung recruitment in patients with the acute respiratory distress syndrome. *New England Journal of Medicine*, 354(17), 1775-1786.
8. Miner, J. R., Heegaard, W., & Plummer, D. (2002). End-tidal carbon dioxide monitoring during procedural sedation. *Academic Emergency Medicine*, 9(4), 275-280.
9. Jeffries, P. R., Woolf, S., & Linde, B. (2003). Technology-based vs. traditional instruction: A comparison of two methods for teaching the skill of performing a 12-lead ecg. *Nursing education perspectives*, 24(2), 70-74.
10. ZHU, W., HU, K., FAN, X., & LIU, C. (2007). 30 Body-Turning for the Prevention of Pressure Ulcer. *Journal of Nursing Science*, 22, 036.
11. Prasad, S., Dhiman, R. K., Duseja, A., Chawla, Y. K., Sharma, A., & Agarwal, R. (2007). Lactulose improves cognitive functions and health-related quality of life in patients with cirrhosis who have minimal hepatic encephalopathy. *Hepatology*, 45(3), 549-559.

مصادر أخرى تم الرجوع إليها

❖ Parenteral solutions

▪ المكتب العلمى لشركة أوتوسوكا فارما مصر للمستحضرات الطبية

❖ ICU Drugs

▪ تلخيص د. احمد عاطف العطار لأدوية العناية

▪ تلخيص د. محمود مصطفى صالح لحقن الأنسولين (كتاب امتيازولوجى)

❖ ECG Interpretations

▪ محاضرات أ.د / حسام موافى فى رسم القلب

▪ تفريغات محاضرات أ.د / محمد الشافعى فى رسم القلب

▪ تفريغات محاضرات أ.د / أشرف زكى فى رسم القلب

▪ محاضرات أ.د / طارق عبد الحميد فى رسم القلب

❖ ABG Interpretations

▪ تفريغات أ.د / محمد الشافعى فى غازات الدم

▪ تفريغات طب الأزهر فى تحليل غازات الدم

❖ Mechanical ventilations

▪ تلخيص د. على رجب فى التنفس الصناعى

❖ Lab Investigations

▪ تلخيص د. محمود مصطفى صالح للتحاليل الطبية (كتاب امتيازولوجى)


▪ التعليمات الخاصة بما قبل التحاليل الطبية على الموقع الرسمى لمعمل تحاليل البرج والمختبر

Contact with the Author

Mob: 01021510215

E-mail: dr.mhmie1@yahoo.com

Fb: fb.com/dr.mhmie1



PRICE

100 LE

